

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA Redes de Computadores

Laboratório nº 1

Introdução ao IOS

| Aluno n.º | Nome: | Turno: |
|-----------|-------|--------|
| | | |
| Aluno n.º | Nome: | Turno: |

Objectivos

Neste laboratório serão realizadas as seguintes tarefas:


- Compreender o funcionamento do router e das suas interfaces;
- Compreender os modos de utilização do router;
- Aprender configurações básicas do router;
- Implementação e configuração de um cenário de rede:

O router e as suas interfaces

Examine o router.

Qual o modelo do router? ____

Identifique a porta de consola.




Quantas portas de consola tem o router?



Que tipo de cabo é usado na porta da consola?



O router e os seus componentes




Preencha a seguinte tabela com as funções dos vários componentes do router.

Nota: Caso necessário consulte o conteúdo da Academia CCNA.

| Componente | Função | |
|------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. RAM | D. Contém os ficheiros em uso. | |
| 2. ROM | C. Contém o programa de arranque | (bootstrap). |
| 3. NVRAM | B. Contém os ficheiros de configura | ção. |
| 4. Flash | A. Contém a imagem do IOS. | |

- A. Contém a imagem do IOS.
- **B.** Contém os ficheiros de configuração.
- **C.** Contém o programa de arranque (bootstrap).
- **D.** Contém os ficheiros em uso.

A ligação do router ao PC



Utilizando um adaptador RJ45-para-DB9, <u>e com a alimentação do router desligada</u>, ligue com um cabo de consola a consola do router à porta série do seu PC, como mostra a figura acima.

Nota: O adaptador RJ45-para-DB9 pode ser visto na figura que se segue.




Abra a aplicação Putty.

Crie uma nova ligação utilizando a porta série à qual ligou o adaptador e nas suas propriedades escolha a opção de restaurar os valores por omissão.

Ligue o router.

Assim que o router terminar o processo de inicialização, responda às seguintes questões:



Responda "não" caso lhe seja perguntado se quer entrar no diálogo inicial de configuração.

Modos de utilização

Preencha a seguinte tabela com os diferentes modos do router e com as respectivas *prompts*. *Nota: Caso necessário consulte o conteúdo da Academia CCNA*.

| Descrição do modo | Prompt do modo | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1. Modo de execução de utilizador | B. Router > | | |
| 2. Modo de execução privilegiado | A. Router# | | |
| 3. Modo de configuração global | E. Router (config) # | | |
| 4. Modo de configuração de router | D. Router (config-router) # | | |
| 5. Modo de configuração de interface | C. Router (config-if) # | | |

- A. Router #
- **B.** Router >
- C. Router (config-if) #
- D. Router (config-router) #
- E. Router (config) #

Preencha a seguinte tabela com os diferentes modos do router e com as respetivas funcionalidades.

| Descrição do modo | Funções do modo | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 1. Modo de execução de utilizador | D. Visualização limitada do router. Acesso remoto. | | |
| 2. Modo de execução privilegiado | A. Informação detalhada do router, depuração de erros e testes. Acesso Remoto. | | |
| 3. Modo de configuração global | C. Comandos simples de configuração. | | |
| 4. Modo de configuração de router | E. Configuração de protocolos de encaminhamento. | | |
| 5. Modo de configuração de interface | B. Atribuição de IPs e suas máscaras de subrede. | | |

- A. Informação detalhada do router, depuração de erros e testes. Acesso Remoto.
- **B.** Atribuição de IPs e suas máscaras de subrede.
- C. Comandos simples de configuração.
- **D.** Visualização limitada do router. Acesso remoto.
- E. Configuração de protocolos de encaminhamento.

Na tabela abaixo está indicada a *prompt* atual e o modo ao qual se pretende aceder. Indique qual o comando que o faz entrar em cada um dos modos.

| Prompt atual | Modo pretendido | Comando |
|------------------|-----------------------------------|---|
| Router > | Modo de execução privilegiado | enable |
| Router # | Modo de configuração global | configure terminal |
| Router (config)# | Modo de configuração de interface | interface <interface name=""></interface> |
| Router (config)# | Modo de configuração de router | router |

Configurações básicas do router

| Defina a data e hora atual utilizando o comando clock set. |
|--|
| Visualize os últimos comandos introduzidos utilizando o comando show history. |
| Qual a outra forma de visualização do histórico de comandos? |
| |
| |
| Entre em modo de configuração fazendo configure terminal e note que a <i>prompt</i> do router foi |
| modificada após este comando. |
| Introduza '?' . O comando hostname encontra-se entre as opções? |
| |
| |
| Introduza o comando hostname? . Qual foi a resposta do router? |
| |
| |
| Introduza o comando hostname seguido de um nome. Após o comando, faça CTRL-Z. O nome do |
| router modificou-se? |
| |
| Configure a mensagem de arranque personalizada com o comando banner motd. |
| |
| Introduza o comando show running-config. O que diz acerca do nome do router? |
| |

Nota: A modificação na configuração que acabou de realizar é a que está em funcionamento neste momento, no entanto esta configuração não está armazenada em memória.

| Compare o nome da máquina (hostname) contido na configuração corrente com a que se encontra |
|--|
| na prompt. É a mesma? |
| Introduza o comando show startup-config. O nome da máquina encontrado é o mesmo que se encontra na <i>prompt</i> do router? |
| encontra na prompt do rodeer. |
| Quantos comandos iniciados pela palavra show consegue visualizar? |
| Mudando para modo de execução de utilizador quantos visualiza? Porquê? |
| |

Estabeleça a *password* para o terminal da consola, da seguinte forma:

- Introduza o comando line console 0
- Introduza o comando login. Este comando serve para activar o pedido da *password*.
- Introduza a password "cisco" digitando o comando password cisco
- Volte ao modo de configuração global, para isso digite exit.

Estabeleça a password para o terminal remoto (sessões de telnet), da seguinte forma:

- O router pode ter até 4 sessões de telnet em simultâneo.
- Introduza o comando line vty 0 4
- Introduza o comando **login**. Este comando serve para activar o pedido da *password*.
- Introduza a password (cisco) digitando o comando password cisco
- Volte ao modo de configuração global, para isso digite exit.

NOTA: A configuração da password da consola e telnet, podem ser feitos de uma só vez, através dos seguintes comandos:

line 0 6
login
password cisco

| Como pode configurar a cifragem das <i>passwords</i> que acabou de configurar? |
|--|
| Estabeleça a <i>password</i> (cifrada) para o modo privilegiado, da seguinte forma: |
| Introduza o comando enable secret class |
| Digite Ctrl+ZEm que modo o router se encontra? |
| Introduza o comando show running-config. |
| O que consegue saber do valor das <i>passwords</i> que acabou de configurar? |
| Introduza o comando show startup-config novamente. Notou alguma alteração face à última vez que o utilizou? |
| Introduza o comando copy running-config startup-config . Este comando guardará de forma permanente a configuração em memória. |
| Introduza o comando reload. |
| Introduza o comando show startup-config novamente. Notou alguma alteração face à última vez que o utilizou? |
| |

Montagem de uma rede

Topologia



Tabela de endereçamento

| Equipamento | Interface | IP | Máscara de rede Default Gatewa | |
|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|
| R1 | Fa0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | - |
| NI. | S0/0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | - |
| R2 | Fa0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | - |
| KZ | S0/0/0 | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | - |
| PC1 | - | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | - | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |

Configuração das interfaces do router

Conecte os routers e os pcs conforme mostra o diagrama.

Em cada router, entre em modo de configuração global e configure o seu nome como mostra o gráfico.

Configure as senhas de consola, de terminal virtual e de acesso privilegiado.

Nota: As senhas devem ser sempre **class** no caso do acesso privilegiado e **cisco** nos restantes.

Configure também a mensagem de arranque personalizada.

No modo de configuração global, configure a interface Serial 0/0/0 no router R1 da seguinte forma:

R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#description <informação>
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit R1(config)#exit

Nota: Insira a taxa de clock apenas no lado de DCE do dispositivo. O comando **no shutdown** ativa a interface.

Repita o passo anterior com as configurações para o router R2.

Verificação de configurações

Verifique as configurações que acabou de efetuar com os comandos:

#show running-config #show ip interface brief #show interfaces <interface>

Configure agora, e da mesma forma, as interfaces FastEthernet.

Nota: Nas interfaces FastEthernet não faz sentido colocar o comando clock rate.

Configure os PCs de acordo com a tabela de endereçamento.

| Consulte o currículo da academia Ci | • | que comando | terá de | efetuar | para | conseguir |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|------|-----------|
| associar um nome do router ao seu e | ndereço IP? | | | | | |
| | | | | | | |

Associe para o cenário apresentado os nomes dos routers aos seus respetivos IPs.

Verifique as configurações que acabou de efetuar com os comandos:

#show running-config #show hosts #show ip route

| ue comandos efetuaria para testar a conectividade para o router adjacente? |
|---|
| |
| |
| este a conectividade para o router adjacente com o comando que indicou no ponto anterior. O |
| este foi efetuado com sucesso? Em caso negativo, justifique. |
| |
| |

Desafio

| Teste a conectividade entre PC1 e R1 e entre PC2 e R2 Os testes foram efetuados com sucesso? Em caso negativo, verifique as configurações efetuadas. |
|--|
| Teste a conectividade entre PC1 e PC2. O teste foi efetuado com sucesso? |
| O que está em falta na configuração efetuada para não obter conectividade entre PC1 e PC2? Sugestão: faça um tracert para avaliar o trajeto. |
| |
| |
| Limpe todas as configurações que acabou de efetuar. |