# Cap. 1 Introdução de apoio à prática

TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO ENGENHARIA INFORMÁTICA WWW.IPLEIRIA.PT

# Cap. 1 - Criar uma máquina virtual

- VMware Workstation Player (gratuito para utilização não comercial)
- VMware Workstation Pro
- Oracle VirtualBox

## VMware Workstation Pro

Try VMware Workstation Pro

ou

https://store.vmware.com

ou

Academia VMware: licença gratuita para 1 ano

### VMware Workstation Pro



## VMware Workstation Player

Try Workstation 15.5 Player for Windows

Try Workstation 15.5 Player for Linux

## VMware Workstation - Instalação


Num host Windows utilizar a opção "Enhanced Keyboard Driver checkbox"

Enhanced Keyboard Driver (a reboot will be required to use this feature)
This feature requires 10MB on your host drive.

 "This provides some additional security, faster keyboard processing, and better handling of international keyboards and keyboards with extra function keys."



#### VMware Workstation Player



#### Welcome to VMware Workstation 15 Player

#### **Create a New Virtual Machine**

Create a new virtual machine, which will then be added to the top of your library.

#### Open a Virtual Machine

Open an existing virtual machine, which will then be added to the top of your library.

#### Download a Virtual Appliance

Download a virtual appliance from the marketplace. You can then open it in Player.

#### H<u>e</u>lp

View online help.

Your evaluation license will expire in 393 days. To continue commercial use of this product, purchase a license. Buy now.


# VMware Workstation Player – Menu Player

- File Download A Virtual Appliance conduz ao site VMware Virtual Appliance Marketplace onde estão disponíveis milhares de VMs préconstruídas.
- File Preferences
  - Close behaviour (suspend / power off)
  - Updates
  - Virtual printers
  - USB devices

# VMware Workstation Player – Menu Player - Help

- Support
  - Online Community
  - Request a Product Feature
- Hints
- Enter License Key
- Upgrade To VMware Workstation Pro

#### VMware Workstation – Criar uma VM







FIGURE 4.24 The Select a Guest Operating System screen

FIGURE 4.23 The New Virtual Machine Wizard

#### VMware Workstation – Criar uma VM



New Virtual Machine Wizard Specify Disk Capacity How large do you want this disk to be? The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine. 3D.0 Maximum disk size (GB): Recommended size for Windows 10 x64: 60 GB Store virtual disk as a single file O Split virtual disk into multiple files Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks. Help < Back Next > Cancel

FIGURE 4.25 The Name the Virtual Machine screen

FIGURE 4.26 The Specify Disk Capacity screen

#### VMware Workstatic




FIGURE 4.28 Create the virtual machine.




FIGURE 4.27 Customize the hardware.


#### VMware Workstation – Criar uma VM

- Na janela "Customize Hardware", valores de memória recomendados:
  - Valor mínimo baseado no valor recomendado pelo Sistema Operativo guest escolhido
  - Valor máximo baseado no total de memória física disponível menos o overhead do VMware Player e SO do host.

#### VMware Workstation – Criar uma VM

- Valor de memória máximo para uma VM
  - Num host de 32 bits: 8 GB
  - Num host de 64 bits: 64 GB
- Valores mais que suficientes para o que normalmente se pretende com um hypervisor tipo 2
- Para valores de memória superiores, utilizar um hypervisor tipo 1

## VMware Workstation Pro – Criar uma VM




## VMware Workstation Pro – Criar uma VM

New Virtual Machine Wizard

#### Choose the Virtual Machine Hardware Compatibility

Which hardware features are needed for this virtual machine?




### VMware Workstation – Criar uma VM

Ficheiros da VM criados

 O ficheiro .vmx é um ficheiro de texto que pode ser analisado para se determinar as configurações de uma VM fora do interface de gestão

 Editar o ficheiro, embora possível, não é recomendado, pois pode danificar a VM de forma irreversível



## VMware Workstation - Instalar um SO

- Abrir a VM previamente criada (sem executar)
- "Edit Virtual Machine Settings", selecionar CD/DVD,
   "Use ISO Image File", selecionar o ficheiro ISO para instalação
- "Play Virtual Machine"

## VMware Workstation - Instalar um SO

 Pode surgir uma mensagem indicando que há hardware adicional no computador físico que poderia ser adicionado para utilização na VM




FIGURE 5.5 Removable devices

## VMware Workstation – Instalar um SO

- Se perguntado, aceitar o download das VMware Tools
- As VMware Tools são uma combinação de drivers e processos que:
  - melhoram a experiência de utilização da VM
  - melhoram o desempenho da VM
  - ajudam a gerir a VM
- A instalação das VMware Tools não é obrigatória mas é altamente recomendável

## VMware Workstation – VMware Tools

- No menu Player Manage selecionar "Install VMware Tools"
- Depois de descarregado, o DVD das VMware Tools aparece disponível (mounted) na VM
- Executar a aplicação Setup64.exe a partir do CD
- Após a instalação é necessário reiniciar a VM

#### VMware Workstation - Windows

Com uma ligação Remote Desktop através da rede, como saber se o servidor é físico ou virtual?

- Procurar o logo VMware nos icons escondidos do Windows (à direita em baixo); isto indica que foram instaladas as VMware Tools e que o serviço está a correr;
- Mas pode estar configurado para não aparecer o icon ou mesmo não terem sido instaladas as tools...




#### VMware Workstation - Windows

- Outra forma é ir a "Devices And Printers" e verificar que alguns dos dispositivos não correspondem a nenhum fabricante de hardware, podendo aparecer por exemplo:
  - VMware Virtual USB Mouse
  - VMware Virtual S SCSI Disk Drive
  - VMware Virtual USB Sensors

## VMware Workstatid

Ainda outra forma é,
na mesma janela
"Devices and Printers",
na secção Devices, selecionar o
icon da máquina, e ver os
detalhes em baixo



### VMware Tools – linha de comando

- Existe no guest um executável de linha de comando das VMware Tools
- Correr com opção "-v" para verificar se estão instaladas e qual a versão
- Linux: comando vmware-toolbox
- Windows: comando VMwareToolboxCmd.exe na pasta C:\Program Files\VMware\VMware Tools\

```
C:\CommandPrompt

C:\CommandPrompt

C:\CommandPrompt

C:\ProgramFiles\UMware\UMware Tools''

C:\Program Files\UMware\UMware Tools\UMwareToolboxCmd.exe help

Usage: UMwareToolboxCmd.exe \command\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Umand\Uman
```

## VMware Tools – linha de comando

- Através da linha de comando é possível realizar também algumas operações:
  - Configurar sincronização da hora com o host
  - (Des)ligar dispositivos amovíveis
  - Configurar scripts para eventos (para power-on, shutdown, ...)
  - Comprimir discos virtuais



# VMware Workstation – Alteração de uma VM existente

- Considerar que a VM anterior foi criada com 2 GB de memória (valor recomendado para Windows 10)
- Pode alterar-se a quantidade de memória para por exemplo 1,5 GB
- No menu Player Manage, selecionar Memory e alterar para 1536

# VMware Workstation – Alteração de uma VM existente

 Com esta alteração, surge um aviso que a alteração só terá efeito quando a VM for reiniciada

 Em algumas combinações de hypervisor / SO guest, a VM poderia aceitar automaticamente a memória adicional sem reiniciar

# VMware Workstation – Windows Unity

- Colocando uma VM no modo Unity (menu Player):
  - a vista de consola da VM é escondia
  - as aplicações do guest aparecem diretamente no desktop do host
  - pode aceder-se o menu Start ou Applications da VM através do menu do host
  - •

# VMware Workstation – Windows Unity

- • •
- clipboard partilhado entre apps do host e apps da VM
- copy-paste e drag em drop de ficheiros entre VM e host
- ao gravar um ficheiro numa app da VM só aparece o sistema de ficheiros da VM
- necessita VMware Tools instaladas na VM
- modo não suportado em linux

- O VirtualBox nasceu e continua a ser um software open-source e gratuito.
- Corre em hosts Windows, Linux, Mac OS X e Solaris.
- Suporta uma grande variedade de guest OSs, incluindo muitas distribuições Windows e Linux



virtualbox.org

About

Screenshots

Downloads

Documentation

End-user docs

Technical docs Contribute

Community

#### VirtualBox Welcome to VirtualBox.org!

VirtualBox is a powerful x86 and AMD64/Intel64 virtualization product for enterprise as well as home use. Not extremely feature rich, high performance product for enterprise customers, it is also the only professional solu available as Open Source Software under the terms of the GNU General Public License (GPL) version 2. See "A an introduction."


Presently, VirtualBox runs on Windows, Linux, Macintosh, and Solaris hosts and supports a large number of grincluding but not limited to Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x and 4.x), Solaris and OpenSolaris, OS/2, and OpenBSD.


VirtualBox is being actively developed with frequent releases and has an ever growing list of features, support systems and platforms it runs on. VirtualBox is a community effort backed by a dedicated company: everyone contribute while Oracle ensures the product always meets professional quality criteria.



#### Hot picks:

- Pre-built virtual machines for developers at → Oracle Tech Network
- Hyperbox Open-source Virtual Infrastructure Manager ⇒project site
- phpVirtualBox AJAX web interface ⇒project site






#### Menu File


- Preferences: VirtualBox
- Import/Export Appliance: pacotes OVF (Open Virtualization Format)
- Virtual Media Manager: gerir a storage para as VMs
- Host Network Manager
- Network Operations Manager
- Check For Updates: VirtualBox
- Reset All Warnings
- Exit


- Menu Machine: New, Add, Settings, Clone, Move, Export, Remove, Group, Start, Tools, Shortcut, ...
- Menu Help
  - Contents (F1)
  - VirtualBox Web Site (www.virtualbox.org)
  - About

#### VirtualBox – Criar uma VM

Menu Machine - New









Create Virtual Hard Disk Create Virtual Hard Disk Storage on physical hard disk Hard disk file type Please choose whether the new virtual hard disk file should grow as it is used (dynamically allocated) or if it should be created at its maximum size (fixed Please choose the type of file that you would like to use for the new virtual size). hard disk. If you do not need to use it with other virtualization software you can leave this setting unchanged. A dynamically allocated hard disk file will only use space on your physical hard disk as it fills up (up to a maximum fixed size), although it will not shrink VDI (VirtualBox Disk Image) again automatically when space on it is freed. VMDK (Virtual Machine Disk) A **fixed size** hard disk file may take longer to create on some systems but is VHD (Virtual Hard Disk) often faster to use. HDD (Parallels Hard Disk) Dynamically allocated QED (QEMU enhanced disk) Fixed size OCOW (QEMU Copy-On-Write) Next Cancel Expert Mode Next Cancel

### VirtualBox



## VirtualBox – Instalação de um SO

- Na secção Storage clicar em [Optical Drive] Empty e selecionar uma Disk Image
- O ficheiro ISO fica assim virtualmente inserido no disk drive.
- Selecionar Start para iniciar a VM



#### VirtualBox

- Depois de instalado o SO, reiniciar a VM
- Se o reboot devolver um erro, desligar a VM, verificar que o ISO do SO já não está ligado ao drive de CD virtual, e reiniciar a VM

- À semelhança das VMware Tools, o VirtualBox oferece as Guest Additions, também não obrigatórias, mas altamente recomendáveis, para instalação dentro das VMs
- Algumas melhorias incluídas:
  - Melhor integração do rato e suporte de vídeo
  - Sincronização otimizada da hora da VM
  - Melhor interação host—guest via pastas partilhadas
  - Suporte para o clipboard
  - Seamless windows (equivalente ao VMware Unity)
  - Automated logons (passagem de credenciais)

- No menu Devices, escolher opção "Insert Guest Additions CD Image..."
- Correr o software
- No linux, mudar para a diretoria do CD e executar:

```
sh ./VBoxLinuxAdditions.run
```

Para desinatalar, executar:

```
sh ./VBoxLinuxAdditions.run uninstall
```

- O host pode pedir algumas propriedades a um guest em execução, através de um canal de comunicação privado.
- Para tal, executar na linha de comando:


```
VBoxManage.exe list VMs
VBoxManage guestproperty enumerate "Windows-TV-PL2"
```

Permite obter por exemplo: /GuestInfo/OS/Product, /GuestInfo/Net/0/V4/IP, /GuestInfo/Net/0/MAC, /GuestInfo/Net/0/V4/Netmask, /GuestInfo/OS/LoggedInUsersList, /GuestInfo/OS/NoLoggedInUsers, /GuestAdd/Version


- É possível iniciar aplicações dentro da VM (instaladas na VM) a partir do host.
- É também possível por linha de comando, a partir do host, copiar ficheiros entre host e guest e criar diretorias no guest.

#### VirtualBox – Criar uma VM

 Criar uma VM no VirtualBox utilizando um disco Vmware, formato .vmdk




## Configurações de rede VMware




## Configurações de rede VMware

- Bridged Networking (VMnet0)
- Host-Only Networking (VMnet1)
- Network Address Translation NAT (VMnet8)


## VMware - Bridged Networking



## VMware - Network Address Translation (NAT)




## VMware - Host-Only Networking




### VMware & VirtualBox – NAT & host-only

 O host tem NICs virtuais na rede NAT VMware, host-only VMware e host-only VirtualBox, permitindo a comunicação entre host e VMs



## VMware & VirtualBox – Bridged



## VMware – NAT & host-only


- O servidor DHCP virtual fornece uma rede classe C (/24):
  - .1: reservado para a NIC virtual do host
  - .2: reservado para o dispositivo NAT (só na rede NAT)
  - .3 .127 podem ser utilizados para endereços estáticos
  - .128 .253: endereços fornecidos pelo DHCP
  - .254: servidor DHCP

#### VMware – NAT

- O DHCP do NAT fornece então o endereço .2 (dispositivo NAT) como default gateway e como servidor DNS
- O dispositivo NAT funciona como um proxy DNS, reencaminhando pedidos e respostas DNS para o servidor DNS configurado no host
- No entanto a VM pode ser configurada de forma estática para utilizar outro servidor DNS


O dispositivo NAT nunca reencaminha tráfego da NIC virtual do host

#### VirtualBox - NICs



- Cada VM suporta até 8 placas de rede:
  - 4 podem ser configuradas na interface gráfica
  - as 8 podem ser configuradas por linha de comando via VBoxManage modifyvm


## VirtualBox - NICs



- Cada placa pode ter o seu tipo de hardware.
- Por omissão é sugerido um tipo suportado pela maioria dos sistemas operativos.

#### VirtualBox - NICs

- Modos de operação das NICs:
  - Not attached
  - NAT
  - NAT Network
  - Bridge networking
  - Internal networking: só VMs
  - Host-only networking: VMs + host
  - Generic networking



## VirtualBox – modos de rede

	$VM \leftrightarrow Host$	VM1 ↔ VM2	$VM \rightarrow Internet$	VM ← Internet
Host-only	+	+	_	_
Internal	_	+	-	_
Bridged	+	+	+	+
NAT	_	_	+	Port forwarding
NAT Network	_	+	+	Port forwarding

#### VirtualBox - NAT

- Com uma NIC NAT, a VM pode aceder à Internet mas não a outras VMs nem ao host
- Acesso da Internet à VM pode ser feito através de port forwarding
- Por omissão é atribuída a rede 10.0.2.0/24, com gateway .2
- Outras NICs da mesma VM receberão a rede 10.0.3.0, 10.0.4.0, ...
- É possível alterar estas redes

#### VirtualBox – NAT Network

- Com uma NIC em NAT Network uma VM pode aceder à Internet e a outras VMs na mesma rede mas não ao host
- Acesso da Internet à VM pode ser feito através de port forwarding
- Para gerir as redes NAT (criar, editar ou remover), no VM VirtualBox Manager, aceder ao menu File – Preferences - Network

## VirtualBox — Host-only


- Com uma NIC Host-Only uma VM pode aceder ao host e a outras VMs na mesma rede mas não à Internet
- Para gerir as redes Host-only (criar, editar ou remover), no VM VirtualBox Manager, aceder ao menu File- Host Network Manager

## VirtualBox – Generic networking

- NICs Generic networking são utilizadas para situações especiais como:
  - Tuneis UDP para ligar VMs em hosts diferentes
  - Switches Virtuais distribuídos (Virtual Distributed Ethernet VDE)

## VirtualBox – Bridged networking

- No modo bridge o VirtualBox utiliza um driver no host que filtra os pacotes a partir da NIC física escolhida.
- As NICs ethernet são colocadas em modo promíscuo, para que o host não filtre o MAC das VMs



## VirtualBox – Bridged networking

- A maioria das NICs wireless não suportam modo promíscuo, pelo que o tráfego das VMs também tem que utilizar o MAC do host
- Na saída, o VirtualBox troca o MAC origem (da VM) pelo do host
- O VirtualBox vigia os pacotes de entrada no host:
  - quando um pacote chega ao host com o IP destino de uma VM,
  - o MAC destino (do host) é trocado pelo MAC da VM


## VirtualBox – Internal networking

- Com uma NIC Internal networking uma VM pode aceder a outras VMs mas não ao host nem à Internet
- As redes internas são criadas automaticamente à medida das necessidades, identificadas simplesmente pelo seu nome
- Não há configuração central
- Se se pretender usar um servidor DHCP em vez de IPs estáticos, utilizar a linha de comando para configuração

# Aula Prática — Cenário de Virtualização


TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO ENGENHARIA INFORMÁTICA WWW.IPLEIRIA.PT

## Cenário de Virtualização



## Cenário de Virtualização

- Acesso às VMs Linux preferencialmente através de ssh
- Porta 22
- Verificar no guest porta TCP 22 em modo listen ou established: comando netstat -a



## Cenário de Virtualização - pfSense

pfSense® - World's Most Trusted Open Source Firewall

https://pfsense.org/ ▼ Traduzir esta página


**pfSense** is a free and open source firewall and router that also features unified threat management, load balancing, multi WAN, and more.

#### Minimum Hardware Requirements

The minimum hardware requirements for pfSense® 2.4.5-RELEASE are:

- · CPU 600 MHz or faster
- RAM 512 MB or more
- 4 GB or larger disk drive (SSD, HDD, etc)

pfSense is based on FreeBSD



## Cenário de Virtualização - pfSense

- Interfaces WAN e LAN
- Seleção automática do interface WAN (rede NAT)
- Necessário alterar endereçamento da interface LAN para ligação à rede Host-only
  - Esta interface será o gateway das VMs nesta rede
  - Não ativar o serviço DHCP para não entrar em conflito com o DHCP do hypervisor
  - Revert http webConfig
  - Aceder via browser por este IP

## pfSense hardware guidance






"Selection of network cards (NICs) is often the single most important performance factor in your setup. Inexpensive NICs can saturate your CPU with interrupt handling, causing missed packets and your CPU to be the bottleneck."

# Cenário de Virtualização - pfSense

- Por omissão a pfSense está preparada para endereços públicos do lado WAN
  - desativar bloqueio de endereços privados (RFC1918 Networks ) na interface WAN!

- Configurações de segurança:
  - ativar acesso https
  - password protect the console menu




# VMware vSphere ESXi

TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO ENGENHARIA INFORMÁTICA WWW.IPLEIRIA.PT

## **ESXi**

Hypervisor do Tipo 1



"Small Footprint. Highest reliability and smallest attacking surface against security threats".

# ESXi – Instalação

- Iniciar instalação
- Escolher disco para instalar o ESXi
- Se detetar uma instalação do ESXi nesse disco, dá opção de:
  - instalação (apaga a configuração existente) ou
  - upgrade (preserva a configuração existente)

## **ESXi**

#### TECH SPECS

#### **CPU**

- Technical minimum: single socket with two cores.
- Recommended minimum: dual socket with four or more cores per CPU

#### Memory


- Technical minimum: 4 GB
- Recommended minimum: 8 GB or more

#### Network

- Technical minimum: single 1 GbE network adapter
- Recommended minimum: dual 1
   GbE network adapters


See All

# ESXi – DCUI (Direct Console User Interface)



## ESXi – DCUI - Configuração

- DCUI Consola que permite fazer administração e troubleshooting básicos
- F2 para fazer login (root / password)



#### ESXi – DCUI

- Alteração da password
- Modo Lockdown opção só disponível quando o host está ligado a um vCenter Server
- Rede de administração: NICs, VLAN, endereço IP, máscara, gateway, DNS servers, hostname e domínio
- Reiniciar e testar a rede de gestão (pings e resolução de nomes)
- Troubleshooting

## ESXi – Configurar Rede de Gestão

- Escolher a NIC a ser utilizada para Gestão (pode escolher-se mais que uma para redundância) e a VLAN de gestão
  - a opção <D> View Details permite ver a que switch virtual a NIC está ligada
- Atribuir IP estático (IP + máscara + Gateway), servidores DNS e nome do host
- Opção "Test Management Network": faz ping ao gateway, servidores DNS e nslookup ao nome do host

#### ESXI — DCUI

- Troubleshooting:
  - Ativar ESXi Shell, SSH
  - Configurar timeouts do DCUI, Shell e SSH
  - Pressionar Alt+F1 com a Shell ativada, para login e password e aceder a linha de comando
  - Comando "exit" para sair da Shell e Alt+F2 para voltar ao DCUI
  - Por questões de segurança, deve-se ativar a shell e SSH apenas para troubleshooting




### ESXi - DCUI


View System Logs



# ESXi – DCUI (Direct Console User Interface)



F12 para Shut Down/Restart (root / password)



## vSphere – acesso via browser


- Para ligação a um host ESXi
  - VMware Host Client
  - https://host/ui (html 5)
- Ligação ao vSphere
  - vSphere Web Client
    - https://vcsa/vsphere-client (Flash plugin)
  - vSphere Client
    - https://vcsa/ui (html 5)
    - preferencial no futuro, mas ainda não suporta 100% das funcionalidades do vSphere Web Client



## ESXi – Networking

#### Cenário exemplo

- Criar interfaces VMkernel para o tráfego iSCSI (storage), vMotion (VM migration, ativar serviço na checkbox), ...
  - vSwitch0 com duas NICs físicas
  - Networking, Add Vmkernel NIC




# ESXi – Networking


#### Cenário exemplo

- Criar um novo vSwitch1 para VMs com outras duas NICs físicas
  - Add Networking, VM portgroup


## ESXi – Cenário Prático



## ESXi – Cenário Prático



## ESXi – Cenário Prático



### Referências

- Cursos da Academia VMware
- Virtualization Essential Training, Martin Guidry, Lynda.com
- Virtualization Essentials, Matthew Portnoy, Sybex, Wiley
- VMware vSphere 6 Essential Training, Lynda.com
- Site VMware: www.vmware.com
- Site VirtualBox: www.virtualbox.org
- Site pfSense: www.pfsense.org