

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Redes de Dados

Trabalho laboratorial 07

Encaminhamento dinâmico com OSPFv2 e OSPFv3

Objetivos

1ª parte: Configurar o encaminhamento de uma rede IPv4, utilizando o protocolo OSPFv2, num ambiente single-area

- Configurar a rede de acordo com o diagrama, com rotas estáticas
- Configurar o OSPFv2
- Alterar custo OSPF das interfaces serial
- Redistribuição de Rotas Connected


2ª parte: Configurar o encaminhamento de uma rede IPv6, utilizando o protocolo OSPFv3, num ambiente single-area

- Implementação de cenário em Packet Tracer, com OSPFv3
- Configurações de interfaces passivas com IPv6

3ª Parte: Reflexões

1) Configuração Básica OSPFv2

Cenário



a) Configurar a rede de acordo com o diagrama e com a tabela de encaminhamento estático seguinte.

i. Tabela de endereçamento IPv4.

Equipamento	Interface	IP	Máscara de rede	Default Gateway
	S0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.252	-
R1	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	-
	Lo0	10.1.1.1	255.255.255.255	-
	S0/0/0	192.168.10.2	255.255.255.252	-
R2	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	-
	Lo0	10.1.1.2	255.255.255.255	-
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	-
R3	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	-
	Lo0	10.1.1.3	255.255.255.255	-

- ii. Configurar as interfaces físicas serial, de acordo com o diagrama/cenário.
- iii. Efetuar um *ping* para testar a conectividade entre os *routers*. Cada *router* deverá ter conetividade aos *routers* que lhe estão diretamente ligados.
- iv. Configurar os endereços loopback de acordo com o diagrama.

b) Configurar o OSPF

- i. No router R1, configurar as interfaces serial e loopback na área 0, dentro do processo de OSPF com o nº1.
- ii. No *router* R2, configurar as interfaces *serial* e *loopback* na área 0, dentro do processo de OSPF com
- iii. No router R3, configurar as interfaces serial e loopback na área 0, dentro do processo de OSPF com o nº1.
- iv. Visualize a informação sobre os processos de *routing* a correr no *router* R1. Comando: *show ip protocols*.

Qual a distância administrativa do OSPF?

	o comando face no rou		show ip	ospf	neighbor ou show	ip	0
Consegu	ue identificar	o hello-time?					
Qual o s	seu valor?						
Consegu	ae identificar	o dead-time?					

vii. Visualize a informação sobre a tabela de encaminhamento no router R1.
A métrica para a subnet 10.1.1.2/32 (loopback do router R2) tem o valor de 65. Podemos decompor esta métrica em 2 valores. Identifique-os.

Que comando me permite identificar estes valores?
viii. Otimize o processo OSPF nos 3 routers evitando o envio de pacotes OSPF por interfaces que não possuem neighbors. Qual o comando que utilizou?

c) Alterar custo OSPF das interfaces serial

i. Considerando que, por omissão, a fórmula para cálculo do custo OSPF num interface é (10^8/interface bandwidth in bps) e que o clock rate configurado nas ligações serial é de 2 Mbps, qual o custo OSPF que deveria estar associado às interfaces serial?

Qual é o custo que está associado na configuração atual (verificar por ex. no *router* R1)?

ii. Há duas formas de alterar o custo atual. Quais são?

Altere os custos de todas as interfaces *serial* de forma a espelhar o custo correto, identificado no Passo 1.

iii. Visualize novamente a tabela de encaminhamento do *router* R1. Deverá obter uma tabela idêntica à seguinte:

```
10.0.0.0/32 is subnetted, 3 subnets
```

- C 10.1.1.1 is directly connected, Loopback0
- O 10.1.1.2 [110/51] via 192.168.10.2, 00:06:07, Serial0/0/0
- O 10.1.1.3 [110/51] via 192.168.10.6, 00:00:00, Serial0/0/1


192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets

- C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
- C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
- 0 192.168.10.8 [110/100] via 192.168.10.2, 00:03:00, Serial0/0/0 [110/100] via 192.168.10.6, 00:00:00, Serial0/0/1

d) Redistribuição de Rotas Connected

identificar o(s) problema(s).

Adicione à rede existente 2 PCs da seguinte forma:



Os PCs deverão ser ligados diretamente aos routers através de cabos cruzados.

i. Configure os interfaces nos *routers* e nos PCs para que, o endereço IP utilizado no router e no PC sejam, respetivamente, o último e o 1º da subnet em questão. Preencha a seguinte tabela:

Equipamento	Interface	IP	Máscara de rede	Default Gateway
R1	Fa0/0			
PC A	-			
R3	Fa0/0			
PC B	-			

e comando deve adicionar para garantir que não é estabelecida uma adjacência (i.e., un ção com um <i>neighbor</i>) através do interface $FastEthernet\ 0/0$?
nfigure o <i>router</i> R3 de forma a que a <i>subnet</i> 172.16.1.64/26 seja anunciada no OSPF como un externa. Qual o comando que utilizou?

2) Configurações Básicas OSPFv3

Topologia




Tabela de endereçamento IPv6

Device	Interface	IPv6 Address	Default Gateway
	G0/0	2001:DB8:ACAD:A::1/64 FE80::1 link-local	N/A
R1	S0/0/0 (DCE)	2001:DB8:ACAD:12::1/64 FE80::1 link-local	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:13::1/64 FE80::1 link-local	N/A
	G0/0	2001:DB8:ACAD:B::2/64 FE80::2 link-local	N/A
R2	S0/0/0	2001:DB8:ACAD:12::2/64 FE80::2 link-local	N/A
	S0/0/1 (DCE)	2001:DB8:ACAD:23::2/64 FE80::2 link-local	N/A
	G0/0	2001:DB8:ACAD:C::3/64 FE80::3 link-local	N/A
R3	S0/0/0 (DCE)	2001:DB8:ACAD:13::3/64 FE80::3 link-local	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:23::3/64 FE80::3 link-local	N/A
PC-A	NIC	2001:DB8:ACAD:A::A/64	FE80::1
PC-B	NIC	2001:DB8:ACAD:B::B/64	FE80::2
PC-C	NIC	2001:DB8:ACAD:C::C/64	FE80::3

a) Implementação do cenário em Packet Tracer (Lab07_ OSPFv3.pka).

Abrir o ficheiro indicado e proceder às configurações seguintes.

- i. Configurar endereçamento IPv6 unicast e link-local em cada interface.
- ii. Ativar o IPv6 unicast routing em cada router.
- iii. Configurar cada um dos três PC.
- iv. Testar a conectividade dos PC com os seus *Gateways*. Neste passo os PC ainda não comunicam entre eles.

v. Configurar o encaminhamento dinâmico OSPFv3.

```
R1(config) # ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr) # router-id 1.1.1.1
```

vi. Repetir as configurações do passo v nos routers R2 e R3.

```
Router ID 2.2.2.2 para o R2
Router ID 3.3.3.3 para o R3
```

vii. Verificar as configurações com o comando para configurar o encaminhamento dinâmico OSPFv3 de R2 e R3:

R2# show ipv6 ospf

```
Routing Process "ospfv3 1" with ID 2.2.2.2
Event-log enabled, Maximum number of events: 1000, Mode: cyclic Router is not originating router-LSAs with maximum metric <output omitted>
```

viii. Configurar o encaminhamento dinâmico OSPF IPv6 em R1 na área 0. No OSPFv3 o comando Network foi eliminado. A configuração é efectuada em cada uma das interfaces.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)# interface s0/0/1
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

ix. Configurar o encaminhamento dinâmico OSPF IPv6 em R2 e R3, na área 0. Serão adicionadas automaticamente as adjacências (Full) criadas em cada um dos routers.

Monitorizar as alterações provocadas.

```
R1#
*Mar 19 22:14:43.251: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done R1#
*Mar 19 22:14:46.763: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
```

R1# show ipv6 ospf neighbor

```
OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:39 6 Serial0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:36 6 Serial0/0/0
```

R1# show ipv6 protocols

```
IPv6 Routing Protocol is "connected" IPv6 Routing Protocol is "ND" IPv6 Routing Protocol is "ospf 1" Router ID 1.1.1.1
```

```
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
Serial0/0/1
Serial0/0/0
GigabitEthernet0/0
Redistribution:
None
R1# show ipv6 ospf interface
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::1, Interface ID 7
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
Network Type POINT TO POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05
Graceful restart helper support enabled
Index 1/3/3, flood gueue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 3.3.3.3
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::1, Interface ID 6
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
Network Type POINT TO POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT TO POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:00
Graceful restart helper support enabled
Index 1/2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 2
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 2.2.2.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::1, Interface ID 3
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 1.1.1.1, local address FE80::1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:03
Graceful restart helper support enabled
Index 1/1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 0, maximum is 0
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1# show ipv6 ospf interface brief
Interface PID Area Intf ID Cost State Nbrs F/C
Se0/0/1 1 0 7 64 P2P 1/1
Se0/0/0 1 0 6 64 P2P 1/1
Gi0/0 1 0 3 1 DR 0/0
R2# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external
```

```
ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
O 2001:DB8:ACAD:A::/64 [110/65]
via FE80::1, Serial0/0/0
C 2001:DB8:ACAD:B::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:B::2/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0, receive
O 2001:DB8:ACAD:C::/64 [110/65]
via FE80::3, Serial0/0/1
C 2001:DB8:ACAD:12::/64 [0/0]
via Serial0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:12::2/128 [0/0]
via Serial0/0/0, receive
O 2001:DB8:ACAD:13::/64 [110/128]
via FE80::3, Serial0/0/1
via FE80::1, Serial0/0/0
C 2001:DB8:ACAD:23::/64 [0/0]
via Serial0/0/1, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:23::2/128 [0/0]
via Serial0/0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
via NullO, receive
```

x. Qual é o comando para visualizar unicamente o protocolo OSPF na tabela de encaminhamento?

Os 3 PC já devem ter conectividade entre eles. Se não for o caso, então deve ser feito troubleshooting para detetar o problema.

xi. Configurar o encaminhamento dinâmico OSPF IPv6 em R2 e R3, na *área 0*. Serão adicionadas automaticamente as adjacências (*Full*) criadas em cada um dos *routers*.

b) Configurar as interfaces com o comando passive-interface

i. Monitorizar o estado do interface g0/0 em R1

```
R1# show ipv6 ospf interface g0/0 GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
```

```
Link Local Address FE80::1, Interface ID 3
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 1.1.1.1, local address FE80::1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05
Graceful restart helper support enabled
Index 1/1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 0, maximum is 0
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

ii. Retirar o interface g0/0 do processo de routing OSPFv3

```
R1(config) # ipv6 router ospf 1
```

R1(config-rtr)# passive-interface g0/0

Verificar o efeito dos comandos anteriores.

R1# show ipv6 ospf interface g0/0

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::1, Interface ID 3
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 1.1.1.1
Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
No Hellos (Passive interface)
Wait time before Designated router selection 00:00:34
Graceful restart helper support enabled
Index 1/1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 0, maximum is 0
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

iii. Colocar todos os interfaces do router R2 em modo passivo

```
R2(config)# ipv6 router ospf 1
```

```
R2 (config-rtr) # passive-interface default
```

iv. Analisar o impacto desta alteração

R1# show ipv6 ospf neighbor

```
OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:37 6 Serial0/0/1
```

R2# show ipv6 ospf interface s0/0/0

```
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::2, Interface ID 6
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 2.2.2.2
Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
No Hellos (Passive interface)
Graceful restart helper support enabled
Index 1/2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 2, maximum is 3
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Se todas as interfaces OSPFv3 em R2 são passivas, então não há informação de encaminhamento dinâmico a ser difundida. Se for o caso, então R1 e R3 deixaram de ter uma rota para a rede 2001:DB8:ACAD:B::/64. Verificar essa situação com o comando: show ipv6 route.

v. Mudar o comportamento de S0/0/1 em R2, com o comando no passive-interface, de modo que ele possa enviar e receber atualizações de encaminhamento OSPFv3.

```
R2(config) # ipv6 router ospf 1
```

		R2(config-rtr)# no passive-interface s0/0/1 *Apr 8 19:21:57.939: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
	vi.	Utilizando os comandos show ipv6 route e show ipv6 ospf neighbor, e outros que considere relevantes, em R1 e R3, responda às seguintes questões.
		Qual é a rota para a rede 2001:DB8:ACAD:B::/64 network.
		Qual é o interface que <i>router</i> R1 está a utilizar para encaminhar a rede 2001:DB8:ACAD:B::/64?
		Qual é o custo acumulado para a rede 2001:DB8:ACAD:B::/64 em R1?
		R2 mostra uma vizinhança (OSPFv3 neighbor) em R1?
		R2 mostra uma vizinhança (OSPFv3 neighbor) em R3?
		Qual será a razão?
	vii.	Em R2, utilizar o comando <i>no passive-interface S0/0/0</i> para permitir o envio das atualizações OSPFv3 por essa interface.
		Verificar que R1 e R2 são agora vizinhos OSPFv3.
3) R	efle	xões
a)	Porqu	ue razão é importante definir um <i>router</i> ID com os protocolos OSPFSv2 e OSPFv3?

Dual madaná s	on a marão da ma	moção do coma	ando notrroule	no OCDEv2)	
Zuai podera s	ei a iazao da ie	moção do coma	ando network	110 O3F1V3;	