

Sobre Linux Mint 22.3

¿Qué es Linux Mint? Es un sistema operativo de código abierto basado en Ubuntu/Debian, diseñado para ofrecer una experiencia moderna, segura y fácil de usar, ideal para usuarios que migran desde Windows.

Ventajas Clave: Consumo moderado de recursos, interfaz familiar, alta seguridad y software listo para usar sin costo de licencias

Sección de Ayuda y Soporte

Resolución de Problemas Frecuentes:

- **BitLocker bloquea partición:** Desactivar completamente el cifrado desde PowerShell con Disable-BitLocker
- **No arranca el USB:** Desactivar *Secure Boot* e *Intel RST* (cambiar a AHCI) en la BIOS/UEFI
- **Inicia directo en Windows:** Cambiar el orden de arranque en BIOS para priorizar Ubuntu / Linux Mint sobre *Windows Boot Manager*

Integrantes del Grupo 8

Carnet	Nombre
202503661	Juan Luis Galicia Mazariegos
202505069	Jose Carlos González López
202502811	Wagner Maximiliano Ley Monroy
202500165	Daniel Estuardo Chicoj Bolaños
202406099	Guillermo Joaquín González Bámaca
202504673	José Daniel Texajún Xicón
202200257	Anderson Daniel Durán Herrera

Tutoras

Tutora 1: Astrid
Vanessa Kim Ortiz

Tutora 2: Mayelin
Lucía Quevedo
Camey



Documentación y Fuentes

- Luis Joyanes - Introducción a la Ciencia de las Computadoras
- Guías Oficiales de Instalación: linuxmint.com/documentation
- Guías Dual-Boot Step-by-Step Linux Mint 22 & Windows 11

INSTALACIÓN DE LINUX MINT 22.3

Configuración Dual-Boot junto a Windows sin perder datos




Linux Mint

1. Preparación de Windows


1. Punto de Restauración:

Buscar en Windows “Crear punto de restauración” → Seleccionar C: → Configurar → Activar protección → Clic en “Crear” y asignar un nombre identificable



2. Desactivar BitLocker:

Abrir PowerShell como Administrador y ejecutar **Disable-BitLocker -MountPoint “C:”** Verificar estado con **manage-bde -status** hasta confirmar *Fully Decrypted*



2. Creación de USB Bootable


Requisitos Previos: Memoria USB como mínimo de 16 GB (se formateará)

1. Descargar ISO de Linux Mint 22.3 desde linuxmint.com
2. Descargar Rufus desde rufus.ie
3. Abrir Rufus, seleccionar la USB y cargar la ISO de Linux Mint
4. Seleccionar esquema MBR (BIOS Legacy) o GPT (UEFI modern) según su equipo
5. Hacer clic en Empezar (modo Imagen ISO) y esperar el estado READY




3. Reducir Volumen en Windows

1. Dar clic derecho sobre el botón de Inicio → Administración de Discos
2. Clic derecho en la unidad (C:) → Seleccionar Reducir Volumen
3. Asignar el espacio a liberar (mínimo 30 GB a 50 GB recomendados para Linux Mint)
4. Confirmar la reducción para dejar espacio “No asignado / Libre”




4. Configuración de la BIOS / UEFI

1. Reiniciar el equipo y presionar la tecla de acceso a BIOS (**F2**, **F10**, **F12**, **DEL** o **SUPR**)
2. Desactivar la opción Secure Boot (Arranque Seguro)
3. En Boot Option Priorities, colocar la USB Bootable en primer lugar
4. Guardar cambios (**F10**) y reiniciar



5. Instalación de Linux Mint

1. Seleccionar *Start Linux Mint 22.3 Cinnamon*
2. Ejecutar “Install Linux Mint” desde el escritorio
3. Selecciona idioma y distribución de teclado
4. **Tipo de instalación:** Elegir “*Algo más*” (*Something else / Manual*)
5. **Crear Particiones en el espacio libre:**
 - **/ (Root):** ~30 GB, Primaria, Ext4.
 - **swap** : Área de intercambio (4 GB a 8 GB), Lógica.
 - **/home** : Espacio restante, Lógica, Ext4.
6. Instalar Boot Loader en el disco principal (**/dev/sda** o **nvme0n1**) y hacer clic en **Instalar Ahora**.



6. Configuración Posterior

- Crear usuarios, hostname y contraseña
- Reiniciar, retirar la USB y cambiar en BIOS para colocar Ubuntu/Mint de primero
- Ejecutar Update Manager y Driver Manager
- Configurar Firewall y personalizar entorno Cinnamon