
Layout della memoria

- Testo: codice del programma
- Dati statici: variabili globali
 - Per esempio, variabili statiche in C, array costanti e stringhe
 - \$gp inizializzato all'indirizzo che permette ±offset in questo segmento
- Dati dinamici: heap
 - Per esempio, malloc in C, new in C++/Java
 - Stack: spazio automatico



Dati di tipo carattere

- Insiemi di caratteri codificati su byte
 - ASCII: 128 caratteri
 - 95 grafici, 33 di controllo
 - Latin-1: 256 caratteri
 - ASCII + 96 caratteri grafici aggiuntivi
- Unicode: insieme di caratteri su 32 bit
 - Usati in Java, C++ (wide characters), ...
 - La maggior parte degli alfabeti del mondo + simboli
 - UTF-8, UTF-16: codifiche a lunghezza variabile

Operazioni su byte/halfword

- Si potrebbero usare operazioni bit a bit
- MIPS load/store su byte/halfword
 - Elaborazione di stringhe è un caso comune

```
lb rt, offset(rs) lh rt, offset(rs)
```

• Estensione di segno su 32 bit in rt

```
lbu rt, offset(rs) lhu rt, offset(rs)
```

• Estensione di zero su 32 bit in rt

```
sb rt, offset(rs) sh rt, offset(rs)
```

 Semplicemente si memorizza il byte/halfword più a destra

Esempio di copia di stringa

- Codice C (banale):
 - Stringa termina con null

```
void copia_stringa(char x[], char[] y)
{
    int i;
    i = 0;
    while ((x[i] = y[i]) != '\0')
        i += 1;
}
```

- Indirizzi di x, y copiati in \$a0, \$a1
- i copiato in \$s0

Esempio di copia di stringa

Codice MIPS:

```
copia_stringa:
   addi $sp, $sp, -4 # prerarare lo stack per 1 elemento
   sw $s0, 0($sp) # salvare $s0
   add $s0, $zero, $zero # i = 0
L1: add $t1, $s0, $a1 # indirizzo di y[i] in $t1
   lbu $t2, 0($t1) # $t2 = y[i]
   add $t3, $s0, $a0 # indirizzo di x[i] in $t3
   sb $t2, 0($t3) # x[i] = y[i]
                        # uscire dal ciclo se y[i] == 0
   beq $t2, $zero, L2
   addi $s0, $s0, 1
                         # i = i + 1
                         # prossima iterazione del ciclo
        L1
L2: lw $s0, 0($sp)
                         # ripristinare $s0 salvato
   addi $sp, $sp, 4
                         # estrarre 1 elemento dallo stack
   jr $ra
                         # e ritornare
```

Costanti a 32 bit

- La maggior parte delle costanti sono piccole
 - Il campo immediate a 16 bit è sufficiente
- Per le rare costanti a 32 bit

lui rt, costant

- Copia la costante a 16 bit nei 16 bit a sinistra di rt
- Resetta i 16 bit a destra di rt a 0

Indirizzamento nei salti

- Le istruzioni di salto specificano
 - il codice dell'operazione, due registri, l'indirizzo destinazione
- La maggior parte dei salti indirizzano istruzioni vicini
 - In avanti o all'indietro

op	rs	rt	costante o indirizzo					
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit					

- Indirizzamento relativo a PC
 - Indirizzo destinazione = PC + offset x 4
 - PC è già incrementato di 4 prima di questo punto (!!!)

Indirizzamento nei salti incondizionati

- Le destinazioni dei salti incondizionato (j e jal) potrebbero essere ovunque nel segmento text
 - Si codifica l'indirizzo completo nell'istruzione (formato J)

op	indirizzo
6 bit	26 bit

- Indirizzamento del salto (pseudo)-diretto:
 - Indirizzo destinazione = $PC_{31...28}$: (indirizzo x 4)

Esempio di indirizzamento


- Codice del ciclo da un esempio precedente
 - Si assuma che Loop sia alla locazione 80000

Loop:	sll	\$t1,	\$s3,	2	80000	0	0	19	9	4	0
	add	\$t1,	\$t1,	\$s6	80004	0	9	22	9	0	32
	lw	\$t0,	O(\$t1)		80008	35	9	8	0		
	bne	\$t0,	\$s5,	Exit	80012	5	8	21		2	
	addi	\$s3,	\$s3,	1	80016	8	19	19		1	
	j Loop			80020	2	20000					
Exit:	• • •				80024						


Salti Iontani

- Se la destinazione del salto è molto lontana per codificarla con un offset di 16 bit, l'assembler riscrive il codice
- Esempio:

Modalità di indirizzamento



Traduzione e avvio



Pseudo-istruzioni Assembler

- La maggior parte delle istruzioni assembler rappresentano uno a uno delle istruzioni macchina
- Pseduo-istruzioni: finzioni dell'immaginazione dell'assembler:

```
move $t0, $t1 → add $t0, $zero, $t1
blt $t0, $t1, L → slt $at, $t0, $t1
bne $at, $zero, L
```

• \$at (registro 1): assembler temporaneo

Produrre un modulo oggetto

- L'assembler (o il compilatore) traduce un programma in istruzioni macchina
- Fornisce informazioni per costruire un intero programma da diversi pezzi:
 - Intestazione: descrizione dei contenuti del modulo oggetto
 - Segmento di testo: istruzioni tradotte
 - Segmenti dei dati statici: dati allocati per la durata del programma
 - Informazioni di rilocazione: per i contenuti che dipendono dalla locazione assoluta del programma caricato in memoria
 - Tabella dei simboli: definizioni globali e riferimenti esterni
 - Informazioni di debug: per associare il programma al codice sorgente

Collegare un modulo oggetto

- Produce un'immagine eseguibile
 - Unisce i vari segmenti
 - Risolve le etichette (determina i loro indirizzi di memoria)
 - Corregge i riferimenti interni ed esterni
- Può lasciare dipendenze di locazione da sistemare tramite un loader rilocante
 - Ma con la memoria virtuale non ce n'è bisogno
 - Il programma può essere caricato in una locazione assoluta nello spazio della memoria virtuale

Caricare un programma

- Caricare da un file immagine sul disco in memoria
 - Leggere l'intestazione per determinare le dimensioni del segmento testo e del segmento dati
 - 2. Creare lo spazio di indirizzamento per contenere i segmenti
 - 3. Copiare istruzioni e dati in memoria
 - Inizializzare gli argomenti sullo stack passati al programma principale
 - 5. Inizializzare i registri (inclusi \$sp, \$fp e \$gp)
 - 6. Saltare alla procedura di avviamento
 - Copia gli argomenti \$a0, ... e invoca main
 - Quando main termina, invoca la procedura di sistema exit

Collegamento dinamico

- Collega/carica una procedura di libreria (.dll/.so) quando è invocata
 - Richiede che il codice della procedura sia rilocabile
 - Evita esplosione del codice a causa del collegamento statico di tutte le librerie indirizzate (transitivamente)
 - Sceglie automaticamente le nuove versioni delle librerie

La procedura scambia in C

- Illustriamo l'uso di istruzioni assembly per una funzione bubblesort in C
- Procedura scambia (foglia)

```
void swap(int v[], int k)
{
    int temp;
    temp = v[k];
    v[k] = v[k+1];
    v[k+1] = temp;
}
```

• v in \$a0, k in \$a1, temp in \$t0

La procedura scambia

Codice MIPS:

La procedura ordina in C

 Non foglia (invoca scambia) void sort (int v[], int n) { int i, j; for (i = 0; i < n; i += 1) { for (j = i - 1;j >= 0 && v[j] > v[j + 1];j -= 1) { scambia(v, j);

• v in \$a0, n in \$a1, i in \$s0, j in \$s1

Il corpo della procedura

```
move $s2, $a0
                             # salva $a0 in $s2
        move $s3, $a1  # salva $a1 in $s3
        move $s0, $zero # i = 0
for 1 tst: slt $t0, $s0, $s3  # $t0 = 0 se $s0 \geq $s3 (i \geq n)
        beq $t0, $zero, exit1 # vai a exit1 se $s0 \geq $s3 (i \geq n)
        addi $s1, $s0, -1 # j = i - 1
for2tst: slti $t0, $s1, 0  # $t0 = 1 se $s1 < 0 (j < 0)
        bne $t0, $zero, exit2 # vai a exit2 se $s1 < 0 (j < 0)
        \$11 \$11, \$11, 2 \#\$11 = j * 4
        add $t2, $s2, $t1 # $t2 = v + (j * 4)
        1w $t3, 0($t2) # $t3 = v[j]
        lw $t4, 4($t2) # $t4 = v[j + 1]
        slt $t0, $t4, $t3  # $t0 = 0 se $t4 \ge $t3
        beq $t0, $zero, exit2 # vai a exit2 se $t4 ≥ $t3
        move $a0, $s2
                        # 1o parametro di scambia è v (vecchio $a0)
        move $a1, $s1
                             # 2o parametro di scambia è j
        jal scambia
                             # invoca procedura scambia
        addi $s1, $s1, -1  # j -= 1
                             # salta a test del ciclo interno
        i for2tst
        addi $s0, $s0, 1
                            # i += 1
exit2:
                             # salta a test del ciclo esterno
          for1tst
```

L'intera procedura

```
ordina: addi $sp,$sp, -20
                            # fare spazio per 5 registri
        sw $ra, 16($sp) # salvare $ra sullo stack
        sw $s3,12($sp) # salvare $s3 sullo stack
        sw $s2, 8($sp) # salvare $s2 sullo stack
        sw $s1, 4($sp) # salvare $s1 sullo stack
        sw $s0, 0($sp)
                        # salvare $s0 sullo stack
                            # corpo della procedura
                            # copiare $s0 dallo stack
      lw $s0, 0($sp)
exit1:
       lw $s1, 4($sp)
                            # copiare $s1 dallo stack
       lw $s2, 8($sp)
                     # copiare $s2 dallo stack
       lw $s3,12($sp) # copiare $s3 dallo stack
        lw $ra,16($sp) # copiare $ra dallo stack
        addi $sp,$sp, 20
                            # copiare lo stack pointer
        jr $ra
                            # ritornare alla procedura chiamante
```

Intel x86 ISA

- Evoluzione con retro-compabilità
 - 8080 (1974): micropocessore a 8 bit
 - Accumulatore, più 3 coppie indice-registro
 - 8086 (1978): estensione a 16 bit del 8080
 - Insieme complesso di istruzioni (CISC)
 - 8087 (1980): coprocessore in virgola mobile
 - Aggiunge l'FPU e il registro stack
 - 80286 (1982): indirizzi a 24 bit, MMU
 - Memoria segmentata e protezione
 - 80386 (1985): estensione a 32 bit (ora IA-32)
 - Modi di indirizzamento e operazioni addizionali
 - Memoria paginata e segmentata


Intel x86 ISA

- Ulteriore evoluzione...
 - I486 (1989): pipelining, cache e FPU su chip
 - Avversari compatibili: AMD, Cyrix
 - Pentium (1993): superscalare, datapath a 64 bit
 - Le ultime versioni hanno aggiunto istruzioni MMX
 - L'infame bug FDIV
 - Pentium Pro (1995), Pentium II (1997)
 - Nuova microarchitettura
 - Pentium III (1999)
 - Aggiunte istruzioni SSE e registri associati
 - Pentium IV (2001)
 - Nuova microarchitettura
 - Aggiunte istruzioni SSE2

Intel x86 ISA

- E ancora...
 - AMD64 (2003): architettura estesa a 64 bit
 - EM64T Extended Memory 64 Technology (2004)
 - AMD64 adottata da Intel (con modifiche)
 - Aggiunte istruzioni SSE3
 - Intel Core (2006)
 - Aggiunte istruzioni SSE4, support per macchine virtuali
 - AMD64 (2007): istruzioni SSE5
 - Intel ha deciso di fare altro...
 - Advanced Vector Extension (2008)
 - Registri SSE più lunghi, più istruzioni
- Se Intel non avesse esteso la retro-compabilità, i suoi avversari lo avrebbe fatto!
 - Eleganza tecnica ≠ successo di mercato

Registri x86 di base



Note conclusive

- Principi di progettazione
 - 1. La semplicità favorisce la regolarità
 - 2. Più piccolo è più veloce
 - 3. Rendere il caso comune veloce
 - 4. La buona progettazione richiede buoni compromessi
- Livelli di software/hardware
 - Compilatori, assembler, hardware
- MIPS: tipico esempio di ISA RISC
 - da confrontare con x86 (CISC)