2018-2019年度第二学期 00106501

计算机图形学



童伟华 管理科研楼1205室

E-mail: tongwh@ustc.edu.cn

中国科学技术大学 数学科学学院 http://math.ustc.edu.cn/





第四章 三维视图



第一节 经典视图

为什么需要经典视图?



- ■传统由手工操作的制图工作现在大部分都使用计算机模拟取代,譬如建筑图纸,机器零件图纸等,而在这些特定领域中需要不同的经典视图
 - 等角投影 (isometrics)
 - 正视图 (elevation)
 - 透视投影(perspective projection)
- 通过分析经典视图与计算机视图之间的联系,可以更好的理解大多数API中所采用方法的优缺点

经典视图




- 视图中需要三个基本要素
 - 一个或多个对象
 - 观察者,带有一个投影面
 - 从对象到投影平面的投影变换
- 经典视图就是基于这些要素之间的关系的
 - 观察者捡取一个对象并进行定向,确定希望看到的结果
- 每个对象都假定是用平面的基本多边形构造出来的
 - 如:建筑物、多面体、锻造物

平面几何投影





- 投影到平面上的标准投影
- 投影线为直线,这些直线
 - 回聚于投影中心,或者
 - 彼此平行
- 这种投影保持共线性
 - 但不一定保角
- 在诸如地图绘制等应用中需要非平面投影




经典投影










Isometrics







平斜图 Plan oblique



三点透视 Three-point perspective

基准面 (principal faces)



- 在诸如建筑业等实际应用中,所观察的对象通常由许多平坦面构成。
- 这些面中任一个都可以认为是一个基准面,从而进行 定位
 - 对于规则物体,例如房屋,按照通常的方式可以定义前、后、左、右、顶、底等面
 - 许多对象上都有几个面相交于直角,从而可以得到三个正交的方向,称 为基准方向


透视投影与平行投影



- 计算机图形学中把所有的投影用同样的方法处理,用 一个流水线体系实现它们
- 在经典视图中为了绘制不同类型的投影,发展出来不同的技术
- ■基本区别在于平行投影和透视投影,虽然从数学上说, 平行投影是透视投影的极限状态


平面几何投影的分类图





透视投影






正交投影




■ 投影线垂直于投影平面



多视点正交投影




- 投影面平行于基准面
- ■通常从前面、顶部和侧面进行投影



顶

部


在CAD和建筑行业中,通常显示出来三个视点图以及等角投影图





机器零件的多视点视图





优势与不足



- 保持了距离与角度
 - 保持形状
 - 可以用来测量
 - 建筑规划
 - 手册
- 不能看到对象真正的全局形状,因为许多面在视点中 不可见
 - 有肘加上等角图

轴测投影




■ 投影面相对于对象基准面有一定的夹角


根据对立方体进行投影时一个角点处有多少个角相等进行分类

没有: 三度

两个:四边

三个: 等角






投影平面

轴测投影的示例





优势与不足




- ■直线段长度被缩短(foreshortened),但可以求出收缩因子
- 保持直线但不保角
 - 圆所在平面如果不平行于投影面, 它的投影为椭圆
- 可以见到盒子类对象的三个基准面
- 会导致某些观察错觉
 - 平行线看起来不平行
- 不是很真实,因为远的对象与近的对象具有同样的收缩因子
- 在CAD应用中经常用到

倾斜投影




■ 投影线与投影面之间的关系任意



优势与不足



- 可以增加某个角度,以便强调特定面
 - 建筑行业: plan oblique, elevation oblique
- 在平行于投影面的面上的角是保持的,但我们仍然可以见到其它侧面




■ 在实际世界中,只能利用特殊相机做到这一点

透视投影




■ 投影线回聚于投影中心 (COP)



天点 (vanishing points)



- 在对象上的所有平行线 (不平行于投影面)投影后交 于一个点
- 手工绘制简单透视投影时就需要利用这些天点















三点透视



- 没有基准面平行于投影面
- 立方体的投影中有三个天点







两点透视



- ■一个基准方向平行于投影面
- 立方体的投影中有两个天点











- ■一个基准面平行于投影平面
- 立方体的投影中有一个天点







优势与不足



- 同样大小的对象,离视点越远,投影结果就越小 (diminuition)
 - 看起来更真实
- 在一条直线等距的几点投影后不一定等距(非均匀收缩 nonuniform foreshortening)
- 只有在平行于投影面的平面上角度被保持
- 相对于平行投影而言,更难用手工进行绘制(但对计算机而言, 没有增加更多的困难)

投影的性质




- ■射影几何中对此进行了详尽的研究
 - Rn+1中所有一维线性子空间看作n维射影空间的元素,记作Pn
 - 给定Rⁿ⁺¹空间到自身的一个正则线性变换,那么它诱导出Pⁿ上的变换称 为射影变换(投影变换)
 - 所有的射影变换都可以分解为有限个透视的复合





■把投影图像返回到真实尺寸









■ 立体图像与基于图像的显示 (image-based rendering)













Thanks for your attention!

