Questões de Procedimentos, Restauração de Contexto, Salvamento de Contexto, etc.

Lucas

29 de setembro de 2015

- 1. Os passos para criação de procedimentos são:
 - (a) Colocar os parâmetros em um lugar que o procedimentos possa acessar.

```
(param0, param1, param2, param3) -> ($a0, $a1, $a2, $a3)
```

(b) Transferir o fluxo de execução de instruções para o endereço do procedimento.

```
jal PROCEDIMENTO
```

(c) Adquirir espaço na pilha necessário para o procedimento e salvar o contexto.

(d) Realizar a tarefa desejada.

```
sll $s0, $t1, 2
addi $s0, $s0, 8
lw $t2, 0($s0)
andi $s1, $t2, 0x23
```

(e) Colocar o resultado em um lugar onde o programa chamador pode acessar.

```
move $v0, $s0
move $v1, $s1
```

(f) Restaurar o contexto

```
lw $s1, 0($sp)
lw $s0, 4($sp)
addi $sp, $sp, 8
```

(g) Retornar o controle para o ponto de origem.

2. Uma variável em C é geralmente uma localização na memória, e isso depende do tipo da variável e classe de armazenamento. Exemplos incluem inteiros e caracteres. C tem duas classes de armazenamento: automático e estático. Automático são locais para um procedimentos e são descartados quando o procedimento existe mais. Variáveis estáticas existem através saídas de entradas para procedimentos. Por fora de todos os outros procedimentos, variáveis em c são consideradas estáticas, como são qualquer tipo de variável declarada usando a palavra-chave estático. O resto são considerados automático. Para simplificar acesso para dados estáticos, software em MIPS reserva outros registradores chamado ponteiro global ou \$gp (Patterson Computer Org. and Design página 118, Hardware/Software Interface).




Figura 1: Addu, Subu, Addiu, desabilitam o tratamento de overflow, eles operam normalmente assim como as instruções Add, Sub, Addi, porém elas não tratam <u>overflow</u>. Ao passo que Add, Sub, Addi, liberam para que o tratamento de overflow aconteça.

Função Fatorial da Página 117, 118 David Patterson, Computer Organization and Design.

```
fact:
  addiu $sp,$sp,-24 # aqui o mips-gcc salva mais
  sw $31,20($sp)
                    # do que o normal na página 117
  sw $fp,16($sp)
                    # mas o mínimo que deve ser salvo
  move $fp,$sp
                    # é $ra = $31 e também $4 = $a0
                    # e também $a0 pois precisamos de
  sw $4,24($fp)
                    # do rastro de n-1 n-2 n-3 que o
 lw $2,24($fp)
                    # fact deixa para trás (função recurssiva)
 nop
                    # você pode usar apenas o $sp se quiser
 bgtz $2,$L2
                    # beq $2, $zero, L2
                    # se for mais que 0 vai para L2
 nop
                    # caso-contrario carrega o valor
  li $2,1
                    # 0x0000001 em $v0 para retornar
  j $L3
                    # e pula para L3
 nop
$L2:
  lw $2,24($fp)
                    # $v0 <- $a0 (n>1 {2,3,4,5,....})
 nop
                    # $v0 -= 1 para colocar em fact()
  addiu $2,$2,-1
                    # pela convenção você envia por $a0
 move $4,$2
                    # chama fact antes de multiplicar por * n
  jal fact
 nop
                    # $v1 recebe $v0 (n antigo)
 move $3,$2
                    # carrega $v0 (n novo) da chamada fact(n-1)
 lw $2,24($fp)
 nop
                    # multiplica n * fact (n - 1)
 mult $3,$2
 mflo $2
$L3:
                    # caso n <= 1 por causa do if
 move $sp,$fp
 lw $31,20($sp)
                    # dessa função recurssiva cairá
                    # aqui restaurara o necessário
  lw $fp,16($sp)
  addiu $sp,$sp,24 # e garantira que o $sp e $fp
                    # estarão preservados através
  j $31
                    # de todas as chamadas de fact(n)
 nop
```

Saiba que você pode eliminar o uso de \$fp e criar algumas optimizações, porém esse código é o código gerado automaticamente por mipsel-none-elf-gcc é um cross-compilador.

Converta o código em c abaixo para MIPS, lembrando os passos para criação de procedimentos genéricos. (a) salvar contexto (se necessário), (b) salvar \$ra, (c) dentro do escopo da rotina chamada – criar alguma lógica, se necessária, de pré chamada de função aninhada, (d) passar parâmetros se existir função aninhada que requer parâmetros, (e) chamar usando jal a rotina aninhada desejada mais os seus parâmetros usando \$a0, \$a1, \$a2, \$a3 ordenadamente e tantos quanto forem necessários (f) se necessário mais parâmetros então alocar em pilha, (g) pular definitivamente para função interna (g) para cada função chamada internar repetir c,d,e,f; (h) na volta de todas as funções mais internas restaurar o contexto, que foi salvo anteriormente, e continuar com a lógica do escopo, (i) observar possíveis labels, (j) observar possíveis branchs com lógica invertida, (l) lembrar de salvar o retorno das funções em registradores padrões i.e: \$v0, \$v1, (m) lembrar de retornar utilizando jr \$ra*.

```
int alpha (int x, int y, int z) {
  if (x == 0) {
    return x + beta(z, y);
  } else {
   return x - beta(z, y);
alpha: addi $sp, $sp, -8 ; abre locais na pilha para salvamento de contexto
            $ra, 0($sp)
                          ; salva ra para o retorno final
       sw
            $a0, 4($sp)
                          ; salva de x na pilha, pois é o único que eu p
                          ; precisarei usar depois do retorno de beta(z, y).
                          ; nesse exemplo, os valores que eu envio para beta
                          ; não irão ser usados depois do retorno de beta(z, y)
                          ; portanto eu não preciso salvar eles.
       add $a0, $a2, $0
                          ; a0 recebe o valor de z ($a2)
       add $a1, $a1, $0
                          ; a1 recebe o valor de y ($a1)
                          ; estou aqui ordenando e obedecendo o protótipo
                          ; da rotina beta(z, y)
       jal beta
                          ; salta para beta(z, y), suja ra, possívelmente
                          ; suja outros registradores i.e: a0, a1, a2....
       lw $a0, 4($sp)
                          ; restaura o contexto de a0
       lw $ra, 0($sp)
                          ; restaura o contexto de ra
       addi $sp, $sp, 8
                          ; fecha pilha
       bne $a0, $0, else
                         ; lógica do escopo da rotina alpha
       add $v0, $a0, $v0
                          ; v0 recebe a0 + beta(z,y)
                          ; retorna para a rotina chamadora
       jr $ra
      sub $v0, $a0, $v0 ; v0 recebe a0 - beta(z,y)
else:
                          ; retorna para a rotina chamadora
       ir $ra
```

 $^{^{\}mathrm{a}}$ Meu esquema para lembrar como criar os procedimentos genericamente, e seguindo o livro do Patterson & Hennessy - Computer Organization and Design

```
int alpha (int x, int y, int z) {
  if (x == 0) {
    return x + beta(z - y);
  } else if (x == 1) {
    return x - beta(z - x);
  }
}
```

Compilei o código acima para mips 32, você pode eliminar o uso de \$fp se você preferir. Além do mais você pode eliminar o uso da LABEL L4, e considerar redundante, colocando L1 onde aparecer L4. Para máquina não é redundante, até então ela só traduz código, ela não acha que existem coisas redundantes em relação a labels.

```
alpha:
                       # abre espaço na pilha
  addiu $sp, $sp, -24
        $31, 20($sp)
                       # salva $ra
  SW
        $fp, 16($sp)
                       # salva $fp
  SW
        $fp, $sp
                       # usa $fp como se fosse $sp
 move
  sw
        $4, 24($fp)
                       # salva a0
                                       х
                                             o compilador joga a[0-3] na pila
        $5, 28($fp)
                       # salva a1
                                             para poder usar eles com segurança
  SW
                                       У
        $6, 32($fp)
                       # salva a2
                                             e não para preservar eles
  SW
        $2, 24($fp)
                       # v0 recebe a0 (x) para testar no primeiro if
  lw
  nop
  bne
        $2, $0, L2
                       # if $v0 != $zero pula para L2
                       # lembrar que $v0 recebeu $a0
  nop
                       # eu sei que dá para eliminar esses
                       # passos intermediários, mas o compilador
                       # gera código automatizado
                       # caso-contrario pega $a2 (y)
                       # e também $a3 (z)
        $3, 32($fp)
                       # v1 recebe a2 (z)
  lw
  lw
        $2, 28($fp)
                       # v0 recebe a1 (y)
 nop
        $2, $3, $2
                       # $v0 = $v0 - $v1, isto é calcular (z - y) para beta()
  subu
                       # $a0 recebe $v0, para enviar à beta (convenção)
        $4, $2
  move
        beta
                       # beta calcula usando $a0 que contém z - y e volta
  jal
  nop
                       # a0 não vai ser preservado! através
                       # esse é um bom motivo para salvar $a0 no inicio
                       # da chamada, por isso se beta sujar a0
                       # então você perdeu a0 ...
  move $3, $2
                       # $v1 recebe $v0
```

```
$2, 24($fp)
                       # $v0 recebe $a0 (que é x)
  lw
  nop
                       # finalmente calcula x + beta(z - y)
  addu $2, $3, $2
                       # pula para L1 (que é a saída)
        L1
  j
  nop
L2:
  lw
        $3, 24($fp)
                       # pega o valor de $a0 salvado na pilha
  li
        $2, 1
                        # carrega 0x1 em $2
  bne
        $3, $2, L4
                       # caso x != 1 pula para L4
        $3, 32($fp)
                        # carrega o valor de $a0 (z)
  lw
        $2, 24($fp)
                        # carrega o valor de $a3 (x)
  lw
  nop
        $2, $3, $2
                        # novamente mas agora é z - x
  subu
                        # a0 recebe v0 com o resultado de z - x
  move
        $4, $2
                        # pula para beta com a0 novo int beta(int);
  jal
        beta
  nop
        $3, 24($fp)
                       # $v1 recebe $a0 (x salvo anteriormente,
  lw
                        # pois beta não garante a0, a1, a2, ou a3)
  nop
  subu
        $2, $3, $2
                       # finalmente faz x - beta(z - x)
                       # pula para L1 (que é a saída)
  j
        L1
  nop
L4:
                        # L4 por sua vez não faz nada
                        # naturalmente ele caíra em L1
                        # L1 por sua vez é a saída do
                        # programa função int alpha(int x,int z,int y);
L1:
                        # no livro do patterson ele simplifica o uso de $fp, $sp
  move
       $sp, $fp
                        # jogando toda a responsabilidade para $sp, mas o
  lw
        $31, 20($sp)
  compilador
                        # restaura também o $ra para poder voltar ao chamador
                        # e também porque ele é garantidamente preservado
        $fp, 16($sp)
                       # trabalha com $fp
  lw
                       # veja que ele não preserva os $a0, $a1, $a2, $a3
  addiu $sp, $sp, 24
  jr
        $31
                        # volta para o chamador
  nop
```

2.19.1a A seguir todo o código traduzido para mips 32 da questão 2.19.1a da 4ª edição <u>revisada</u> do livro de organização e modulagem de computadores David Patterson e John Hennessy página 197.

```
fib:
  # Memory Layout
  # [ 00 ] [ 01 ][ 02 ][ 03 ] -> espaço usado por fib: nesse exemplo
  # [ 04 ] [ 05 ][ 06 ][ 07 ] -> espaço usado por fib: nesse exemplo
  # [ 08 ] [ 09 ][ 10 ][ 11 ] -> espaço usado por fib: nesse exemplo
  # [ 12 ] [ 13 ][ 14 ][ 15 ] -> espaço usado por fib: nesse exemplo
  # [ 16 ] [ 17 ][ 18 ][ 19 ] -> espaço usado por fib: nesse exemplo
  # [ 20 ] [ 21 ][ 22 ][ 23 ] -> espaço usado por fib: nesse exemplo
  # [ 24 ] [ 25 ][ 26 ][ 27 ] -> espaço usado por fib: nesse exemplo
  # [ 28 ] [ 29 ][ 30 ][ 31 ] -> espaço usado por fib: nesse exemplo
  # [ 32 ] [ 33 ][ 34 ][ 35 ]
          $sp, $sp, -32 # abre espaço para salvar
  addiu
          $31, 28($sp) # salva $ra para o retorno
  SW
          $fp, 24($sp) # salva $fp, poderia trabalhar apenas com $sp
  SW
          $16, 20($sp) # salva também $s0 == $16 (preservado através da
  SW
                        # chamada)
                        # $fp recebe $sp (você poderia trabalhar apenas com $sp)
          $fp, $sp
  move
          $4, 32($fp)
                        # salva $a0 em 32($fp)
  SW
          $2, 32($fp)
                        # $v0 recebe $a0
  lw
  nop
                        # se $a0 (em $v0) != $zero vai para L2 (onde tem outro
  bne
          $2, $0, L2
  teste)
  nop
                        # carrega 0x0 para o primeiro retorno
  move
          $2, $0
                        # vai para L3 para restaurar contexto e retornar ao
  j
          L3
  chamador
  nop
L2:
          $3, 32($fp)
                        # carrega em $v0 o valor de $a0
  lw
  li
          $2, 1
                        # carrega 1 em $v0
          $3, $2, L4
                        # testa se $a0 (em $v0) se $v0 != 0x1 vai para L4
  bne
  nop
          $2, 1
                        # carrega 0x1 para o segundo retorno
  li
```

```
L3
  j
                         # vai para L3 para restaurar contexto e retornar ao
  {\tt chamador}
  nop
L4:
                         # aqui dentro temos a realização da chamada recursiva
          $2, 32($fp)
                         # carrega $a0 em $v0
  ٦w
  nop
          $2, $2, -1
                         # faz n - 1 para a chamar fib(n-1)
  addiu
          $4, $2
                         # move $v0 para $a0 (para enviar na chamada, convensão)
  move
                         # chamada recursivamente fib
          fib
  jal
  nop
                         # aqui temos o uso extra de $s0
                         # (que precisa ser restaurado ao final)
          $16, $2
                         # move $v0 para $s0
  move
  lw
          $2, 32($fp)
                         # carrega o valor de $a0 salvo no local 32($fp) em $v0
                         # a cada chamada recursiva a pilha vai abrindo novas
                         # 8 posições para novos dados, mas aqui pegamos sempre
                         # o n da vez para fazer corretamente fib(n-1) +
                         # fib(n-2);
  nop
                         # faz n - 2 para a chamar fib(n-2)
  addiu
          $2, $2, -2
  move
          $4, $2
                         # move $v0 para $a0 (para enviar na chamada, convensão)
          fib
                         # chamada recursivamente fib
  jal
  nop
          $2, $16, $2
                         # soma ambos fib(n-1) + fib(n-2)
  addu
                         # $v0 recebe $s0 + $v0 (v0 agora contém o resultado
                         # de fib(n-2)
L3:
          $sp, $fp
  move
          $31, 28($sp)
                         # restaura $ra
  lw
  ٦w
          $fp, 24($sp)
                         # restaura $fp
  lw
          $16, 20($sp)
                        # restaura $s0
          $sp, $sp, 32 # ajusta a pilha finalmente
  addiu
                         # retorna ao chamador
          $31
  jr
  nop
```

2.19.2a A função recursiva com inline tem um certo limite que geralmente é imposto pelo compilador, de por exemplo, entrar 8x dentro da recursão. Vou fazer o inline da questão 2.19.1a da 4ª edição revisada do livro de organização e modulagem

de computadores David Patterson e John Hennessy página 197. Para realizar inline de funções recursivas você precisa primeira fazer um esquemático da função recursiva em forma de árvore, vai abrindo as recursões até um certo nível. Cada chamada irá requisitar novos registradores para armazenar os valores.

```
int positive(int a, int b) {
  if (addit(a, b) > 0) {
    return 1;
  } else {
    return 0;
  }
}
int addit(int a, int b) {
  return a + b;
}
```

Em MIPS 32 ficaria mais ou menos assim, primeiro sem inline:

```
positive:
  addiu $sp, $sp, -24
                          # abre espaço na pilha
  sw $31, 20($sp)
                          # salva ra
  sw $fp, 16($sp)
                          # salva fp
  move $fp, $sp
                          # fp recebe sp
  sw $4, 24($fp)
                          # salva a0
      $5, 28($fp)
                          # salva a1
     $4, 24($fp)
                          # carrega a0
  lw $5, 28($fp)
                          # carrega a1
  addu $2, $4, $5
                          # addit reduzido à uma instrução.
                          # antes eram 14 instruções
  nop
  blez $2, L2
                          # se o resultado em v0 (retornado por addit(a, b)
                          # for menor ou igual zero então vai para L2
  nop
                          # carrega 0x1 em $v0 por causa do return 1;
  li $2, 1
                          # pula para saida (ou melhor L3)
  j $L3
  nop
L2:
 move $2, $0
```

```
L3:

move $sp, $fp  # sp recebe fp (dinovo, poderia ser usado apenas sp)

lw $31, 20($sp)  # restaura $ra

lw $fp, 16($sp)  # restura $fp

addiu $sp, $sp, 24  # restaura o ponteiro da pilha ("pop itens")

jr $31  # volta para rotina chamadora

nop
```

Agora com inline em <u>addit</u>. Com a adição de inline addit passou a ser 1 instruções apenas dentro do corpo do procedimento positive, porém isso tem um limite de até no máximo o uso de todos os registradores de uso geral no MIPS 32, os registradores reservados seriam deixados privados.

```
positive:
  addiu $sp, $sp, -24
                          # abre espaço na pilha
  sw $31, 20($sp)
                          # salva ra
  sw $fp, 16($sp)
                          # salva fp
  move $fp, $sp
                          # fp recebe sp
  sw $4, 24($fp)
                          # salva a0
     $5, 28($fp)
                          # salva a1
  lw $4, 24($fp)
                          # carrega a0
  lw $5, 28($fp)
                          # carrega a1
                          # addit reduzido à uma instrução.
  addu $2, $4, $5
                          # antes eram 14 instruções
  nop
                          # se o resultado em v0 (retornado por addit(a, b)
  blez $2, L2
                          # for menor ou igual zero então vai para L2
  nop
  li $2, 1
                          # carrega 0x1 em $v0 por causa do return 1;
  j $L3
                          # pula para saida (ou melhor L3)
  nop
L2:
  move $2, $0
L3:
  move $sp, $fp
                          # sp recebe fp (dinovo, poderia ser usado apenas sp)
  lw $31, 20($sp)
                          # restaura $ra
  lw $fp, 16($sp)
                          # restura $fp
                          # restaura o ponteiro da pilha ("pop itens")
  addiu $sp, $sp, 24
  jr $31
                          # volta para rotina chamadora
  nop
```

2.19.4a Veja que eu não estou preservando a0, a1, a2, a3 pois as funções chamadas não sou obrigadas, segundo a conversão de chamada, a preservarem eles. Porém dentro da função elas podem preservar o necessário para executar a lógica desejada pelo programador. O cross-compilador gcc-mips não altera a ordem lógica dos parâmetros e isso é uma curiosidade, sendo que você não tem a func definida, nem mesmo seu protótipo. Ele mantém a ordem lógica dos parâmetros, visando que alterar, reordenar a ordem lógica dos parâmetros para as funções pode ser desastroso.

```
f:
        $sp, $sp, -0x14 # abre espaço na pilha
  addiu
         $31, 0x14 ($sp) # preserva o conteúdo de: ra
  SW
              0x10 ($sp) # preserva o conteúdo de: a
  SW
              OxC ($sp) # preserva o conteúdo de: b
  SW
              8x0
                   ($sp) # preserva o conteúdo de: c
  SW
              0x4 ($sp) # preserva o conteúdo de: d
  SW
      $4, 0x10 ($sp)
                         # carrega a0 com $a0
  lw
      $5, 0xC ($sp)
                         # carrega a1 com $a1
  jal func
                         # func mais interno func(a, b)
  nop
        $3, $2
                         # v1 recebe v0 (retorno do 1ro func(a,b))
  move
        $4, 0x8 ($sp)
                         # a0 recebe $a2 (int c, preservado na pilha)
  lw
                         # v0 recebe $a3 (int d, preservado na pilha)
        $2, 0x4 ($sp)
  lw
  nop
  addu
        $2, $4, $2
                         # v0 recebe c + d
  move
        $4, $3
                         # mover $v1 para $a0 (primeiro parâmetro de func)
        $5, $2
                         # mover $v0 para $a1 (segundo parâmetro de func)
  move
  jal
                         # salta para func novamente
        func
  nop
  lw
         $31, 0x14 ($sp) # restaura ra
         $sp, $sp, 0x14 # ajusta altura pilha
  addiu
                         # retorna a rotina chamadora
         $31
  jr
  nop
```