# Mocт отладки Android (adb)

Android Debug Bridge ( adb) — это универсальный инструмент командной строки, позволяющий взаимодействовать с устройством. Команда adb облегчает различные действия с устройством, такие как установка и отладка приложений. adb предоставляет доступ к оболочке Unix, которую можно использовать для запуска различных команд на устройстве. Это клиент-серверная программа, включающая в себя три компонента:

- **Клиент**, который отправляет команды. Клиент работает на вашей машине разработки. Вы можете вызвать клиента из терминала командной строки, введя команду adb.
- **Демон (adbd)**, который запускает команды на устройстве. Демон работает как фоновый процесс на каждом устройстве.
- **Сервер**, который управляет связью между клиентом и демоном. Сервер работает как фоновый процесс на вашей машине разработки.

adb включен в пакет инструментов платформы Android SDK. Загрузите этот пакет с помощью <u>SDK Manager</u> (/studio/intro/update#sdk-manager), который установит его по адресу *android\_sdk/platform-tools/*. Если вам нужен автономный пакет инструментов платформы Android SDK, <u>загрузите его здесь</u> (/studio/releases/platform-tools).

Информацию о подключении устройства для использования с ним adb, в том числе об использовании Помощника по подключению для устранения распространенных проблем, см. в разделе Запуск приложений на аппаратном устройстве (/studio/run/device).

## Как работает адб

Когда вы запускаете adb клиент, он сначала проверяет, запущен ли adb уже серверный процесс. Если его нет, он запускает серверный процесс. Когда сервер запускается, он подключается к локальному TCP-порту 5037 и прослушивает команды, отправленные от adb клиентов.

**Примечание.** Все adbклиенты используют порт 5037 для связи с adbсервером.

Затем сервер устанавливает соединения со всеми работающими устройствами. Он находит эмуляторы путем сканирования портов с нечетными номерами в диапазоне от 5555 до 5585, который используется первыми 16 эмуляторами. Когда сервер находит adb демон (adbd), он устанавливает соединение с этим портом.

Каждый эмулятор использует пару последовательных портов — порт с четным номером для консольных подключений и порт с нечетным номером для adbподключений. Например:

Эмулятор 1, консоль: 5554

Эмулятор 1, adb: 5555

Эмулятор 2, консоль: 5556

Эмулятор 2, adb: 5557

и так далее.

Как показано, эмулятор, подключенный к adb порту 5555, аналогичен эмулятору, консоль которого прослушивает порт 5554.

После того как сервер настроит соединения со всеми устройствами, вы сможете использовать adb команды для доступа к этим устройствам. Поскольку сервер управляет подключениями к устройствам и обрабатывает команды от нескольких adb клиентов, вы можете управлять любым устройством с любого клиента или из сценария.

## Включите отладку adb на вашем устройстве

Чтобы использовать adb с устройством, подключенным через USB, необходимо включить отладку по USB в настройках системы устройства в разделе «Параметры разработчика» . В Android 4.2 (уровень API 17) и более поздних версиях экран параметров разработчика по умолчанию скрыт. Чтобы сделать его видимым, включите параметры разработчика. (/studio/debug/dev-options#enable)

Теперь вы можете подключить свое устройство через USB. Вы можете убедиться, что ваше устройство подключено, выполнив команду adb devices из android\_sdk/platform-tools/каталога. Если оно подключено, вы увидите имя устройства в списке «устройство».

**Примечание.** При подключении устройства под управлением Android 4.2.2 (уровень API 17) или выше система отображает диалоговое окно с вопросом, принять ли ключ RSA, позволяющий отладку через этот компьютер. Этот механизм безопасности защищает пользовательские

устройства, поскольку он гарантирует, что отладка USB и другие команды adb не могут быть выполнены, если вы не сможете разблокировать устройство и подтвердить диалог.

Дополнительные сведения о подключении к устройству через USB см. в статье Запуск приложений на аппаратном устройстве (/studio/run/device).

## Подключитесь к устройству через Wi-Fi

**Примечание.** Приведенные ниже инструкции не применимы к устройствам Wear под управлением Android 11 (уровень API 30). Дополнительную информацию см. в руководстве по <u>отладке приложения Wear OS</u>. (/training/wearables/get-started/debugging#wifi-debugging)

Android 11 (уровень API 30) и более поздние версии поддерживают развертывание и отладку приложения по беспроводной сети с рабочей станции с помощью Android Debug Bridge (adb). Например, вы можете развернуть отлаживаемое приложение на нескольких удаленных устройствах без необходимости физического подключения устройства через USB. Это избавляет от необходимости решать распространенные проблемы с подключением USB, например установку драйверов.

Прежде чем начать использовать беспроводную отладку, выполните следующие действия:

- Убедитесь, что ваша рабочая станция и устройство подключены к одной беспроводной сети.
- Убедитесь, что ваше устройство работает под управлением Android 11 (уровень API 30) или более поздней версии для телефона или Android 13 (уровень API 33) или более поздней версии для телевизора и WearOS. Дополнительную информацию см. в разделе Проверка и обновление версии Android (https://support.google.com/android/answer/7680439).
- Если вы используете IDE, убедитесь, что у вас установлена последняя версия Android Studio. Вы можете скачать это <u>здесь</u> (/studio).
- <u>На своей рабочей станции обновите SDK Platform Tools</u> (/studio/releases/platform-tools) до последней версии .

Чтобы использовать беспроводную отладку, необходимо выполнить сопряжение устройства с рабочей станцией с помощью QR-кода или кода сопряжения. Ваша рабочая станция и устройство должны быть подключены к одной беспроводной сети. Чтобы подключиться к вашему устройству, выполните следующие действия:

- 1. <u>Включите параметры разработчика</u> (/studio/debug/dev-options#enable) на вашем устройстве.
- 2. Откройте Android Studio и выберите «Подключить устройства с помощью Wi-Fi» в меню настроек запуска.






Рисунок 1. Меню запуска настроек.

Появится окно «Сопряжение устройств через Wi-Fi», как показано на рисунке 2



**Рис. 2.** Всплывающее окно для сопряжения устройств с помощью QR-кода или кода сопряжения.

3. На своем устройстве нажмите **«Беспроводная отладка»** и выполните сопряжение устройства:



**Рис. 3.** Снимок экрана с настройками **отладки беспроводной сети** на телефоне Google Pixel.

- а. Чтобы выполнить сопряжение устройства с помощью QR-кода, выберите « Сопряжение устройства с QR-кодом» и отсканируйте QR-код, полученный во всплывающем окне «Сопряжение устройств через Wi-Fi», показанном на рисунке 2.
- b. Чтобы выполнить сопряжение устройства с помощью кода сопряжения, выберите «Сопряжение устройства с кодом сопряжения» во всплывающем окне «Сопряжение устройств через Wi-Fi». На своем устройстве выберите «Подключиться с помощью кода сопряжения» и запишите предоставленный шестизначный код. Как только ваше

устройство появится в окне «Сопряжение устройств через Wi-Fi», вы можете выбрать «Сопряжение» и ввести шестизначный код, показанный на вашем устройстве.





Рисунок 4. Пример ввода шестизначного кода.

- 4. После сопряжения вашего устройства вы можете попытаться развернуть приложение на своем устройстве.
  - Чтобы выполнить сопряжение другого устройства или забыть текущее устройство на рабочей станции, перейдите к разделу **«Беспроводная отладка»** на своем устройстве. Коснитесь имени своей рабочей станции в разделе **«Сопряженные устройства»** и выберите **«Забыть»**.
- 5. Если вы хотите быстро включать и выключать беспроводную отладку, вы можете использовать <u>плитки разработчика быстрых настроек</u> (/studio/debug/dev-options#general) для **беспроводной отладки**, которые находятся в разделе «Параметры разработчика» > «Плитки разработчика быстрых настроек».



**Рис. 5.** Параметр **«Плитки разработчика быстрых настроек»** позволяет быстро включать и отключать беспроводную отладку.

## Подключение Wi-Fi с помощью командной строки

Альтернативно, чтобы подключиться к устройству с помощью командной строки без Android Studio, выполните следующие действия:

- 1. Включите параметры разработчика на своем устройстве, как описано ранее.
- 2. Включите беспроводную отладку на своем устройстве, как описано ранее.

- 3. На рабочей станции откройте окно терминала и перейдите к android\_sdk/platform-tools.
- 4. Найдите свой IP-адрес, номер порта и код сопряжения, выбрав « Сопряжение устройства с кодом сопряжения» . Запишите IP-адрес, номер порта и код сопряжения, отображаемые на устройстве.
- 5. На терминале вашей рабочей станции запустите adb pair ipaddr:port. Используйте IP-адрес и номер порта, указанные выше.
- 6. При появлении запроса введите код сопряжения, как показано ниже.

```
Enter pairing code: 482924
Successfully paired to 192.168.1.130:37099 [guid=adb-235XY]
```

**Рисунок 6.** Сообщение указывает на то, что ваше устройство успешно сопряжено.

#### Решение проблем с беспроводным подключением

Если у вас возникли проблемы с беспроводным подключением к вашему устройству, попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок, чтобы решить эту проблему.

# Проверьте, соответствуют ли ваша рабочая станция и устройство предварительным требованиям.

Убедитесь, что рабочая станция и устройство соответствуют предварительным требованиям, перечисленным в <u>начале этого раздела</u> (#connect-to-a-device-over-wi-fi-android-11+).

#### Проверьте наличие других известных проблем

Ниже приведен список текущих известных проблем с беспроводной отладкой (с помощью adb или Android Studio) и способы их решения:

• Wi-Fi не подключается . Защищенные сети Wi-Fi, например корпоративные сети Wi-Fi, могут блокировать p2p-соединения и не позволять вам подключаться через Wi-Fi. Попробуйте подключиться с помощью кабеля или другой (не корпоративной) сети Wi-Fi. Беспроводное соединение через TCP/IP

(после первоначального USB-соединения) — еще один вариант, если можно использовать некорпоративную сеть. adb connect ip:port

- adb через Wi-Fi иногда автоматически отключается. Это может произойти, если устройство переключает сети Wi-Fi или отключается от сети. Чтобы устранить проблему, повторно подключитесь к сети.
- Устройство не подключается после успешного сопряжения:

  аdb использование mDNS для обнаружения и автоматического подключения к сопряженным устройствам. Если ваша сеть или конфигурация устройства не поддерживает mDNS или отключила его, вам необходимо вручную подключиться к устройству с помощью .adb connect ip:port

# Подключитесь к устройству по беспроводной сети после первоначального подключения USB (только вариант доступен на Android 10 и более ранних версиях)

**Примечание.** Этот рабочий процесс применим также к Android 11 (и более поздним версиям), но с оговоркой, что он также предполагает \*начальное\* соединение через физический USB.

**Примечание.** Следующие инструкции не применимы к устройствам Wear под управлением Android 10 (уровень API 29) или ниже. Дополнительную информацию см. в руководстве по отладке приложения Wear OS. (/training/wearables/get-started/debugging#wifi-debugging)

adb обычно обменивается данными с устройством через USB, но вы также можете использовать adb Wi-Fi. Чтобы подключить устройство под управлением Android 10 (уровень API 29) или ниже, выполните следующие начальные шаги через USB:

- 1. Подключите свое Android-устройство и adbхост-компьютер к общей сети Wi-Fi.
- ★ Примечание. Помните, что не все точки доступа подходят. Возможно, вам придется использовать точку доступа, брандмауэр которой правильно настроен для поддержки adb.

- 2. Подключите устройство к главному компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 3. Настройте целевое устройство на прослушивание соединения ТСР/IР через порт 5555:

```
adb tcpip 5555
```

- 4. Отсоедините USB-кабель от целевого устройства.
- 5. Найдите IP-адрес устройства Android. Например, на устройстве Nexus IP-адрес можно найти в меню «Настройки» > «О планшете» (или «О телефоне» ) > «Состояние» > «IP-адрес» .
- 6. Подключитесь к устройству по его IP-адресу:

```
adb connect device_ip_address:5555
```

7. Убедитесь, что ваш главный компьютер подключен к целевому устройству:

```
$ adb devices
List of devices attached
device_ip_address:5555 device
```

Ваше устройство теперь подключено к adb.

Если adb соединение с вашим устройством потеряно:

- Убедитесь, что ваш хост по-прежнему подключен к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство Android.
- Подключитесь повторно, выполнив adb connect шаг еще раз.
- Если это не сработает, перезагрузите хост adb:

```
adb kill-server
```

Затем начните все сначала.

## Запрос устройств

Прежде чем давать adb команды, полезно знать, какие экземпляры устройств подключены к adb серверу. Сформируйте список подключенных устройств с помощью devices команды:

```
adb devices -l
```

В ответ adb печатает следующую информацию о состоянии для каждого устройства:

- Серийный номер: adb создает строку для уникальной идентификации устройства по номеру порта. Вот пример серийного номера:emulator-5554
- Состояние: состояние подключения устройства может быть одним из следующих:
  - offline: Устройство не подключено adbили не отвечает.
  - device: Устройство подключено к adb серверу. Обратите внимание, что это состояние не означает, что система Android полностью загружена и работает, поскольку устройство подключается, adb пока система еще загружается. После загрузки это нормальное рабочее состояние устройства.
  - no device: Устройство не подключено.
- Описание: Если вы включите эту -1 опцию, devices команда сообщит вам, что это за устройство. Эта информация полезна, если у вас подключено несколько устройств, чтобы вы могли отличить их друг от друга.

В следующем примере показана devices команда и ее выходные данные. Работают три устройства. Первые две строки в списке — это эмуляторы, а третья строка — аппаратное устройство, подключаемое к компьютеру.

```
$ adb devices
List of devices attached
emulator-5556 device product:sdk_google_phone_x86_64 model:Android_SDK_built_
emulator-5554 device product:sdk_google_phone_x86 model:Android_SDK_built_for
0a388e93 device usb:1-1 product:razor model:Nexus_7 device:flo
```

## Эмулятора нет в списке

Команда adb devices имеет последовательность команд в крайнем случае, из-за которой запущенные эмуляторы не отображаются в adb devices выходных данных,

даже если эмуляторы видны на вашем рабочем столе. Это происходит, когда выполняются *все* следующие условия:

- Сервер adbне работает.
- Вы используете emulator команду с опцией -port или -ports со значением порта с нечетным номером от 5554 до 5584.
- Выбранный вами нечетный порт не занят, поэтому подключение к порту можно выполнить по указанному номеру порта или, если он занят, эмулятор переключается на другой порт, соответствующий требованиям пункта 2.
- Вы запускаете adb сервер после запуска эмулятора.

Один из способов избежать этой ситуации — позволить эмулятору выбирать собственные порты и запускать не более 16 эмуляторов одновременно. Другой способ — всегда запускать adb сервер перед использованием emulator команды, как описано в следующих примерах.

**Пример 1.** В следующей последовательности команд adb devices команда запускает adb сервер, но список устройств не отображается.

Остановите adb сервер и введите следующие команды в указанном порядке. В качестве имени AVD укажите допустимое имя AVD из вашей системы. Чтобы получить список имен AVD, введите emulator -list-avds. Команда emulator находится в android\_sdk/toolsкаталоге.

```
$ adb kill-server
$ emulator -avd Nexus_6_API_25 -port 5555
$ adb devices

List of devices attached
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
```

**Пример 2.** В следующей последовательности команд adb devices отображается список устройств, поскольку adb сервер был запущен первым.

Чтобы увидеть эмулятор в adb devices выходных данных, остановите adb сервер, а затем запустите его снова после использования команды emulator и перед ее использованием adb devices, как показано ниже:

```
$ adb kill-server
$ emulator -avd Nexus_6_API_25 -port 5557
```

```
$ adb start-server
$ adb devices
List of devices attached
emulator-5557 device
```

Дополнительные сведения о параметрах командной строки эмулятора см. в разделе Параметры запуска командной строки (/studio/run/emulator-commandline#startup-options).

## Отправка команд на определенное устройство

Если запущено несколько устройств, при вводе adb команды необходимо указать целевое устройство. Чтобы указать цель, выполните следующие действия:

- 1. Используйте devices команду, чтобы получить серийный номер цели.
- 2. Получив серийный номер, используйте -s опцию с adb командами для указания серийного номера.
  - а. Если вы собираетесь вводить много adb команд, вы можете \$ANDROID\_SERIAL вместо этого установить переменную среды, содержащую серийный номер.
  - b. Если вы используете оба —su \$ANDROID\_SERIAL, —sпереопределяет \$ANDROID\_SERIAL.

В следующем примере получается список подключенных устройств, а затем серийный номер одного из устройств используется для установки helloworld.apk на это устройство:

```
$ adb devices
List of devices attached
emulator-5554 device
emulator-5555 device
0.0.0.0:6520 device

# To install on emulator-5555
$ adb -s emulator-5555 install helloWorld.apk
# To install on 0.0.0.0:6520
$ adb -s 0.0.0.0:6520 install helloWorld.apk
```

**Примечание.** Если вы вводите команду без указания целевого устройства, когда доступно несколько устройств, **adb**отображается ошибка «adb: более одного устройства/эмулятора».

Если у вас доступно несколько устройств, но только одно из них является эмулятором, используйте — еопцию для отправки команд в эмулятор. Если имеется несколько устройств, но подключено только одно аппаратное устройство, используйте — dопцию для отправки команд на аппаратное устройство.

## Установить приложение

Вы можете использовать adb для установки APK на эмулятор или подключенное устройство с помощью installкоманды:

```
adb install path_to_apk
```

Вы должны использовать эту -t опцию с install командой при установке тестового APK. Для получения дополнительной информации см -t (#-t-option).

Чтобы установить несколько APK, используйте install-multiple. Это полезно, если вы загружаете все APK-файлы своего приложения для определенного устройства из Play Console и хотите установить их на эмулятор или физическое устройство.

Дополнительные сведения о том, как создать APK-файл, который можно установить на экземпляре эмулятора или устройства, см. в разделе Создание и запуск приложения (/studio/run).

**Примечание.** Если вы используете Android Studio, вам не нужно использовать ее **adb**непосредственно для установки приложения на эмулятор или устройство. Вместо этого Android Studio самостоятельно упаковывает и устанавливает приложение.

## Настроить переадресацию портов

Используйте эту forward команду, чтобы настроить переадресацию произвольных портов, которая перенаправляет запросы с определенного порта хоста на другой

порт устройства. В следующем примере настраивается переадресация порта хоста 6100 на порт устройства 7100:

adb forward tcp:6100 tcp:7100

В следующем примере настраивается переадресация порта хоста 6100 на local:logd:

adb forward tcp:6100 local:logd

Это может быть полезно, если вы пытаетесь определить, что отправляется на определенный порт устройства. Все полученные данные будут записаны в демон системного журналирования и отображены в журналах устройства.

## Копирование файлов на устройство и с него

Используйте команды pull и push для копирования файлов на устройство и с него. В отличие от install команды, которая копирует APK-файл только в определенное место, команды pull и push позволяют копировать произвольные каталоги и файлы в любое место на устройстве.

Чтобы скопировать файл или каталог и его подкаталоги *с* устройства, выполните следующие действия:

adb pull remote local

Чтобы скопировать файл или каталог и его подкаталоги *на* устройство, выполните следующие действия:

adb push *local remote* 

Замените *local* и *remote* на пути к целевым файлам/каталогу на вашем компьютере разработки (локальном) и на устройстве (удаленном). Например:

adb push myfile.txt /sdcard/myfile.txt

## Остановить сервер adb

В некоторых случаях вам может потребоваться завершить adb серверный процесс, а затем перезапустить его, чтобы решить проблему. Например, это может быть в случае, если adb не отвечает на команду.

Чтобы остановить adb сервер, используйте adb kill-server команду. Затем вы можете перезапустить сервер, введя любую другую adbкоманду.

## Выдать команды adb

Выдавайте adb команды из командной строки на вашем компьютере разработки или из сценария, используя следующее:

```
adb [-d | -e | -s serial_number] command
```

Если запущен только один эмулятор или подключено только одно устройство, adb команда по умолчанию отправляется на это устройство. Если запущено несколько эмуляторов и/или подключено несколько устройств, вам необходимо использовать параметр -d, -eили, -s чтобы указать целевое устройство, на которое должна быть направлена команда.

Вы можете просмотреть подробный список всех поддерживаемых adb команд, используя следующую команду:

```
adb --help
```

## Выдавать команды оболочки

Эту команду можно использовать shellдля подачи команд устройству через adbинтерактивную оболочку или для ее запуска. Чтобы выполнить одну команду, используйте shellследующую команду:

```
adb [-d |-e | -s serial_number] shell shell_command
```

Чтобы запустить интерактивную оболочку на устройстве, используйте shellследующую команду:

adb [-d | -e | -s *serial\_number*] shell

Чтобы выйти из интерактивной оболочки, нажмите Control+Dили введите exit.

Android предоставляет большинство обычных инструментов командной строки Unix. Чтобы просмотреть список доступных инструментов, используйте следующую команду:

adb shell ls /system/bin

Справка доступна для большинства команд через --help аргумент. Многие команды оболочки предоставляются <u>toybox</u> (http://landley.net/toybox/). Общая справка, применимая ко всем командам ToyBox, доступна через toybox --help.

В инструментах платформы Android 23 и более поздних версий adb аргументы обрабатываются так же, как и ssh(1) команда. Это изменение устранило множество проблем с внедрением команд (https://en.wikipedia.org/wiki/Code\_injection#Shell\_injection) и позволяет безопасно выполнять команды, содержащие метасимволы (https://en.wikipedia.org/wiki/Metacharacter) оболочки, такие как adb install Let\'sGo.apk. Это изменение означает, что интерпретация любой команды, содержащей метасимволы оболочки, также изменилась.

Например, теперь это ошибка, поскольку одинарные кавычки () проглатываются локальной оболочкой, и устройство видит . Чтобы команда работала, дважды заключите кавычки: один раз для локальной оболочки и один раз для удаленной оболочки, как вы это делаете c . Например, . adb shell setprop key 'value' adb shell setprop key 'value'

См. также <u>инструмент командной строки Logcat</u> (/studio/command-line/logcat), который полезен для мониторинга системного журнала.

### Менеджер активности звонков

Внутри adb оболочки вы можете подавать команды с помощью инструмента диспетчера активности (am) для выполнения различных системных действий, таких как запуск действия, принудительная остановка процесса, трансляция намерения, изменение свойств экрана устройства и т. д.

В оболочке амсинтаксис следующий:

am *command* 

Вы также можете выполнить команду диспетчера активности напрямую, adb не входя в удаленную оболочку. Например:

adb shell am start -a android.intent.action.VIEW

Таблица 1. Доступные команды диспетчера активности

Команда	Описание
start [options] intent	Запустить <u>Activity</u> (/reference/android/app/Activity) указанный <i>intent</i> .
	См. <u>Спецификацию аргументов намерения</u> (#IntentSpec) .
	Варианты:
	• -D: Включить отладку.
	• -W: Дождитесь завершения запуска.
	•start-profiler <i>file</i> : Запустите профилировщик и отправьте результаты в <i>file</i> .
	• -P <i>file</i> : Вроде быstart-profiler, но профилирование прекращается, когда приложение простаивает.
	<ul> <li>-R count: повторение времени запуска занятия count. Перед каждым повторением основное действие будет завершено.</li> </ul>
	<ul> <li>-S: принудительно остановить целевое приложение перед началом действия.</li> </ul>
	•opengl-trace: Включить трассировку функций OpenGL.
	•user user_id   current: укажите, от имени какого пользователя запускать; если не указано, то запускать от имени текущего пользователя.
startservice [options] intent	Запустите <u>Service</u> (/reference/android/app/Service) указанный <i>intent</i> .
	См. <u>Спецификацию аргументов намерения</u> (#IntentSpec) .
	Варианты:

 --user user\_id | current: укажите, от имени какого пользователя запускать. Если не указано, то запускать от имени текущего пользователя.

#### force-stop package

Принудительно остановить все, что связано с *package*.

#### kill [options] package

Убейте все процессы, связанные с *package*. Эта команда убивает только те процессы, которые безопасно завершить и которые не повлияют на работу пользователя.

#### Варианты:

• --user user\_id | all | current: укажите процессы пользователя, которые следует уничтожить. Если не указано, то убить все процессы пользователей.

#### kill-all

Убейте все фоновые процессы.

#### broadcast [options] intent

Выдать намерение трансляции.

См. <u>Спецификацию аргументов намерения</u> (#IntentSpec) .

#### Варианты:

 [--user user\_id | all | current]: укажите, какому пользователю отправлять сообщение. Если не указано, то отправить всем пользователям.

instrument [options] component Начните мониторинг с Instrumentation (/reference/android/app/Instrumentation)экземпляра. Обычно целью *component* является форма . *test\_* package/runner\_class

#### Варианты:

- - г: Распечатать необработанные результаты (в противном случае декодировать report\_key\_streamresult). Используйте with [-e perf true]для генерации необработанных выходных данных для измерения производительности.
- -е *name value*: Установите *name* аргумент *value*. Для тестировщиков распространенной формой является.-e testrunner\_flag value[,value...]
- -p *file*: запись данных профилирования в *file*.

- -w: Прежде чем вернуться, дождитесь завершения работы инструментов. Требуется для тестировщиков.
- --no-window-animation: отключить анимацию окон во время работы.
- --user user\_id | current: Укажите, какой пользовательский инструментарий запускается. Если не указано, запустите от текущего пользователя.

#### profile start process file

Запустите профайлер process, запишите результаты в file.

#### profile stop process

Остановите профайлер на process.

dumpheap [options] process file Сбросьте кучу process, напишите в file.

#### Варианты:

- --user [user\_id | current]: При указании имени процесса укажите пользователя процесса, который нужно выгрузить. Если не указано, используется текущий пользователь.
- -п: Дамп собственной кучи вместо управляемой кучи.

set-debug-app [options] package Установите приложение packageдля отладки.

#### Варианты:

- -w: дождаться отладчика при запуске приложения.
- --persistent: сохранить это значение.

#### clear-debug-app

Очистите пакет, предыдущий набор для отладки, с помощью set-debug-app.

#### monitor [options]

Начните мониторинг сбоев или ошибок ANR.

#### Варианты:

• --gdb: запуск gdbservна указанном порту при сбое/ANR.

# screen-compat {on | off} package

Режим <u>совместимости экрана</u> (/guide/practices/screen-compat-mode) управления

ра	ckage.
----	--------

<pre>display-size [reset   widthxheight]</pre>	Переопределить размер дисплея устройства. Эта команда полезна для тестирования вашего приложения на экранах разных размеров, имитируя маленькое разрешение экрана на устройстве с большим экраном, и наоборот.
	Пример:
	am display-size 1280x800
display-density <i>dpi</i>	Переопределить плотность отображения устройства. Эта команда полезна для тестирования вашего приложения на экране с различной плотностью экрана, имитируя среду экрана с высокой плотностью экрана с использованием экрана с низкой плотностью, и наоборот.
	Пример:
	am display-density 480
to-uri <i>intent</i>	Распечатайте данную спецификацию намерения как URI.
	См. <u>Спецификацию аргументов намерения</u> (#IntentSpec) .
to-intent-uri <i>intent</i>	Pacпeчaтaйте данную спецификацию намерения как intent:URI.
	См. <u>Спецификацию аргументов намерения</u> (#IntentSpec) .

## Спецификация аргументов намерения

Для команд диспетчера действий, которые принимают *intent* аргумент, вы можете указать намерение с помощью следующих параметров:

#### Показать все

#### -a *action*

Specify the intent action, such as android.intent.action.VIEW. You can declare this only once.

-d *data\_uri* 

Specify the intent data URI, such as content://contacts/people/1. You can declare this only once.

#### -t *mime\_type*

Specify the intent MIME type, such as image/png. You can declare this only once.

#### -c category

Specify an intent category, such as android.intent.category.APP\_CONTACTS.

#### -n *component*

Specify the component name with package name prefix to create an explicit intent, such as com.example.app/.ExampleActivity.

#### -f *flags*

Add flags to the intent, as supported by <u>setFlags()</u> (/reference/android/content/Intent#setFlags(int)).

#### --esn *extra\_key*

Add a null extra. This option is not supported for URI intents.

#### -e | --es extra\_key extra\_string\_value

Add string data as a key-value pair.

#### --ez extra\_key extra\_boolean\_value

Add boolean data as a key-value pair.

#### --ei extra\_key extra\_int\_value

Add integer data as a key-value pair.

#### --el extra\_key extra\_long\_value

Add long data as a key-value pair.

#### --ef extra\_key extra\_float\_value

Add float data as a key-value pair.

#### --eu *extra\_key extra\_uri\_value*

Add URI data as a key-value pair.

```
--ecn extra_key extra_component_name_value
```

Add a component name, which is converted and passed as a <u>ComponentName</u> (/reference/android/content/ComponentName) object.

--eia extra\_key extra\_int\_value[,extra\_int\_value...]

Add an array of integers.

--ela extra\_key extra\_long\_value[,extra\_long\_value...]

Add an array of longs.

--efa extra\_key extra\_float\_value[,extra\_float\_value...]

Add an array of floats.

--grant-read-uri-permission

Include the flag FLAG\_GRANT\_READ\_URI\_PERMISSION

(/reference/android/content/Intent#FLAG GRANT READ URI PERMISSION).

--grant-write-uri-permission

Include the flag FLAG\_GRANT\_WRITE\_URI\_PERMISSION

(/reference/android/content/Intent#FLAG GRANT WRITE URI PERMISSION).

--debug-log-resolution

Include the flag FLAG\_DEBUG\_LOG\_RESOLUTION

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_DEBUG\_LOG\_RESOLUTION).

--exclude-stopped-packages

Include the flag <a href="FLAG\_EXCLUDE\_STOPPED\_PACKAGES">FLAG\_EXCLUDE\_STOPPED\_PACKAGES</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_EXCLUDE\_STOPPED\_PACKAGES).

--include-stopped-packages

Include the flag <a href="FLAG\_INCLUDE\_STOPPED\_PACKAGES">FLAG\_INCLUDE\_STOPPED\_PACKAGES</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_INCLUDE\_STOPPED\_PACKAGES).

--activity-brought-to-front

Include the flag FLAG\_ACTIVITY\_BROUGHT\_TO\_FRONT

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_ACTIVITY\_BROUGHT\_TO\_FRONT).

#### --activity-clear-top

#### Include the flag FLAG\_ACTIVITY\_CLEAR\_TOP

(/reference/android/content/Intent#FLAG ACTIVITY CLEAR TOP).

#### --activity-clear-when-task-reset

#### Include the flag <a href="FLAG\_ACTIVITY\_CLEAR\_WHEN\_TASK\_RESET">FLAG\_ACTIVITY\_CLEAR\_WHEN\_TASK\_RESET</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_ACTIVITY\_CLEAR\_WHEN\_TASK\_RESET).

#### --activity-exclude-from-recents

#### Include the flag <a href="FLAG\_ACTIVITY\_EXCLUDE\_FROM\_RECENTS">FLAG\_ACTIVITY\_EXCLUDE\_FROM\_RECENTS</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_ACTIVITY\_EXCLUDE\_FROM\_RECENTS).

#### --activity-launched-from-history

#### Include the flag FLAG\_ACTIVITY\_LAUNCHED\_FROM\_HISTORY

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_ACTIVITY\_LAUNCHED\_FROM\_HISTORY).

#### --activity-multiple-task

#### Include the flag FLAG\_ACTIVITY\_MULTIPLE\_TASK

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_ACTIVITY\_MULTIPLE\_TASK).

#### --activity-no-animation

#### Include the flag FLAG\_ACTIVITY\_NO\_ANIMATION

(/reference/android/content/Intent#FLAG ACTIVITY NO ANIMATION).

#### --activity-no-history

#### Include the flag <a href="FLAG\_ACTIVITY\_NO\_HISTORY">FLAG\_ACTIVITY\_NO\_HISTORY</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_ACTIVITY\_NO\_HISTORY).

#### --activity-no-user-action

#### Include the flag FLAG\_ACTIVITY\_NO\_USER\_ACTION

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_ACTIVITY\_NO\_USER\_ACTION).

#### --activity-previous-is-top

#### Include the flag FLAG\_ACTIVITY\_PREVIOUS\_IS\_TOP

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_ACTIVITY\_PREVIOUS\_IS\_TOP).

#### --activity-reorder-to-front

#### Include the flag <a href="FLAG\_ACTIVITY\_REORDER\_TO\_FRONT">FLAG\_ACTIVITY\_REORDER\_TO\_FRONT</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_ACTIVITY\_REORDER\_TO\_FRONT).

#### --activity-reset-task-if-needed

#### Include the flag <a href="FLAG\_ACTIVITY\_RESET\_TASK\_IF\_NEEDED">FLAG\_ACTIVITY\_RESET\_TASK\_IF\_NEEDED</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG ACTIVITY RESET TASK IF NEEDED).

#### --activity-single-top

#### Include the flag <a href="FLAG\_ACTIVITY\_SINGLE\_TOP">FLAG\_ACTIVITY\_SINGLE\_TOP</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG ACTIVITY SINGLE TOP).

#### --activity-clear-task

#### Include the flag FLAG\_ACTIVITY\_CLEAR\_TASK

(/reference/android/content/Intent#FLAG ACTIVITY CLEAR TASK).

#### --activity-task-on-home

#### Include the flag <a href="FLAG\_ACTIVITY\_TASK\_ON\_HOME">FLAG\_ACTIVITY\_TASK\_ON\_HOME</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG ACTIVITY TASK ON HOME).

#### --receiver-registered-only

#### Include the flag <a href="FLAG\_RECEIVER\_REGISTERED\_ONLY">FLAG\_RECEIVER\_REGISTERED\_ONLY</a>

(/reference/android/content/Intent#FLAG RECEIVER REGISTERED ONLY).

#### --receiver-replace-pending

#### Include the flag FLAG\_RECEIVER\_REPLACE\_PENDING

(/reference/android/content/Intent#FLAG\_RECEIVER\_REPLACE\_PENDING).

#### --selector

Requires the use of |-d and |-t options to set the intent data and type.

#### URI component package

You can directly specify a URI, package name, and component name when not qualified by one of the preceding options. When an argument is unqualified, the tool assumes the argument is a URI if it contains a ":" (colon). The tools assumes the argument is a component name if it contains a "/" (forward-slash); otherwise it assumes the argument is a package name.

## Вызов менеджера пакетов (рт)

Внутри adb оболочки вы можете подавать команды с помощью инструмента диспетчера пакетов (pm), чтобы выполнять действия и запросы к пакетам приложений, установленным на устройстве.

В оболочке ртсинтаксис следующий:

pm *command* 

Вы также можете выполнить команду менеджера пакетов напрямую, adb не входя в удаленную оболочку. Например:

adb shell pm uninstall com.example.MyApp

Таблица 2. Доступные команды менеджера пакетов

Кома	нда
------	-----

#### Описание

list packages [options] filter

Распечатайте все пакеты, при необходимости только те, имя пакета которых содержит текст в формате *filter*.

#### Параметры:

- -f: См. связанный файл.
- -d: фильтр для отображения только отключенных пакетов.
- -e: фильтр для отображения только включенных пакетов.
- -s: фильтр для отображения только системных пакетов.
- -3: фильтр для отображения только сторонних пакетов.
- -і: пакеты смотрите в установщике.
- -и: включить неустановленные пакеты.
- --user user\_id: Пространство пользователя для запроса.

аспечатайте все известные группы разрешений.  аспечатайте все известные разрешения, при еобходимости только те, которые находятся в ормате <i>group</i> .  араметры:  -g: Организовать по группам.  -f: Распечатать всю информацию.
еобходимости только те, которые находятся в ормате <i>group</i> . араметры: -g: Организовать по группам.
-g: Организовать по группам.
-f: Распечатать всю информацию.
-s: Краткое содержание.
-d: перечислять только опасные разрешения.
-u: перечислить только те разрешения, которые будут видеть пользователи.
еречислите все тестовые пакеты.
араметры:
-f: укажите APK-файл тестового пакета.
target_package: список тестовых пакетов только для этого приложения.
аспечатайте все характеристики системы.
аспечатайте все библиотеки, поддерживаемые екущим устройством.
аспечатайте всех пользователей в системе.
ыведите путь к АРК данного файла <i>package</i> .
<b>ath</b> Установите в систему пакет, указанный .
араметры:
-r: переустановить существующее приложение,
сохранив его данные.
6

использовали команду Android Studio Build > Build APK . Если APK создан с использованием SDK предварительной версии для разработчиков, необходимо включить эту <u>-toпцию</u> (/studio/command-line/adb#-t-option) в installкоманду, если вы устанавливаете тестовый APK.

- -i installer\_package\_name: укажите имя установочного пакета.
- --install-location *location*: укажите место установки, используя одно из следующих значений:
  - 0: использовать папку установки по умолчанию.
  - 1: Установить на внутреннюю память устройства.
  - 2: Установить на внешний носитель.
- -f: Установить пакет во внутреннюю системную память.
- -d: Разрешить понижение версии кода.
- -g: предоставить все разрешения, перечисленные в манифесте приложения.
- --fastdeploy: быстро обновите установленный пакет, обновив только измененные части APK.
- --incremental: устанавливает достаточное количество APK для запуска приложения с одновременной потоковой передачей оставшихся данных в фоновом режиме. Чтобы использовать эту функцию, необходимо подписать APK, создать файл схемы подписи APK v4

(/studio/command-line/apksigner#v4-signing-enabled) и поместить этот файл в тот же каталог, что и APK. Эта функция поддерживается только на некоторых устройствах. Эта опция заставляет adbиспользовать эту функцию или отказать, если она не поддерживается, с подробной информацией о том, почему она не удалась. Добавьте -- waitвозможность дождаться полной установки APK, прежде чем предоставлять доступ к APK.

--no-incrementalпрепятствует adbиспользованию этой функции.

uninstall [options] package	Удаляет пакет из системы.
	Параметры:
	<ul> <li>-k: сохранить каталоги данных и кеша после удаления пакета.</li> </ul>
	<ul> <li>user user_id: указывает пользователя, для которого удаляется пакет.</li> </ul>
	•versionCode version_code: удаление выполняется только в том случае, если приложение имеет указанный код версии.
clear <i>package</i>	Удалить все данные, связанные с пакетом.
enable <i>package_or_component</i>	Включите данный пакет или компонент (записанный как «пакет/класс»).
disable package_or_component	Отключите данный пакет или компонент (записанный как «пакет/класс»).
disable-user [options] package_	Параметры:
or_component	•user <i>user_id</i> : Пользователь, которого нужно отключить.
grant package_name permission	Предоставьте разрешение приложению. На устройствах под управлением Android 6.0 (уровень API 23) и выше разрешением может быть любое разрешение, объявленное в манифесте приложения. На устройствах под управлением Android 5.1 (уровень API 22) и ниже должно быть дополнительное разрешение, определенное приложением.
revoke package_name permission	Отозвать разрешение у приложения. На устройствах под управлением Android 6.0 (уровень API 23) и выше разрешением может быть любое разрешение, объявленное в манифесте приложения. На устройствах под управлением Android 5.1 (уровень API 22) и ниже должно быть дополнительное разрешение, определенное приложением.
set-install-location <i>location</i>	Измените место установки по умолчанию. Значения местоположения:

- 0: Авто: Пусть система сама выберет лучшее место.
- 1: Внутренний: Установить на внутреннюю память устройства.
- 2:Внешний: Установить на внешний носитель.



**Примечание.** Это предназначено только для отладки. Использование этого может привести к сбою приложений и другому нежелательному поведению.

get-install-location	Возвращает текущее место установки. Возвращаемые значения:  • 0 [auto]: позвольте системе выбрать лучшее место.
	• 1 [internal]: Установить на внутреннюю память устройства.
	• 2 [external]: Установить на внешний носитель
set-permission-enforced  permission [true   false]	Укажите, следует ли применять данное разрешение.
trim-caches desired_free_space	Обрезать файлы кэша, чтобы достичь заданного свободного места.
create-user <i>user_name</i>	Создайте нового пользователя с заданным значением , распечатав новый идентификатор пользователя. <i>user_ name</i>
remove-user user_id	Удалить пользователя с указанным пользователем , удалив все данные, связанные с этим пользователем. $user\_id$
get-max-users	Распечатайте максимальное количество пользователей, поддерживаемых устройством.
get-app-links [ <i>options</i> ] [ <i>package</i> ]	Распечатайте состояние проверки домена для данного package или для всех пакетов, если ни один не указан. Коды штатов определяются следующим

образом:

- none: для этого домена ничего не записано
- verified: домен успешно подтвержден
- approved: принудительное одобрение, обычно через оболочку
- denied: принудительно запрещено, обычно через оболочку
- migrated: сохранена проверка из устаревшего ответа
- restored: сохраненная проверка после восстановления пользовательских данных
- legacy\_failure: отклонено устаревшим проверяющим по неизвестной причине
- system\_configured: автоматически утверждается конфигурацией устройства
- >= 1024: собственный код ошибки, специфичный для верификатора устройства.

#### Варианты:

• --user *user\_id*: включить выбор пользователя. Включите все домены, а не только автопроверку.

# reset-app-links [options] [package]

Сбросить состояние проверки домена для данного пакета или для всех пакетов, если ни один не указан.

• *package*: пакет для сброса или «все», чтобы сбросить все пакеты.

#### Варианты:

• --user *user\_id*: включить выбор пользователя. Включите все домены, а не только автопроверку.

# verify-app-links [--re-verify] [package]

Отправьте запрос на проверку для данного*раскаде*или для всех пакетов, если ни один не указан.
Отправляется только в том случае, если пакет ранее не записал ответ.

• --re-verify: отправить, даже если пакет записал ответ

#### set-app-links [--package package] state domains

Вручную установите состояние домена для пакета. Чтобы это работало, домен должен быть объявлен пакетом как autoVerify. Эта команда не будет сообщать об ошибке для доменов, которые невозможно применить.

- --package package: пакет для установки или «все», чтобы установить все пакеты.
- *state*: код для установки доменов. Допустимые значения:
  - STATE\_NO\_RESPONSE (0): сброс, как если бы ответ не был записан.
  - STATE\_SUCCESS (1): считать домен успешно проверенным агентом проверки домена. Обратите внимание, что агент проверки домена может отменить это.
  - STATE\_APPROVED (2): рассматривать домен как всегда одобренный, не позволяя агенту проверки домена изменить его.
  - STATE\_DENIED (3): рассматривать домен как всегда отклоненный, не позволяя агенту проверки домена изменить его.
- domains: разделенный пробелами список доменов, которые нужно изменить, или «все», чтобы изменить каждый домен.

set-app-links-user-selection -enabled domains

Вручную установите состояние выбора пользователя user user\_id [--package package] хоста для пакета. Чтобы это работало, домен должен быть объявлен пакетом. Эта команда не будет сообщать об ошибке для доменов, которые невозможно применить.

- --user *user\_id*: пользователь, для которого можно изменить выбор
- --package package: пакет для установки
- enabled: утверждать ли домен
- domains: список доменов, разделенных пробелами, которые нужно изменить, или «все», чтобы изменить каждый домен.

set-app-links-user-selection -enabled domains

Вручную установите состояние выбора пользователя user user\_id [--package package] хоста для пакета. Чтобы это работало, домен должен быть объявлен пакетом. Эта команда не будет сообщать об ошибке для доменов, которые невозможно применить.

- --user *user\_id*: пользователь, для которого можно изменить выбор
- --package package: пакет для установки
- *enabled*: утверждать ли домен
- domains: список доменов, разделенных пробелами, которые нужно изменить, или «все», чтобы изменить каждый домен.

set-app-links-allowed --user user\_id [--package package] allowed

Переключите настройку автоматической проверки ссылок для пакета.

- --user *user\_id*: пользователь, для которого можно изменить выбор
- --package package: пакет для установки или «все», чтобы установить все пакеты; пакеты будут сброшены, если пакет не указан
- *allowed*: true, чтобы пакет мог открывать автоматически проверенные ссылки, false, чтобы отключить

id [--package package] domains

get-app-link-owners --user user\_ Выведите владельцев определенного домена для данного пользователя в порядке от низкого к высокому приоритету.

- --user *user\_id*: пользователь, которого нужно запросить
- --package package: дополнительно также печатать для всех веб-доменов, объявленных пакетом, или «все», чтобы печатать все пакеты.
- domains: список доменов, разделенных пробелами, для запроса

## Вызов диспетчера политики устройств (dpm)

Чтобы помочь вам разработать и протестировать приложения для управления устройствами, дайте команды dpm инструменту диспетчера политик устройств (). Используйте этот инструмент для управления активным приложением администратора или изменения данных о состоянии политики на устройстве.

В оболочке фртсинтаксис следующий:

dpm *command* 

Вы также можете выполнить команду диспетчера политики устройств напрямую, adb не входя в удаленную оболочку:

adb shell dpm command

Таблица 3. Доступные команды диспетчера политик устройств

Команда	Описание
set-active-admin [options] component	Наборы <i>component</i> как активный администратор
	Варианты:
	•user <i>user_id</i> : Укажите целевого пользова
set-profile-owner [options] component	Набор <b>сотропепт</b> в качестве активного админист
	Варианты:
	•user <i>user_id</i> : Укажите целевого пользова
	•name <i>name</i> : укажите удобочитаемое назва
set-device-owner [options] component	Набор <b>component</b> как активный администратор и
	Варианты:
	•user <i>user_id</i> : Укажите целевого пользова
	•name <i>name</i> : укажите удобочитаемое назва
remove-active-admin [options] componer	tОтключить активного администратора. Приложе в манифесте. Эта команда также удаляет владел

Варианты:

	•user <i>user_id</i> : Укажите целевого пользова
clear-freeze-period-record	Очистите запись устройства о ранее установленограничений планирования устройства при разробновлениями системы (/work/dpc/system-update
	Поддерживается на устройствах под управления
force-network-logs	Заставьте систему подготовить все существующ получает onNetworkLogsAvailable() (/reference/android/app/admin/DeviceAdminReceivofpathый вызов. См. Журнал сетевой активност
	Эта команда ограничена по скорости. Поддержи
force-security-logs	Заставьте систему сделать все существующие » onSecurityLogsAvailable() (/reference/android/app/admin/DeviceAdminReceives) вызов. См. Журнал активности корпоративных у
	Эта команда ограничена по скорости. Поддержи

## Сделать снимок экрана

Команда screencap представляет собой утилиту оболочки для создания снимка экрана устройства.

В оболочке screencap синтаксис следующий:

screencap *filename* 

Для использования screencap из командной строки введите следующее:

adb shell screencap /sdcard/screen.png

Вот пример сеанса создания снимков экрана с использованием adb оболочки для создания снимка экрана и pullкоманды для загрузки файла с устройства:

\$ adb shell
shell@ \$ screencap /sdcard/screen.png

```
shell@ $ exit
$ adb pull /sdcard/screen.png
```

#### Записать видео

Команда screenrecord представляет собой утилиту оболочки для записи дисплея устройств под управлением Android 4.4 (уровень API 19) и выше. Утилита записывает действия на экране в файл MPEG-4. Вы можете использовать этот файл для создания рекламных или обучающих видеороликов, а также для отладки и тестирования.

В оболочке используйте следующий синтаксис:

```
screenrecord [options] filename
```

Для использования screenrecordus командной строки введите следующее:

```
adb shell screenrecord /sdcard/demo.mp4
```

Остановите запись экрана, нажав Control+C. В противном случае запись автоматически останавливается через три минуты или по истечении времени, установленного параметром —-time-limit.

Чтобы начать запись экрана вашего устройства, выполните screenrecord команду для записи видео. Затем запустите pull команду для загрузки видео с устройства на главный компьютер. Вот пример сеанса записи:

```
$ adb shell
shell@ $ screenrecord --verbose /sdcard/demo.mp4
(press Control + C to stop)
shell@ $ exit
$ adb pull /sdcard/demo.mp4
```

Утилита screenrecord может записывать с любым поддерживаемым разрешением и битрейтом, которые вы запрашиваете, сохраняя при этом соотношение сторон дисплея устройства. По умолчанию утилита записывает с исходным разрешением и ориентацией дисплея, максимальная продолжительность — три минуты.

Ограничения утилиты screenrecord:

• Звук не записывается вместе с видеофайлом.

- Запись видео недоступна для устройств под управлением Wear OS.
- Некоторые устройства могут не поддерживать запись с исходным разрешением экрана. Если у вас возникли проблемы с записью экрана, попробуйте использовать более низкое разрешение экрана.
- Поворот экрана во время записи не поддерживается. Если экран поворачивается во время записи, часть экрана при записи обрезается.

Таблица 4. screenrecord варианты

Параметры	Описание
help	Отобразить синтаксис и параметры команды
size widthxheigh	atУстановите размер видео: 1280x720. Значением по умолчанию является собственное разрешение экрана устройства (если оно поддерживается), в противном случае — 1280x720. Для достижения наилучших результатов используйте размер, поддерживаемый кодером Advanced Video Coding (AVC) вашего устройства.
bit-rate <i>rate</i>	Установите битрейт видео в мегабитах в секунду. Значение по умолчанию — 4 Мбит/с. Вы можете увеличить скорость передачи данных, чтобы улучшить качество видео, но это приведет к увеличению размера файлов фильмов. В следующем примере устанавливается скорость записи 6 Мбит/с:
	screenrecordbit-rate 6000000 /sdcard/demo.mp4
time-limit <i>time</i>	Установите максимальное время записи в секундах. Значение по умолчанию и максимальное значение— 180 (3 минуты).
rotate	Поверните выход на 90 градусов. Эта функция является экспериментальной.
verbose	Отображение информации журнала на экране командной строки. Если вы не установите эту опцию, утилита не будет отображать никакой информации во время работы.

## Чтение профилей ART для приложений

Начиная с Android 7.0 (уровень API 24), среда выполнения Android (ART) собирает профили выполнения установленных приложений, которые используются для оптимизации производительности приложений. Изучите собранные профили, чтобы понять, какие методы выполняются часто и какие классы используются во время запуска приложения.

**Примечание.** Получить имя файла профиля выполнения можно только в том случае, если у вас есть root-доступ к файловой системе, например, в эмуляторе.

Чтобы создать текстовую форму информации профиля, используйте следующую команду:

adb shell cmd package dump-profiles package

Чтобы получить созданный файл, используйте:

adb pull /data/misc/profman/package.prof.txt

## Сброс тестовых устройств

Если вы тестируете свое приложение на нескольких тестовых устройствах, может оказаться полезным выполнять сброс настроек вашего устройства между тестами, например, чтобы удалить пользовательские данные и сбросить тестовую среду. Вы можете выполнить сброс настроек тестового устройства под управлением Android 10 (уровень API 29) или выше с помощью testharness adbкоманды оболочки, как показано:

adb shell cmd testharness enable

При восстановлении устройства с помощью testharness устройства автоматически создается резервная копия ключа RSA, который позволяет выполнять отладку на текущей рабочей станции в постоянном расположении. То есть после перезагрузки устройства рабочая станция может продолжать отладку и выдавать adb команды устройству без ручной регистрации нового ключа.

Кроме того, чтобы упростить и повысить безопасность тестирования вашего приложения, использование testharness для восстановления устройства также

изменяет следующие настройки устройства:

- В устройстве настраиваются определенные системные параметры, чтобы не появлялись мастера первоначальной настройки устройства. То есть устройство переходит в состояние, из которого вы можете быстро установить, отладить и протестировать свое приложение.
- Настройки:
  - Отключает экран блокировки.
  - Отключает экстренные оповещения.
  - Отключает автоматическую синхронизацию учетных записей.
  - Отключает автоматическое обновление системы.
- Другой:
  - Отключает предустановленные приложения безопасности.

Если вашему приложению необходимо обнаружить и адаптироваться к настройкам команды по умолчанию testharness, используйте файл.

<u>ActivityManager.isRunningInUserTestHarness()</u>

(/reference/android/app/ActivityManager#isRunningInUserTestHarness())

#### Склайт

sqlite3запускает sqliteпрограмму командной строки для проверки баз данных SQLite. Он включает в себя такие команды, как .dumpпечать содержимого таблицы и .schemaвывод SQL CREATE оператора для существующей таблицы. Вы также можете выполнять команды SQLite из командной строки, как показано:

```
$ adb -s emulator-5554 shell
$ sqlite3 /data/data/com.example.app/databases/rssitems.db
SQLite version 3.3.12
Enter ".help" for instructions
```

**Примечание.** Доступ к базе данных SQLite возможен только при наличии root-доступа к файловой системе, например, в эмуляторе.

Дополнительную информацию см. <u>sqlite3</u>в документации по командной строке (http://www.sqlite.org/cli.html).

## USB-серверы adb

Сервер adb может взаимодействовать со стеком USB через два бэкэнда. Он может использовать либо собственный бэкэнд OC (Windows, Linux или macOS), либо бэкенд libusb. Некоторые функции, такие как attach, detachи определение скорости USB, доступны только при использовании libusb серверной части.

Вы можете выбрать серверную часть, используя ADB\_LIBUSB переменную среды. Если он не установлен, adb использует свой бэкэнд по умолчанию. Поведение по умолчанию варьируется в зависимости от ОС. Начиная с уровня API 34, по умолчанию используется собственный бэкэнд. Если этот параметр установлен, он определяет, используется ADB\_LIBUSBли собственный бэкэнд или нет. Дополнительную информацию о переменных среды adb libusbcм. на странице руководства adb.

(https://android.googlesource.com/platform/packages/modules/adb/+/refs/heads/master/docs/user/adb.1.md)

**Экспериментально:** поддержка использования **libusb**серверной части с Windows является экспериментальной. Начиная с уровня API 34, с библиотекой были протестированы только платформы macOS и Linux **libusb**.

## бэкэнды adb mDNS

ADB может использовать протокол многоадресной рассылки DNS для автоматического подключения сервера и устройств. Сервер ADB поставляется с двумя серверными модулями: Bonjour (mdnsResponder от Apple) и Openscreen.

Серверной части Bonjour необходим демон, работающий на хост-компьютере. В macOS встроенный демон Apple всегда работает, но в Windows и Linux пользователь должен убедиться, что mdnsd демон запущен и работает. Если команда adb mdns check возвращает ошибку, вполне вероятно, что ADB использует серверную часть Bonjour, но демон Bonjour не запущен.

Серверной части Openscreen не требуется запуск демона на компьютере. Поддержка серверной части Openscreen в macOS начинается с ADB v35. Windows и Linux поддерживаются начиная с ADB v34.

По умолчанию ADB использует серверную часть Bonjour. Это поведение можно изменить с помощью переменной среды ADB\_MDNS\_OPENSCREEN (установленной в

1 или 0). Дополнительную информацию см. <u>на странице руководства АБР</u>. (https://android.googlesource.com/platform/packages/modules/adb/+/refs/heads/master/docs/user/adb.1.md)

На контент и примеры кода на этой странице распространяются лицензии, описанные в <u>Лицензии на</u> контент (/license) . Java и OpenJDK являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Oracle и/или ее дочерних компаний.

Последнее обновление: 9 февраля 2024 г. по всемирному координированному времени.