

操作码:指明了"做什么" 地址码:指明了"对谁动手" 回忆: 计算机的工作过程 主存 指令 CPU 注释 地址 操作码 地址码 存储体 →MQ 000000101 取数a至ACC 0 000001 CU 11 8 PC 乘b得ab,存于ACC中 IR 1 000100 0000000110 I/O 10 ALU 控制 2 000011 0000000111 加c得ab+c,存于ACC中 单元 PC MAR MDR X 3 000010 0000001000 将ab+c,存于主存单元 运算器 控制器 主存储器 0000000000 4 000110 停机 000000000000000010 原始数据a=2 5 00000000000000011 6 原始数据b=3 上一条指令取指后PC自动+1, (PC)=1; 执行后, (ACC)=2 #1: (PC)→MAR, 导致(MAR)=1 7 00000000000000001 原始数据c=1#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=000100 0000000110 000000000000000000 原始数据y=0 8 #4: (MDR)→IR, 导致(IR)= 000100 0000000110 #5: OP(IR)→CU,指令的操作码送到CU,CU分析后得知,这是"乘法"指令 #6: Ad(IR)→MAR,指令的地址码送到MAR,导致(MAR)=6 #8: M(MAR)→MDR,导致(MDR)=0000000000000011=3 取指令 (#1~#4) 分析指令(#5) #9: (MDR)→MQ, 导致(MQ)=0000000000000011=3 执行乘法指令(#6~#11) #10: (ACC)→X,导致(X)=2 #11: (MQ)*(X)→ACC,由ALU实现乘法运算,导致(ACC)=6,如果乘积太大,则需要MQ辅助存储 王道考研/CSKAOYAN.COM




回忆: 计算机的工作过程

主存

8

操作码:指明了"做什么" 地址码:指明了"对谁动手" <mark>有的指令不需要地址码(停机)</mark>



注释 地址 操作码 地址码 0 000001 0000000101 取数a至ACC 乘b得ab,存于ACC中 1 000100 0000000110 加c得ab+c,存于ACC中 2 000011 0000000111 将ab+c,存于主存单元 3 000010 000001000000110 000000000 停机 4 原始数据a=2 5 00000000000000010 6 0000000000000011 原始数据b=3 7 000000000000000001 原始数据c=1

指令

00000000000000111

上一条指令取指后(PC)=4

#1: (PC)→MAR, 导致(MAR)=3

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=000110 0000000000

#4: (MDR)→IR, 导致(IR)= 000110 0000000000

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是"停机"指令

(利用中断机制通知操作系统终止该进程)

取指令(#1~#4) 分析指令(#5) 执行停机指令

王道考研/CSKAOYAN.COM

最终结果y=7

5

指令系统

指令格式

王道考研/CSKAOYAN.COM

操作码、地址码 的概念根据地址码数目不同分类根据指令长度分类根据操作码的长度不同分类根据操作码的长度不同分类

指令的定义

指令(又称机器指令):
是指示计算机执行某种操作的命令,是计算机运行的最小功能单位。
一台计算机的所有指令的集合构成该机的指令系统,也称为指令集。

注: 一台计算机只能执行自己指令系统中的指令,不能执行其他系统的指令。


Eg: x86 架构、ARM架构

8

王道考研/CSKAOYAN.COM

指令格式

- 一条指令就是机器语言的一个语句,它是一组有意义的二进制代码。
- 一条指令通常要包括操作码字段和地址码字段两部分:



一条指令可能包含 0个、1个、2个、3个、4个 地址码... 根据地址码数目不同,可以将指令分为零地址指令、一地址指令、二地址指令...

王道考研/CSKAOYAN.COM

零地址指令

零地址指令 OP

- 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令
- 2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶

数据结构: "后缀表达式"


A + B - C * D / E + F

栈



Α

王道考研/CSKAOYAN.COM



 零地址指令

 1. 不需要操作数, 如空操作、停机、美中断等指令

 2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶数据结构: "后缀表达式"

 栈


 A B + C D * E / - F +

 B

 A A + B

 +

 A A + B





二、三地址指令

二地址指令

常用于需要两个操作数的算术运算、逻辑运算相关指令 指令含义: (A1)OP(A2)→A1

完成一条指令需要访存4次,取指→读A1 →读A2 →写A1

三地址指令 OP

A₂ A₃ (结果)

常用于需要两个操作数的算术运算、逻辑运算相关指令

指令含义: (A1)OP(A2)→A3

完成一条指令需要访存4次,取指→读A1 →读A2 →写A3

王道考研/CSKAOYAN.COM

15

四地址指令

四地址指令

A₃ (结果) A₄ (下址)

指令含义: (A1)OP(A2)→A3, A4=下一条将要执行指令的地址 完成一条指令需要访存4次,取指→读A1 →读A2 →写A3

正常情况下:取指令之后 PC+1,指向下一条指令四地址指令:执行指令后,将PC的值修改位 A4 所指地址



欲言又止 稍加思考

若指令总长度固定不变,则地 址码数量越多,寻址能力越差

王道考研/CSKAOYAN.COM

16

指令-按地址码数目分类

 四地址指令
 OP
 A1
 A2
 A3 (结果)
 A4 (下址)

指令含义: (A1)OP(A2)→A3, A4=下一条将要执行指令的地址

三地址指令 OP A₁ A₂ A₃ (结果)

指令含义: (A1)OP(A2)→A3

二地址指令 OP A₁(目的操作数) A₂(源操作数)

指令含义: (A1)OP(A2)→A1

OP 一地址指令

指令含义: 1. OP(A₁)→A₁ , 如加1、减1、取反、求补等 2. (ACC)OP(A₁)→ACC , 隐含约定的目的地址为ACC

零地址指令 OP

指令含义: 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令

2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶

王道考研/CSKAOYAN.COM

17

指令-按指令长度分类

指令字长: 一条指令的总长度(可能会变)

机器字长: CPU进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数(通常和ALU直接相关)

存储字长:一个存储单元中的二进制代码位数(通常和MDR位数相同)

半字长指令、单字长指令、双字长指令 --指令长度是机器字长的多少倍 指令字长会影响取指令所需时间。如: 机器字长=存储字长=16bit,则取一条双字长指令需要两次访存

定长指令字结构: 指令系统中所有指令的长度都相等 变长指令字结构: 指令系统中各种指令的长度不等

王道考研/CSKAOYAN.COM

18

指令-按操作码长度分类

定长操作码: 指令系统中所有指令的操作码长度都相同 < 控制器的译码电路设计简单, n位 → 2ⁿ条指令

可变长操作码: 指令系统中各指令的操作码长度可变

控制器的译码电路设计复杂,

定长指令字结构+可变长操作码 →扩展操作码指令格式

不同地址数的指令使 用不同长度的操作码

王道考研/CSKAOYAN.COM

19

指令-按操作类型分类

1. 数据传送

数据传送类:进行主存与CPU之间的数据传送 STORE 作用:把寄存器中的数据放到存储器中

2. 算术逻辑操作

算术:加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算 逻辑: 与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

运算类

3. 移位操作

算术移位、逻辑移位、循环移位(带进位和不带进位)

LOAD 作用:把存储器中的数据放到寄存器中

4. 转移操作

程序控制类: 改变程序执行的顺序

条件转移 JZ: 结果为0; JO: 结果溢出; JC: 结果有进位

调用和返回 CALL和RETURN

陷阱(Trap)与陷阱指令

无条件转移 JMP

5. 输入输出操作 CPU寄存器与IO端口之间的数据传送(端口即IO接口中的寄存器)

输入输出类(I/0):进行CPU和I/0设备之间的数据传送

王道考研/CSKAOYAN.COM

20

