

文档目录

前言

批量上传手机号

批量删除手机号

批量删除国家手机号

获取批量状态

删除所有手机号

获取等验证码手机号

获取手机号信息

上传短信

国家代码

API上卡协议文档

前言

- 接口地址：`http://ks.firefox.fun/ksapi.ashx?key=0123456789`
- 请求编码：`utf-8`
- 请求格式：请使用json格式，`ContentType = "application/json;"`
- 返回格式：返回json格式，具体字段查看每个接口详情"

接口地址中的key参数请登录卡商端，[点击账号进去查看](#)

尽可能把每次调用接口返回值保存日志，需要技术协助时，必须提供接口返回日志

批量上传手机号

- 请求方式：`POST`

- 请求字段说明：

字段名	参考值	必传	参数说明
act	PhoneAddBatch	是	固定值，不允许修改
PhoneList		是	手机号集合，一次最多上传50个号码
Country_ID	chn	是	国家代码，查看文档尾部国家代码列表
Phone_Num	13888888888	是	手机号
Phone_ComName			可为空
Provi_Name			可为空
City_Name			可为空

- 请求示例：{"act":"PhoneAddBatch","PhoneList":[{"Country_ID":"chn","Phone_Num":"13888888888","Phone_ComName":"","Provi_Name":"","City_Name":""}, {"Country_ID":"caf","Phone_Num":"75783034","Phone_ComName":"","Provi_Name":"","City_Name":""}]}

- 返回字段说明：

字段名	参考值	参数说明
code	0/1	0：表示失败，1：表示成功
data		BatchID,用于PhoneBatchResult接口查询

- 返回示例：{"code":"1","data":"BATCH1234567890"}

批量删除手机号

- 请求方式：POST
- 请求字段说明：

字段名	参考值	必传	参数说明
act	PhoneDeleteBatch	是	固定值，不允许修改
PhoneList		是	手机号集合，一次最多删除100个号码
Country_ID	chn	是	国家代码，查看文档尾部国家代码列表
Phone_Num	13888888888	是	手机号

- 请求示例：

```
{ "act": "PhoneDeleteBatch", "PhoneList": [{"Country_ID": "chn", "Phone_Num": "13888888888"}, {"Country_ID": "caf", "Phone_Num": "75783034"}]}
```
- 返回字段说明：

字段名	参考值	参数说明
code	0/1	0：表示失败，1：表示成功
data		BatchID,用于PhoneBatchResult接口查询

- 返回示例：

```
{ "code": "1", "data": "BATCH1234567890" }
```

批量删除国家手机号

- 请求方式：POST
- 请求字段说明：

字段名	参考值	必传	参数说明
act	PhoneDeleteCountry	是	固定值，不允许修改
Country_ID	chn	是	国家代码，查看文档尾部国家代码列表

- 请求示例：{"act":"PhoneDeleteCountry"}

- 返回字段说明：

字段名	参考值	参数说明
code	0/1	0：表示失败，1：表示成功
data		返回内容

- 返回示例：{"code":"1","data":"提交成功,后台删除,请留意数据变化"}

获取批量状态

- 请求方式：POST

- 请求字段说明：

字段名	参考值	必传	参数说明
act	PhoneBatchResult	是	固定值，不允许修改
BatchID	BATCH1234567890	是	上传ID/删除ID

- 请求示例：{"act":"PhoneBatchResult","BatchID":"BATCH1234567890"}

- 返回字段说明：

字段名	参考值	参数说明
code	0/1	0：表示失败，1：表示成功；为0时延时5秒重新调用，最多调用7次

字段名	参考值	参数说明
data		json集合
Phone_Status	0/1	状态码，0：失败，1：成功
Phone_Num	13888888888	手机号
Phone_Msg		状态说明

- 返回示例：{"code":"1","data":
[{"Phone_Status":"1","Phone_Num":"13800000000","Phone_Msg":"上
传成功"},
{"Phone_Status":"0","Phone_Num":"75783034","Phone_Msg":"手机号
格式错误"}]}

删除所有手机号

- 请求方式：POST
- 请求字段说明：

字段名	参考值	必传	参数说明
act	PhoneDeleteAll	是	固定值，不 允许修改

- 请求示例：{"act":"PhoneDeleteAll"}
- 返回字段说明：

字段名	参考值	参数说明
code	0/1	0：表示失败，1：表示成功
data		返回内容

- 返回示例：{"code":"1","data":"提交成功,后台删除,请留意数据变化"}

获取等验证码手机号

- 请求方式：GET
- 警告：不低于3秒间隔请求一次，否则面临封IP、封号
- 请求字段说明：

字段名	参考值	必传	参数说明
act	GetWaitPhoneList	是	固定值，不允许修改

- 请求示例：接口地址?act=GetWaitPhoneList
- 返回字段说明：

字段名	参考值	参数说明
Item_ID		项目ID
Phone_GetTime		取号时间
Phone_Num		手机号

- 返回示例： [{"Item_ID":"1000","Phone_GetTime":"2024-05-22 11:00:00","Phone_Num":"13800000000"}, {"Item_ID":"1000","Phone_GetTime":"2024-05-22 11:00:00","Phone_Num":"138000000001"}]

获取手机号信息

- 请求方式：GET
- 警告：不低于3秒间隔请求一次，否则面临封IP、封号
- 请求字段说明：

字段名	参考值	必传	参数说明
act	GetResultPhoneList	是	固定值，不允许修改

字段名	参考值	必传	参数说明
Country_ID	chn	是	国家代码,查看文档尾部国家代码列表
Phone_Num	13800000000	是	手机号
Item_ID	1000	是	项目ID

- 请求示例：接口地址？
act=GetResultPhoneList&Country_ID=chn&Phone_Num=13800000000&Item_ID=1000

- 返回字段说明：

字段名	参考值	参数说明
Item_ID		项目ID
Phone_GetTime		取号时间
Phone_Num		手机号
Phone_IsRet		是否回码
Phone_RetTime		回码时间
Phone_Remark		备注
Phone_RemarkTime		备注时间

- 返回示例： [{"Item_ID":"1000","Phone_GetTime":"2024-05-22 11:00:00","Phone_Num":"13800000000","Phone_IsRet":"","Phone_RetTime":"","Phone_Remark":"","Phone_RemarkTime":""}]

上传短信

- 请求方式： POST
- 请求字段说明：

字段名	参考值	必传	参数说明
act	UploadSms	是	固定值，不允许修改
Country_ID	chn	是	国家代码，查看文档尾部国家代码列表
Phone_Num	13888888888	是	手机号
Phone_SmsContent	您的验证码是8888	是	完成短信内容

- 请求示例：

```
{"act": "UploadSms", "Country_ID": "chn", "Phone_Num": "13888888888", "Phone_SmsContent": "您的验证码是8888"}
```

- 返回字段说明：

字段名	参考值	参数说明
code	0/1	0：表示失败，1：表示成功
data		返回内容

- 返回示例：

```
{"code": "1", "data": "[COM13888888888][13888888888][telegram],"} 
```

国家代码

国家代码	国家区号	国家说明
 can	1	+1/加拿大/canada

国家代码	国家区号	国家说明
 dom	1	+1/多米尼加/dominican
 pri	1	+1/波多黎各/puertorico
 usa	1	+1/美国/usa
 rus	7	+7/俄罗斯/russia
 kaz	7	+7/哈萨克斯坦/kazakhstan
 egy	20	+20/埃及/egypt
 zaf	27	+27/南非/southafrica
 grc	30	+30/希腊/greece
 nld	31	+31/荷兰/netherlands
 bel	32	+32/比利时/belgium
 fra	33	+33/法国/france
 esp	34	+34/西班牙/spain
 ita	39	+39/意大利/italy
 rou	40	+40/罗马尼亚/romania
 che	41	+41/瑞士/switzerland
 aut	43	+43/奥地利/austria
 eng	44	+44/英格兰/england
 dnk	45	+45/丹麦/denmark
 swe	46	+46/瑞典/sweden
 pol	48	+48/波兰/poland
 deu	49	+49/德国/germany

国家代码	国家区号	国家说明
 per	51	+51/秘鲁/peru
 mex	52	+52/墨西哥/mexico
 cub	53	+53/古巴/cuba
 arg	54	+54/阿根廷/argentina
 bra	55	+55/巴西/brazil
 chl	56	+56/智利/chile
 col	57	+57/哥伦比亚/colombia
 ven	58	+58/委内瑞拉/venezuela
 mys	60	+60/马来西亚/malaysia
 aus	61	+61/澳大利亚/australia
 idn	62	+62/印度尼西亚/indonesia
 phl	63	+63/菲律宾/philippines
 nzl	64	+64/新西兰/newzealand
 sgp	65	+65/新加坡/singapore
 tha	66	+66/泰国/thailand
 jpn	81	+81/日本/japan
 kor	82	+82/韩国/southkorea
 vnm	84	+84/越南/vietnam
 tur	90	+90/土耳其/turkey
 ind	91	+91/印度/india
 pak	92	+92/巴基斯坦/pakistan

国家代码	国家区号	国家说明
 afg	93	+93/阿富汗/afghanistan
 lka	94	+94/斯里兰卡/srilanka
 mmr	95	+95/缅甸/myanmar
 irn	98	+98/伊朗/iran
 ssd	211	+211/南苏丹/southsudan
 mar	212	+212/摩洛哥/morocco
 dza	213	+213/阿尔及利亚/algeria
 tun	216	+216/突尼斯/tunisia
 lby	218	+218/利比亚/libyan
 gmb	220	+220/冈比亚/gambia
 sen	221	+221/塞内加尔/senegal
 mrt	222	+222/毛里塔尼亚/mauritania
 mli	223	+223/马里/mali
 gin	224	+224/几内亚/guinea
 civ	225	+225/科特迪瓦/ivory
 bfa	226	+226/布基拉法索/burkinafaso
 tgo	228	+228/多哥/togo
 mus	230	+230/毛里求斯/mauritius
 lbr	231	+231/利比里亚/liberia
 sle	232	+232/塞拉利昂/sierraleone
 gha	233	+233/加纳/ghana

国家代码	国家区号	国家说明
 nga	234	+234/尼日利亚/nigeria
 tcd	235	+235/乍得/chad
 caf	236	+236/中非/caf
 cmr	237	+237/喀麦隆/cameroon
 cpv	238	+238/佛得角/capeverde
 gab	241	+241/加蓬/gabon
 cog	242	+242/刚果/congo
 cod	243	+243/扎伊尔/Zaire
 ago	244	+244/安哥拉/angola
 gnb	245	+245/几内亚比绍/guineabissau
 sdn	249	+249/苏丹/sudan
 eth	251	+251/埃塞俄比亚/ethiopia
 som	252	+252/索马里/somalia
 ken	254	+254/肯尼亚/kenya
 tza	255	+255/坦桑尼亚/tanzania
 uga	256	+256/乌干达/uganda
 bdi	257	+257/布隆迪/burundi
 moz	258	+258/莫桑比克/mozambique
 zmb	260	+260/赞比亚/zambia
 mdg	261	+261/马达加斯加/madagascar
 zwe	263	+263/津巴布韦/zimbabwe

国家代码	国家区号	国家说明
 mwi	265	+265/马拉维/malawi
 lso	266	+266/莱索托/lesotho
 bwa	267	+267/博茨瓦纳/botswana
 com	269	+269/科摩罗/comoros
 prt	351	+351/葡萄牙/portugal
 irl	353	+353/爱尔兰/ireland
 cyp	357	+357/塞浦路斯/cyprus
 bgr	359	+359/保加利亚/bulgaria
 ltu	370	+370/立陶宛/lithuania
 lva	371	+371/拉脱维亚/latvia
 est	372	+372/爱沙尼亚/estonia
 arm	374	+374/亚美尼亚/armenia
 blr	375	+375/白俄罗斯/belarus
 mco	377	+377/摩纳哥/monaco
 ukr	380	+380/乌克兰/ukraine
 srb	381	+381/塞尔维亚/serbia
 xkk	383	+383/科索沃/Kosovo
 hrv	385	+385/克罗地亚/croatia
 svn	386	+386/斯洛文尼亚/slovenia
 bih	387	+387/波斯尼亚/bosnia
 mkd	389	+389/北马其顿/northmacedonia

国家代码	国家区号	国家说明
 cze	420	+420/捷克/czech
 gtm	502	+502/危地马拉/guatemala
 hnd	504	+504/洪都拉斯/honduras
 nic	505	+505/尼加拉瓜/nicaragua
 pan	507	+507/巴拿马/panama
 bol	591	+591/玻利维亚/bolivia
 mtq	596	+596/马提尼克/Martinique
 ury	598	+598/乌拉圭/uruguay
 tls	670	+670/东帝汶/timorleste
 brn	673	+673/文莱/brunei
 png	675	+675/巴布亚/papua
 fji	679	+679/斐济/fiji
 niu	683	+683/纽埃/Niue
 wsm	685	+685/萨摩亚/samoa
 hkg	852	+852/香港/hongkong
 mac	853	+853/澳门/macao
 khm	855	+855/柬埔寨/cambodia
 lao	856	+856/老挝/laos
 bgd	880	+880/孟加拉国/bangladesh
 twn	886	+886/台湾/taiwan
 mdv	960	+960/马尔代夫/maldives

国家代码	国家区号	国家说明
 lbn	961	+961/黎巴嫩/lebanon
 jor	962	+962/约旦/jordan
 syr	963	+963/叙利亚/syrian
 irq	964	+964/伊拉克/iraq
 kwt	965	+965/科威特/kuwait
 sau	966	+966/沙特阿拉伯/saudiarabia
 yem	967	+967/也门/yemen
 are	971	+971/阿联酋/uae
 isr	972	+972/以色列/israel
 btn	975	+975/不丹/bhutan
 mng	976	+976/蒙古国/mongolia
 npl	977	+977/尼泊尔/nepal
 tjk	992	+992/塔吉克斯坦/tajikistan
 aze	994	+994/阿塞拜疆/azerbaijan
 geo	995	+995/格鲁吉亚/georgia
 kgz	996	+996/吉尔吉斯斯坦/kyrgyzstan
 uzb	998	+998/乌兹别克斯坦/uzbekistan