TopGlasses 虚拟眼镜试戴 ™

Android SDK 人脸录制使用文档

版本号: 2.1

发行日期:2016-12-16

TOPPLUS 通甲优博

成都通甲优博科技有限责任公司

前言

版权声明

TopGlasses 虚拟眼镜试戴™SDK 是成都通甲优博科技有限责任公司(以下简称通甲优博™)独立

开发的具有自主知识产权的互联网软件产品。TopGlasses 虚拟眼镜试戴™SDK 文字及徽标为通甲

优博™在中国和/或其他国家(地区)的注册商标或商标,受法律保护。通甲优博™拥有以上内容

(包含但不限于) 的专利、专利申请、软件著作权、商标、版权、商业机密等所有相关知识产权。

未经通甲优博TM书面许可,任何机构、组织及个人不得以任何方式或理由对该软件及商标的任何部

分进行复制、修改、传播、抄录或用作其他目的。通甲优博TM保留一切追究侵权行为的权利。

关于我们

通甲优博成立于 2015 年 2 月,在计算机视觉、增强现实、摄像测量领域有超过十五年的技术积累和

开发经验。Top Glasses 虚拟眼镜试戴TMSDK 是通甲优博研发的一款基于计算机视觉和增强现实技

术的软件,它可以帮助消费者在线选购眼镜进行实时试戴,稳定性、实时性好,操作简便,贴合用

户习惯。产品可完成尺寸测量、三维重建、数据采集与测量、试戴体验可视化、网购辅助与电商智

能推荐,将大大改进眼镜在线试戴体验,增加在线销售。

联系我们

网站: www.topplusvision.com

技术支持: tsupport@topplusvision.com

电话: (+86) 28 8322 7667

地址:中国·成都·天府大道 2039 号天府菁蓉大厦 6F

目录

开发环境说明	4
支持平台说明	
SDK 初始化	5
静态试戴模块使用方法	6
依赖库导入	E
生成人脸序列图	6
初始化眼镜试戴控件	7
展示试戴效果	7
切换人脸序列图片	7
切换眼镜模型	_
ソ 严 眼镜模型	/
调整眼镜姿态	8
销毁眼镜试戴控件	۶
N115× LN N0 K 124(1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

开发环境说明

```
使用 android studio 1.4 及以上版本开发,相关工具的版本情况如下: compileSdkVersion 23 buildToolsVersion "23.0.1" defaultConfig { minSdkVersion 14 targetSdkVersion 22 }
```

支持平台说明

目前 sdk 支持的 android 系统是 android4.0 及以上,然后支持的 android 芯片平台有 armeabi-v7a,armeabi,x86,x86_64,arm64-v8a。

SDK 初始化

调用 topplus.com.commonutils.Library 的 init(Context context,String clientId,String clientSecret)函数, 传入 clientId 和 clientSecret,进行 SDK 初始化操作。

授权认证

Library.init(getApplicationContext(), " client_id", " client_secret "); 说明: 申请 client_id 和 client_secret 后调用此函数获得授权。 不调用认证函数会开启试用版,试用版在显示图片上会有水印,正常调用认证函数即可正常显示。

静态试戴模块使用方法

依赖库导入

眼镜试戴模块,所依赖的库文件为: staticglasses-release.aar, commonutils-release.aar,需添加到 Android 项目中。

生成人脸序列图

在进行静态试戴时,需要把用户录制的试戴视频,生成一组人脸序列图片和相关的其他文件。生成序列图的具体步骤如下:

- 1. 需要录制一段,用户头部向左转到 30 度左右,然后再转回来,继续向右转 30 度,最后转回中间的视频(缓慢转动)。视频分辨率应为 1280*720,编码格式为 H264,保存为 mp4 文件格式。
- 2. 设置美颜参数(可选):

/**

* 设置美颜参数,如果不设置,不进行美颜

*

- * @param params 长度为 4 的 float 参数数组,与 MagicBeautyFilter 参数相同
- * params[0] 0.33-1 控制磨皮效果,值越小磨皮效果越明显
- * params[1] 0-1 控制对人脸增亮
- * params[2] 0-1 滤色、柔光等混合效果
- * params[3] 0-1 调节饱和度

*/

public native static void setBeautifyParams(float[] params);

3. 调用生成人脸序列图的接口函数,生成人脸序列图片。

/**

- * 用于生成静态试戴的序列图,耗时较长,最好在线程中调用
- *
- * @param videoPath 生成序列图的视频路径, mp4 格式,h264 编码
- * @param sequenceDir 生成的序列图存放目录
- * @param fFocus 摄像机的 35mm 等效焦距
- *@return 成功返回 0,失败返回错误代码,见以 ERROR 开头的常量

*/

public static int makeSequence(String videoPath, String sequenceDir, float fFocus)

4. 设置是否生成镜像

// isSet: true 生成镜像,false 不生成镜像 public static void setMirror(boolean isSet)

- 5. //获取当前 StaticGlassTexture 控件所需加载的眼镜路径 public String getGlassPath(){ return this.mGlassPath;}
- 6. //获取当前序列图片的脸的类型

```
/**
```

```
* 得到脸型
* @param focus 相机焦距
* @param bitmap 图片
* @return -1:没有人脸存在,0:圆脸,1:椭圆脸,2:方脸,3:梨形脸,4:瓜子脸
*/
public int getFacesShapre(float focus, Bitmap bitmap) {
    return getFaceShape(focus, bitmap);
}
```

初始化眼镜试戴控件

调用 com.topplus.staticglasses.ui.widget.GlassTextureView 类来初始化眼镜试戴控件, 在布局 xml 文件中加入 GlassTextureView,这个控件所在窗口必须开启硬件加速,控件的长宽比例必须是 1:1. 示例如下:

```
<com.topplus.staticglasses.ui.widget.GlassTextureView
android:id="@+id/page7_glass_texture"
android:layout_width="350dp"
android:layout_height="350dp"/>
```

展示试戴效果

使用下列 SDK 接口展示试戴效果:

切换人脸序列图片

```
//加载头像图片到内存当中,不会加载姿态数据 public void loadPicture(String headPath);
//加载头像图片到内存当中,parseMaa:是否加载姿态数据 public void loadPicture(String headPath, boolean parseMaa);
//显示下一张序列图 public void nextSeqImage();
//显示上一张序列图 public void preSeqImage();
//同步显示下一张序列图 public void nextSeqImageSync();
//同步显示上一张序列图 public void preSeqImageSync();
//同步显示 imageIndex 对应的序列图 public void showImageSync(int imageIndex)
```

//异步显示 imageIndex 对应的序列图 public void showImage(int imageIndex)

切换眼镜模型

//加载一副眼镜, path:本地眼镜模型的路径。 public void loadGlass(String path)

调整眼镜姿态

//设置 featherDistance,表示镜腿虚化的位置,参数范围是 0-1,设置为 0 是虚化位置在镜腿根部,设置为 1 是在尾部

public void updateFeatherDistance(float featherDistance);

//设置鼻托在鼻梁上的位置,参数范围是 0-1,设置为 0 鼻托在原位置,设置为 1 鼻托在鼻尖上。public void updateNosePadPos(float nosePadPos);

//设置眼镜在垂直角度绕鼻托旋转的角度,参数范围是 0-1,设置为 0 为向下转 5 度,设置为 1 是向上转 5 度。

public void updateVerticalAngle(float verticalAngle);

//新增调整眼镜大小接口:参数 glassModelScale: 取值范围: 0^{1} ,大于 0.5 眼镜增大,小于 0.5 眼镜减小。

public void updateModelScale(float scale);

注意: 在使用过程中, 需要将以下值初始化设置为:

glassHeight = 0.2;

verticalAngle = 0.5;

featherDistance = 0.9;

glassModelScale = 0.5;

保存姿态数据

saveMaa(); 将当前 GlassTextureView 里面头像的姿态数据保存到本地

销毁眼镜试戴控件

在 activity 的 onDestroy()函数中,调用 com.topplus.staticglasses.ui.widget.GlassTextureView 的 destroy() 函数回收和销毁相关资源。

日志功能

在 Common 库当中增加了日志收集的功能,Library.init(getApplicationContext(), "", "");的调用就自动 初 始 化 了 common 库 当 中 Logger.java , 收 集 到 的 崩 溃 日 志 会 放 置 在 sdcard/0/topplus/topplus.com.commonutils/log/log.txt 当中。