

浴室ドア周辺クリーニング

水垢・石鹼カス・カルシウム汚れ除去

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第3章

対象箇所: 浴室ドアの外側・内側・レール・サッシ周辺

目的: カリカリした白い固着汚れを、素材を傷めず安全に落とす

警告

最重要

酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜない。

有毒ガスが発生する危険があります。

同じ日に使う場合も、酸性洗剤を水で徹底的に流してから判断します。

作業前の安全確認


警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを着ける
- 洗剤ラベルを確認する
- 酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜない
- 直前に塩素系洗剤を使っていないか確認する

1. この作業で落とす汚れ

付着しやすい場所

- 1 外側下部
カルシウム汚れ
- 2 内側下部
石鹼カス・水垢
- 3 レール
カリカリ汚れ
- 4 サッシ角
洗剤残りに注意
- 5 アルミ部
酸性洗剤に注意



汚れ	見た目	付きやすい場所	落とし方
水垢	白くザラザラ	ドア下、レール、サッシ周辺	酸性洗剤でゆるめる
石鹼カス	白っぽい膜、ぬめり	ドア内側、下部、パッキン周辺	酸性洗剤をなじませて擦る
カルシウム汚れ	硬いカリカリ	ドア外側、下レール、角	放置して柔らかくしてから落とす

安全確認

初心者ポイント

硬い汚れを最初から力で削ると、素材に傷が入ります。
先に洗剤を効かせて、汚れを柔らかくします。

2. 必要な道具

道具	用途
 酸性洗剤	水垢・石鹸カス・カルシウム汚れをゆるめる
 ブラシ	柔らかくなった汚れを擦る
 スポンジ	広い面に洗剤をなじませる
 クロス	拭き上げ、確認
 ゴム手袋	手荒れ防止
 バケツ	水で流す準備、道具置き
 ホースまたはシャワー	最後の徹底洗浄
 樹脂ヘラ／樹脂スクレーパー推奨	必要時のみ、固着汚れを優しく削る

警告

安全確認

酸性洗剤は素材を変色させる場合があります。
特に**アルミサッシ**は変色リスクがあります。
塗ったまま放置しすぎず、途中で必ず様子を見ます。

3. 作業手順



STEP 1 状態確認

見る場所:

- ドア外側の下部
- ドア内側の下部
- レール
- サッシの角
- パッキン周辺

確認すること:

- 白く固いカリカリ汚れがあるか
- 白い膜状の石鹸カスがあるか
- すでに傷や変色がないか

STEP 2 素材確認

特に確認する素材:

- アルミサッシ
- 樹脂パネル
- ゴムパッキン
- 金属部品

アルミ部分に酸性洗剤を使う場合は、短時間で様子を見ます。
変色が見えたら、すぐ水で流します。

STEP 3 酸性洗剤を塗布

汚れに洗剤をのせます。
スポンジやブラシで広げ、カリカリ汚れに密着させます。

ポイント:

- 汚れに洗剤を当てる
- 周囲に飛ばしすぎない
- アルミ部分は放置しすぎない

STEP 4 30分放置

すぐ擦らず、約30分置きます。
洗剤に汚れをゆるめる時間を与えます。

安全確認

放置中もその場を完全に離れず、変色・乾き・液だれを確認します。

STEP 5 乾きそうなら追い塗り

洗剤が乾くと効きが落ちます。

乾きそうな場所には、少量を追い塗りします。

注意:

- 乾かさない
- 放置しすぎない
- アルミの変色を確認する

STEP 6 ブラシで擦る

汚れが柔らかくなってから擦ります。

ドア下、レール、角はブラシの先を使います。

樹脂ヘラ／樹脂スクレーパーを使う場合:

- 必要時のみ使う
- 寝かせて優しく当てる
- 強く削らない
- 素材に傷が入りそうなら止める

STEP 7 水で徹底的に流す

洗剤と汚れを水でしっかり流します。

レールの奥、サッシの角、パッキン周辺に洗剤を残さないこと。

確認:

- ぬめりが残っていない
- 洗剤臭が強く残っていない
- 白い汚水が出なくなるまで流した

STEP 8 必要に応じて中和

酸性洗剤を使った後、必要なら弱アルカリ性洗剤で軽く洗います。
その後、もう一度水でよく流します。

未確認:

- 使用する弱アルカリ性洗剤の商品名
- 現場ごとの中和ルール

STEP 9 最終確認

乾いたクロスで拭き、残り汚れを見ます。

チェック:

- 白いカリカリが残っていない
- レール角に汚れが残っていない
- アルミに変色がない
- 洗剤が残っていない
- 傷を増やしていない

一度で落ちなければ、再塗布・再放置・再洗浄を行います。

4. 失敗例

警告

絶対NG

酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜる。
有毒ガス発生の危険があります。

失敗	なぜダメか	対策
すぐ擦る	汚れが硬いままで傷が入りやすい	30分ほど放置する
アルミに長時間放置	変色リスクがある	途中確認し、異常ならすぐ流す
洗剤を乾かす	効きが落ち、ムラになる	乾きそうなら追い塗り
水で流す量が不足	洗剤残り、変色、再汚染の原因	レール奥まで徹底洗浄
強く削りすぎる	樹脂・金属に傷が入る	樹脂ヘラ／樹脂スクレーパーを優しく寝かせる

5. プロのコツ

コツ	実践内容
洗剤に仕事をさせる	塗ってすぐ擦らず、汚れをゆるめる
ブラシは最後	洗剤で柔らかくしてから擦る
汚れを見極める	外側は硬いカルシウム、内側は石鹸カスが多い
素材を先に確認する	アルミ・樹脂・パッキンの反応を見る
一度で落とそうとしない	再塗布・再放置・再洗浄で段階的に落とす

6. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ 酸性洗剤と塩素系洗剤を同時に使わない
- ☐ アルミ部分を確認した
- ☐ 既存の傷・変色を確認した
- ☐ 水で流せる準備をした

作業中

- ☐ 酸性洗剤を汚れに塗布した
- ☐ すぐ擦らず約30分置いた
- ☐ 乾きそうな場所に追い塗りした
- ☐ 放置中も変色を確認した
- ☐ 変色が見えたらすぐ水で流した
- ☐ ブラシで優しく擦った
- ☐ 樹脂ヘラ／樹脂スクレーパーを使う場合は強く削らなかった

作業後

- ☐ 水で徹底的に流した
- ☐ レール奥・角・パッキン周辺を流した
- ☐ 必要に応じて弱アルカリ性洗剤で中和した
- ☐ 再度水で流した
- ☐ 洗剤残り、変色、傷を確認した
- ☐ 落ちない汚れは再塗布・再放置・再洗浄に回した

印刷メモ

- A4縦向き印刷を想定。
- 警告ボックスは赤系、安全ポイントは黄色系。
- 表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。
- 現場では「素材確認」「混ぜない」「水で徹底洗浄」を声に出して確認する。