

洗面台クリーニング

手垢・水垢・石鹸カス除去

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第4章

対象箇所: 洗面ボウル・水栓まわり・排水口・カウンター・すき間

目的: 古い洗面台に蓄積した汚れを、素材を傷めず清潔に仕上げる

警告

最重要

酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜない。

有毒ガスが発生する危険があります。

洗剤を切り替える時は、必ず水でしっかり流してから判断します。

作業前の安全確認

警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを着ける
- 洗剤ラベルを確認する
- 酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜない
- 直前に塩素系洗剤を使っていないか確認する

安全確認


作業前の3点確認

- 素材が樹脂か陶器かを見る
- 目立たない場所で洗剤を試す
- シール跡や固着汚れを無理に削らない

1. この作業で落とす汚れ

汚れの見分け

- 1 手垢
手前・レバーのくすみ
- 2 水垢
根元・排水口の白い跡
- 3 石鹸カス
ボウル内の白い膜
- 4 すき間
汚れと水分が残る
- 5 シール跡
無理に削らない



汚れ	見た目	付きやすい場所	落とし方
手垢	くすみ、黒ずみ、ベタつき	ボウル縁、カウンター、水栓まわり	中性洗剤で落とす
水垢	白い跡、ザラザラ	水栓根元、排水口まわり、ボウル内	酸性洗剤でゆるめる
石鹸カス	白い膜、ぬめり	ボウル内、排水口、すき間	洗剤をなじませて洗う

安全確認


初心者ポイント

最初から強い洗剤や強い力でこすらない。
軽い汚れを先に落とすと、残った汚れの種類が見えやすくなります。

2. 必要な道具

道具	用途
 中性洗剤	手垢、軽い油分、予洗い
 酸性洗剤	水垢、金属石鹸、ザラザラ汚れ
 スポンジ	ボウル全体、カウンター
 ブラシ	排水口、すき間、水栓根元
 クロス	乾拭き、仕上げ確認
 ゴム手袋	手荒れ防止
 樹脂スクレーパー	シール跡、固着汚れを優しく取る

3. 作業手順



STEP 1 状態確認

見る場所:

- 洗面ボウルの内側
- 水栓の根元
- 排水口まわり
- カウンターの手前
- すき間、シール跡

確認すること:

- 素材が樹脂か陶器か
- 手垢、水垢、石鹸カスのどれが多いか
- 既存の傷、変色、ひびがないか

STEP 2 予洗い

中性洗剤とスポンジで全体を洗います。
ホコリ、軽い手垢、表面のぬめりを先に落とします。

ポイント:

- 水で濡らしてから洗う
- 強くこすらない
- 汚れの残り方を見る

STEP 3 酸性洗剤で水垢をゆるめる

水垢、金属石鹸、ザラザラが残る場所に酸性洗剤を使います。
水栓根元、排水口まわり、ボウル内の白い跡を中心に塗ります。

警告

素材によっては変色します。
必ず目立たない場所で試してから使います。

注意:

- 長時間放置しない
- 洗剤を乾かさない
- 異常があればすぐ水で流す

STEP 4 手垢を仕上げ落とし

中性洗剤で、手垢や油っぽいくすみをもう一度洗います。
カウンター手前、水栓レバー、ボウル縁を確認します。

ポイント:

- 酸性洗剤を水で流してから行う
- ベタつきが残る場所を重点的に洗う
- 表面のツヤを確認する

STEP 5 細部清掃

ブラシで細かい場所を洗います。

重点箇所:

- 水栓の根元
- 排水口のふち
- ボウルとカウンターの境目
- すき間
- シール跡

樹脂スクレーパーを使う場合:

- 低い角度で当てる
- 力を入れすぎない
- 引っかかる時は止める
- シール跡を無理に削らない

STEP 6 水で徹底的に流す

洗剤と汚れを水で徹底的に流します。
排水口、すき間、水栓根元に洗剤を残さないようにします。

確認:

- 泡が残っていない
- ぬめりがない
- 洗剤臭が強く残っていない

STEP 7 乾拭き

クロスで水分を拭き取ります。
最後の乾拭きで、仕上がり見え方が大きく変わります。

拭く場所:

- ボウル内
- 水栓
- カウンター
- 排水口まわり
- すき間の水残り

STEP 8 最終確認

明るい方向から見て、残り汚れを確認します。

チェック:

- 白い水垢が残っていない
- 手垢のくすみが残っていない
- 石鹸カスのぬめりがない
- 素材に傷を増やしていない
- 水滴跡が残っていない

4. 失敗例

失敗	なぜダメか	対策
酸性洗剤を長時間放置	素材が変色することがある	目立たない場所で試し、様子を見る
素材確認不足	樹脂と陶器で耐性が違う	最初に素材を確認する
強く擦る	樹脂に細かい傷が入りやすい	洗剤でゆるめてから優しく洗う
スクレーパーで傷	角度が立つと傷になりやすい	低い角度で軽く当てる
乾拭きを忘れる	水滴跡が残り、仕上がりが悪い	最後に必ずクロスで拭く

警告

絶対NG

酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜる。
シール跡を金属ヘラで強く削る。
素材確認なしで酸性洗剤を長時間置く。

5. プロのコツ

コツ	実践内容
最初に軽い汚れを落とす	中性洗剤で予洗いして、残る汚れを見やすくする
洗剤に仕事をさせる	力で落とす前に、洗剤を汚れになじませる
乾拭きで仕上げる	水滴跡を残さず、ツヤを出す
細部で品質が決まる	水栓根元、排水口、すき間を最後に確認する
無理に削らない	落ちないシール跡は再度なじませてから判断する

6. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ 酸性洗剤と塩素系洗剤を同時に使わない
- ☐ 素材が樹脂か陶器か確認した
- ☐ 目立たない場所で洗剤を試した
- ☐ 既存の傷、変色、ひびを確認した

作業中

- ☐ 中性洗剤で予洗いした
- ☐ ホコリと軽い汚れを落とした
- ☐ 水垢部分に酸性洗剤を使った
- ☐ 洗剤を長時間放置しなかった
- ☐ 細部をブラシで洗った
- ☐ スクレーパーを低い角度で使った
- ☐ シール跡を無理に削らなかった

作業後

- ☐ 水で洗剤を徹底的に流した
- ☐ 排水口とすき間に洗剤が残っていない
- ☐ クロスで乾拭きした
- ☐ 水滴跡が残っていない
- ☐ 傷や変色が増えていない
- ☐ 手垢、水垢、石鹸カスの残りを確認した

印刷メモ

- A4縦向き印刷を想定。
- 警告は赤系、注意は黄色系。

- 表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。
- 現場では「素材確認」「混ぜない」「乾拭き」を最後まで確認する。