

キッチン蛇口クリーニング

水垢・カルシウム汚れ・油汚れ除去

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第5章

対象箇所: キッチン蛇口・水栓根元・吐水口・シンク接地部

目的: ステンレス製の蛇口まわりに固着した白い汚れを、安全に段階的に落とす

警告

最重要

酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜない。

有毒ガスが発生する危険があります。

洗剤を切り替える時は、水で徹底的に流してから判断します。

作業前の安全確認

警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを着ける
- 洗剤ラベルの希釈倍率・使用方法を確認する
- 酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜない
- 直前に塩素系洗剤を使っていないか確認する

安全確認


ステンレス注意

酸性洗剤を長時間置くと、黒ずみ・焼け・変色が起きる場合があります。
異常が見えたら、すぐ水で流します。

1. この作業で落とす汚れ

汚れの付きやすい場所

- 1 根元
カルシウム汚れ
- 2 吐水口
白い水垢
- 3 レバー
手垢・油汚れ
- 4 接地部
水分が残りやすい
- 5 ステンレス
酸性洗剤に注意



汚れ	見た目	付きやすい場所	落とし方
カルシウム汚れ	白く硬いカリカリ	水栓根元、吐水口、接地部	酸性洗剤でゆるめる
水垢	白い跡、ザラザラ	蛇口全体、シンクとの境目	酸性洗剤で反応させる
油汚れ	くすみ、ベタつき	レバー、蛇口の根元、周辺天板	中性洗剤で先に落とす

安全確認


初心者ポイント

万能洗剤はありません。
油汚れは中性洗剤、水垢・カルシウム汚れは酸性洗剤で考えます。

2. 必要な道具

道具	用途
 中性洗剤	油汚れ、予洗い
 酸性洗剤	水垢、カルシウム汚れ
 スポンジ	蛇口全体、周辺の洗浄
 クロス	乾拭き、仕上げ
 ブラシ	根元、吐水口、すき間
 樹脂ヘラ／カーボンヘラ	残ったカルシウムを慎重に取る
 ゴム手袋	手荒れ防止

3. 作業手順



STEP 1 状態確認

見る場所:

- 蛇口の根元
- 吐水口まわり
- レバーまわり
- シンクとの接地部
- ステンレスの変色や傷

確認すること:

- 素材がステンレスか
- 白い水垢があるか
- 硬いカルシウム汚れがあるか
- 油汚れやベタつきがあるか

STEP 2 予洗い

食器用中性洗剤とスポンジで、先に軽い汚れと油汚れを落とします。
酸性洗剤を浸透しやすくするための下準備です。

ポイント:

- 表面の油膜を取る
- ホコリや食べ物汚れを残さない
- 強くこすらない

STEP 3 酸性洗剤でゆるめる

水垢・カルシウム汚れに酸性洗剤を使います。
水栓根元、吐水口、白く固い部分に洗剤をなじませます。

警告

安全確認:

- ラベル記載の希釈倍率・使用方法を守る
- 長時間放置しない
- 途中で様子を見る
- 洗剤を乾燥させない
- 黒ずみ・焼け・変色が見えたらすぐ水で流す

STEP 4 軽く擦って流す

汚れがゆるんだら、スポンジやブラシで軽く擦ります。
一度で落とそうとせず、短い作業を繰り返します。

基本の流れ:

- 洗剤をなじませる
- 軽く擦る
- 水で流す
- 残ればもう一度行う

STEP 5 残ったカルシウムを取る

白いカリカリが残る場合だけ、樹脂ヘラまたはカーボンヘラを使います。

注意:

- 金属ヘラは使わない
- 低い角度で当てる
- 力を入れすぎない
- 引っかかる時は止める
- 傷が入りそうなら洗剤工程に戻る

STEP 6 水で徹底的に流す

酸性洗剤、汚れ、研磨前の残りを水で徹底的に流します。
根元や吐水口まわりに洗剤を残さないようにします。

確認:

- 泡やぬめりがない
- 洗剤臭が強く残っていない
- 白い汚水が出なくなるまで流した

STEP 7 研磨剤で艶出し

必要に応じて、ハイホームなどの研磨剤で軽く艶を出します。
仕上げ目的なので、強く磨きすぎません。

ポイント:

- 水垢を落とした後に行う
- 柔らかいスポンジやクロスで軽く磨く
- 研磨剤も最後に水で流す
- 乾拭きで水滴跡を残さない

STEP 8 最終確認

明るい方向から見て、残り汚れと傷を確認します。

チェック:

- 白いカリカリが残っていない
- 水垢の輪じみが残っていない
- 油汚れのくすみがない
- ステンレスに黒ずみ・焼け・変色がない
- 傷を増やしていない

4. 失敗例

失敗	なぜダメか	対策
いきなり酸性洗剤	油膜が邪魔して効きにくい	先に中性洗剤で予洗いする
長時間放置	ステンレスが黒ずむ、焼ける、変色する場合がある	途中確認し、異常ならすぐ流す
洗剤を乾燥させる	ムラや変色の原因になる	乾く前に流すか少量追い塗りする
強く擦る	細かい傷が入る	洗剤に仕事をさせて軽く擦る
金属ヘラ使用	ステンレスを傷付けやすい	樹脂ヘラ／カーボンヘラを使う
酸性と塩素系を混ぜる	有毒ガスが発生する危険がある	絶対に混ぜない

5. プロの考え方

考え方	実践内容
最初に中性洗剤	油汚れを落として、酸性洗剤を効きやすくする
万能洗剤は存在しない	汚れに合わせて洗剤を選ぶ
汚れごとに洗剤を選ぶ	油は中性、水垢・カルシウムは酸性
洗剤に仕事をさせる	力で削る前に、洗剤でゆるめる
一度で落とそうとしない	洗剤、軽く擦る、流すを繰り返す

6. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ 換気した
- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ 必要なら保護メガネを着けた

- ☐ 洗剤ラベルの希釈倍率・使用方法を確認した
- ☐ 酸性洗剤と塩素系洗剤を同時に使わない
- ☐ ステンレスの傷・変色を確認した

作業中

- ☐ 中性洗剤で油汚れを予洗いした
- ☐ 酸性洗剤を長時間放置しなかった
- ☐ 洗剤を乾燥させなかった
- ☐ 途中で黒ずみ・焼け・変色を確認した
- ☐ 軽く擦って水で流した
- ☐ 一度で落とそうとしなかった
- ☐ 金属ヘラを使わなかった

作業後

- ☐ 水で徹底的に流した
- ☐ 研磨剤を使った場合も水で流した
- ☐ クロスで乾拭きした
- ☐ 白いカリカリが残っていない
- ☐ 傷や変色が増えていない
- ☐ 水滴跡が残っていない

印刷メモ

- A4縦向き印刷を想定。
- 警告は赤系、注意は黄色系。
- 表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。
- 現場では「中性洗剤で予洗い」「混ぜない」「水で徹底洗浄」を声に出して確認する。