

トイレ便器クリーニング

尿石・黄ばみ・黒ずみ・水垢除去

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第7章

対象箇所: 陶器製便器の内側・水面ライン・フチまわり・排水口周辺

目的: 便器を傷付けず、尿石や水垢を段階的に落として清潔に仕上げる

警告

最重要

酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜない。

有毒ガスが発生する危険があります。

洗剤を切り替える時は、水でしっかり流してから判断します。

作業前の安全確認

警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを着ける
- 洗剤ラベルの使用方法を確認する
- 酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜない
- 直前に塩素系洗剤を使っていないか確認する

安全確認

初心者ポイント

陶器は硬く見えますが、表面に細かい傷が入ると汚れが付きやすくなります。
強く削るより、洗剤と道具を使い分けて段階的に落とします。

1. この作業で落とす汚れ

汚れの付きやすい場所

- 1 水面ライン
尿石・黄ばみ
- 2 フチ裏
黒ずみ・水垢
- 3 排水口周辺
硬い固着汚れ
- 4 陶器表面
傷を付けない




フチ裏
水面ライン
尿石

汚れ	見た目	付きやすい場所	落とし方
尿石	黄色から茶色の硬い固着	水面ライン、排水口周辺、フチ裏	酸性洗剤でゆるめる
黄ばみ	黄色い筋、輪じみ	水が流れる面、水面ライン	酸性洗剤をなじませる
黒ずみ	黒い線、黒い点	水面ライン、底部、フチ裏	汚れの種類を確認して落とす
水垢	白い跡、ザラザラ	水が残る面、フチまわり	酸性洗剤と陶器用研磨で落とす

2. 必要な道具

道具	用途
 中性洗剤	軽い汚れ、予洗い
 酸性洗剤	尿石、黄ばみ、水垢
 陶器専用研磨スポンジ	便器を優しく磨く
 ブラシ	フチ裏、排水口周辺
 クロス	外側の拭き上げ、確認
 ゴム手袋	手荒れ防止

3. 作業手順



STEP 1 作業前準備

安全装備と洗剤を確認します。

やること:

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを着ける
- 使用する洗剤のラベルを確認する
- 塩素系洗剤を使っていないか確認する

STEP 2 状態確認

まず便器の素材と汚れを見ます。

確認すること:

- 陶器製か
- 黄ばみがあるか
- 黒ずみがあるか
- 尿石が固着しているか
- 水垢でザラザラしているか
- 既存の傷や欠けがないか

未確認:

- 現場ごとの便器素材、コーティング有無

STEP 3 軽い汚れを落とす

中性洗剤とスポンジで全体を洗います。
軽い汚れや表面のぬめりを先に落とします。

ポイント:

- 汚れの種類を見やすくする
- 酸性洗剤を効きやすくする
- 強く擦らない


STEP 4 便器内の水を抜く

便器内の水を減らします。
水が多いと酸性洗剤が薄まり、尿石に直接届きにくくなります。

水を抜く理由

水が多い状態

洗剤が薄まり、尿石に届きにくい



水を減らした状態

洗剤が汚れへ直接作用する



目的:

- 酸性洗剤を汚れに直接当てる
- 水面ラインの尿石を狙いやすくする
- 洗剤を薄めすぎない

STEP 5 酸性洗剤を塗布

尿石、黄ばみ、水垢に酸性洗剤を塗ります。
放置時間は洗剤ラベルに従います。

警告

酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜません。
塩素系洗剤を使った直後は、酸性洗剤を使いません。

STEP 6 優しく磨く

汚れがゆるんだら、陶器専用の研磨スポンジやコスってクリーン等で優しく磨きます。

注意:

- 金属たわしは使わない
- 力を入れすぎない
- 同じ場所を強く削らない
- 落ちない時は洗剤工程に戻る

STEP 7 水でしっかり洗い流す

洗剤と汚れを水でしっかり流します。
フチ裏、排水口周辺、研磨した場所に洗剤を残さないようにします。

確認:

- 泡やぬめりが残っていない
- 洗剤臭が強く残っていない
- 汚れた水が出なくなるまで流した

STEP 8 最終確認

明るい方向から見て、仕上がりを確認します。

チェック:

- 尿石の固着が残っていない
- 黄ばみが薄くなっている
- 黒ずみが残っていない
- 水垢のザラつきがない
- 陶器に傷を増やしていない

4. 失敗例

失敗	なぜダメか	対策
水を抜かずに酸性洗剤を使う	洗剤が薄まり、尿石に効きにくい	先に水を減らす
強く擦る	陶器に細かい傷が入る	洗剤でゆるめてから優しく磨く
金属たわしを使う	表面を傷付けやすい	陶器専用の研磨スポンジを使う
酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜる	有毒ガスが発生する危険がある	絶対に混ぜない
換気しない	洗剤臭で体調を崩す危険がある	窓や換気扇で換気する

5. プロの考え方

考え方	実践内容
便器を傷付けない	強く削らず、洗剤でゆるめる
洗剤と道具を使い分ける	軽い汚れは中性、尿石は酸性、仕上げは陶器用研磨
一度で落とそうとしない	酸性洗剤、軽く磨く、流すを繰り返す
水を抜く理由を理解する	洗剤を薄めず、汚れへ直接当てる
達成感のある仕上げ	最後にザラつきと輪じみを確認する

6. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ 換気した
- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ 必要なら保護メガネを着けた
- ☐ 洗剤ラベルを確認した
- ☐ 酸性洗剤と塩素系洗剤を同時に使わない
- ☐ 便器が陶器製か確認した
- ☐ 既存の傷や欠けを確認した

作業中

- ☐ 中性洗剤で軽い汚れを落とした
- ☐ 便器内の水を抜いた
- ☐ 酸性洗剤を汚れに塗った
- ☐ 放置時間はラベルに従った
- ☐ 陶器専用の研磨スポンジで優しく磨いた
- ☐ 金属たわしを使わなかった
- ☐ 一度で落とそうとしなかった

作業後

- ☐ 水でしっかり洗い流した
- ☐ フチ裏と排水口周辺を流した
- ☐ 洗剤臭が強く残っていない
- ☐ 尿石、黄ばみ、黒ずみ、水垢を確認した
- ☐ 陶器に傷を増やしていない
- ☐ 仕上がりを明るい方向から確認した

印刷メモ

- A4縦向き印刷を想定。
- 警告は赤系、注意は黄色系。
- 表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。
- 現場では「換気」「混ぜない」「水を抜く」「優しく磨く」を声に出して確認する。