

キッチンシンク・調理台クリーニング

水垢・カルシウム汚れ・油汚れ・くすみ除去

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第8章

対象箇所: ステンレス製シンク・調理台・水切り面・排水口まわり

目的: 油汚れ、水垢、カルシウム汚れ、くすみを段階的に落とし、研磨で艶を戻す

警告

最重要

酸性洗剤と塩素系洗剤は絶対に混ぜない。

有毒ガスが発生する危険があります。

洗剤を切り替える時は、水で徹底的に流してから判断します。

作業前の安全確認

警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを着ける
- 洗剤ラベルの使用方法を確認する
- 素材がステンレスか確認する
- 酸性洗剤と塩素系洗剤を混ぜない
- 直前に塩素系洗剤を使っていないか確認する


安全確認

初心者ポイント

シンクは「中性洗剤 → 酸性洗剤 → 研磨」の順番で進めます。
最初から研磨すると、落とせる汚れまで削ってしまいます。

1. この作業で落とす汚れ

汚れの付きやすい場所



油汚れ: 調理台・排水口まわり



水垢・カルシウム: 水が残る場所

くすみ: 全体の艶が落ちた面

汚れ	見た目	付きやすい場所	落とし方
油汚れ	べたつき、薄い膜	調理台、シンク壁面、排水口まわり	中性洗剤で先に落とす
水垢	白い跡、輪じみ	水切り面、蛇口まわり、シンク底	酸性洗剤で反応を見ながら落とす
カルシウム汚れ	白く硬い固着、ザラザラ	角、排水口まわり、水が残る場所	酸性洗剤をなじませて繰り返す
くすみ	艶がない、全体がぼやける	調理台、シンク底、立ち上がり面	最後に研磨スポンジで均一に磨く

2. 必要な道具

道具	用途
 中性洗剤	油污れ、軽い汚れ、初期洗浄
 酸性洗剤	水垢、カルシウム汚れ。塩酸系、リン酸系、ジェルタイプなどがある
 ブラシ	排水口まわり、角、細部
 非研磨スポンジ	軽い汚れを先に落とす。まず研磨力のないものから使う
 研磨スポンジ	くすみ取り、艶出し。必要な時だけ最後に使う
ハイホーム等の研磨剤	最後の仕上げ、艶出し、微細な傷の整理。商品推奨ではなく研磨剤の例
 クロス	乾拭き、仕上げ確認、研磨後のグレー汚れ回収
 ゴム手袋	手荒れ防止

3. 作業手順



STEP 1 状態確認

シンクと調理台の素材、汚れ、傷を見ます。

確認すること:

- ステンレス製か
- 油汚れが残っているか
- 水垢が白く残っているか
- カルシウム汚れが硬く固着しているか
- 既存の傷や変色がないか
- コーティングの有無

未確認:

- 現場ごとのステンレス種類、表面加工、コーティング有無

STEP 2 初期洗浄

中性洗剤、ブラシ、焦げ取りスポンジで軽い汚れを落とします。

落とすもの:

- ホコリ
- 油汚れ
- めめり
- 軽い付着汚れ

目的:

- 酸性洗剤を水垢へ届きやすくする
- 汚れの種類を見分けやすくする
- 研磨前に余分な汚れを減らす

STEP 3 酸性洗剤で水垢を落とす

水垢やカルシウム汚れに酸性洗剤を使います。
シュワシュワ反応する場所は、水垢が残っている目安です。

シュワシュワ反応 = 水垢が残る目安



反応が弱くなったら、水で流して残りを確認する
乾かさず、長時間放置しない

酸性洗剤の種類:

- 塩酸系: 強い水垢、カルシウム汚れに使われる場合がある
- リン酸系: ステンレスへのダメージを抑えながら水垢除去に使われる場合がある
- ジェルタイプ: 流れにくく、汚れへ密着しやすい

必ず製品ラベルで、使用方法、放置時間、適用素材を確認します。
同じ酸性洗剤でも、製品ごとに使える素材と危険性は異なります。

基本サイクル:

- 塗る
- 数秒から10秒だけ反応を見る
- 軽く擦る
- すぐ水で流す
- 残りを確認する

カルシウム汚れが頑固な時:

- クエン酸で落ちにくい硬い固着は、カルシウム汚れ専用酸性洗剤を候補にする
- ジェルタイプは垂れにくいですが、乾きそうなら状態を確認し、必要なら塗り直す
- 専用品でも長時間放置しない
- ラベルの使用方法和素材可否を優先する

注意:

- 長時間放置しない
- 乾かさない
- ステンレスに焼き付き、変色、筋状の跡が出る場合がある
- 異常があればすぐ水で流す
- 塩素系洗剤と混ぜない

STEP 4 必要なら繰り返し洗浄

一度で落とそうとせず、短い工程を繰り返します。

基本:

- 酸性洗剤を塗る
- 数秒から10秒だけ反応を見る
- 軽く動かす
- 水で流す
- 残りを確認する
- 必要ならもう一度行う

STEP 5 研磨仕上げ

水垢がゆるんだ後、研磨スポンジで薄く均一に磨きます。

シャイニックス千番などは、最後のくすみ取りと艶出しの位置付けです。

家庭で使われる研磨剤の例として、研磨剤入り歯磨き粉があります。

クリニカ等の商品名は一例であり、特定商品を推奨する意味ではありません。

ハイホームなどの研磨剤も、最後の仕上げや艶出し、微細な傷を整える例として扱います。

商品を推奨する意味ではありません。

やり方:

- 研磨力のないスポンジで落ちるか確認する
- 必要な場合だけ研磨スポンジへ進む
- 表面を濡らして確認する
- 目立たない場所で試す
- 力を入れすぎない
- 同じ方向に薄く均一に磨く
- 角だけを強く削らない

研磨中にグレーの汚れが出ることがあります。

これはステンレス表面がわずかに削られているサインでもあるため、削りすぎに注意します。

STEP 6 水で徹底洗浄

洗剤、研磨成分、ゆるんだ汚れを水で徹底的に流します。

確認:

- 泡が残っていない
- 研磨の粉が残っていない
- 排水口まわりに洗剤が残っていない
- 酸性洗剤のにおいが強く残っていない

STEP 7 乾拭き

クロスで水分を拭き取り、艶とムラを確認します。

見る場所:

- シンク底
- 調理台
- 水切り面
- 角
- 排水口まわり

STEP 8 最終確認

光の角度を変えて仕上がりを見ます。

確認:

- 白い水垢が残っていない
- 油膜でべたつかない
- くすみが減っている
- 強い線傷を増やしていない
- 洗剤臭が残っていない

4. やってはいけない失敗例

失敗	起きること	防ぐ方法
最初から研磨する	油汚れを伸ばし、傷を増やす	先に中性洗剤で洗う
強く磨く	ステンレスに線傷が入る	力を抜いて均一に磨く
グレー汚れを無視して磨き続ける	ステンレスを削りすぎる	研磨を止めて水洗いし、状態を確認する
酸性洗剤を長時間放置	黒ずみ、焼き付き、変色、筋状の跡の原因になる	数秒から10秒で確認し、すぐ流す
素材確認不足	コーティングや弱い金属を傷める	目立たない場所で試す
塩素系と混ぜる	有毒ガスの危険がある	洗剤を混ぜない、徹底洗浄する

5. プロの考え方

考え方	実践内容
まず軽い汚れを落とす	中性洗剤で油膜を取ってから判断する
反応を見て水垢を判断する	シュワシュワ反応する場所を重点的に見る
一度で落とさない	塗布、軽く擦る、水で流す、確認を繰り返す
研磨は最後	薬剤で落ちる汚れを先に落としてから磨く
弱い道具から使う	非研磨スポンジで確認し、必要な時だけ研磨スポンジに進む
艶まで仕上げる	乾拭き後に光の角度を変えて確認する

6. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ 換気した
- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ 必要なら保護メガネを着けた
- ☐ 洗剤ラベルを確認した
- ☐ 酸性洗剤と塩素系洗剤を同時に使わない
- ☐ ステンレス素材と傷を確認した

作業中

- ☐ 中性洗剤で油汚れを先に落とした
- ☐ 酸性洗剤を長時間放置していない
- ☐ 洗剤を乾かしていない
- ☐ 数秒から10秒で反応を見て、すぐ水で流した
- ☐ 水垢の反応を確認した
- ☐ 研磨は最後にした
- ☐ 非研磨スポンジから試した
- ☐ グレー汚れが出たら削りすぎを確認した
- ☐ 強く磨きすぎしていない

作業後

- ☐ 水で徹底的に流した
- ☐ 研磨成分を残していない
- ☐ 乾拭きした
- ☐ 白残り、くすみ、線傷を確認した
- ☐ 排水口まわりに洗剤が残っていない

印刷メモ

- A4印刷では、表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。

- 研磨作業は現場判断が必要。迷う場合は目立たない場所で試す。
- 動画画像、スクリーンショット、サムネイルは使用していません。