

浴室全体クリーニング

中性洗剤・塩素系洗剤・酸性洗剤の使い分け

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第10章

対象箇所: 浴室の壁、床、浴槽、水栓、パッキン、目地、排水口まわり

目的: 浴室全体の皮脂、ホコリ、石鹸カス、水垢、カルシウム、カビを安全な順番で落とす

警告

最重要

塩素系洗剤と酸性洗剤は絶対に混ぜない。

有毒ガスが発生する危険があります。

塩素系洗剤を使った後は、水で徹底的に流してから次の工程へ進みます。

作業前の安全確認

警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 必要なら保護メガネを着ける
- 洗剤ラベルの使用方法を確認する
- 素材を確認する
- 塩素系洗剤と酸性洗剤を混ぜない
- 前の洗剤を十分に洗い流してから次へ進む

安全確認


初心者ポイント

浴室全体は「中性 → 塩素系 → 水洗い → 酸性」の順番を基本にします。

洗剤の役割を分けると、危険な混合と素材ダメージを避けやすくなります。

1. 浴室の汚れマップ

浴室の汚れマップ



カビ

天井・壁・パッキン・目地

水垢・カルシウム

水栓・床・壁下部

石鹸カス・皮脂


浴槽・壁下部・床

床から約50cmまでは水垢・石鹸カスが残しやすい

汚れ	見た目	付きやすい場所	第一候補
皮脂・ホコリ	くすみ、ぬめり	浴槽、壁、床	中性洗剤
カビ	黒い点、黒い線	パッキン、目地、天井、壁	塩素系洗剤
ゴムパッキン黒カビ	黒い線、点状の染み	ドアまわり、浴槽まわり、コーキング端	塩素系洗剤を必要箇所へ密着
石鹸カス	白っぽい膜、ザラつき	壁下部、床、浴槽まわり	酸性洗剤または洗剤選定
水垢	白い跡、輪じみ	水栓、壁下部、鏡まわり	酸性洗剤
カルシウム	白く硬い固着	水栓根元、床、排水口まわり	酸性洗剤


2. 使用する洗剤

洗剤の順番と役割



洗剤	役割	主な対象	注意点
 中性 洗剤	前洗浄、軽い汚れ落とし	皮脂、ホコリ、軽いぬめり	まず全体の汚れを見やすくする
 塩素 系洗剤	カビ取り、漂白	カビ、ぬめり	酸性洗剤と絶対に混ぜない
ジェル状塩素系洗剤	ゴムパッキン黒カビへの密着	垂れやすい縦面、線状のカビ	特定商品推奨ではない。ラベルを優先し、長時間放置しない
 酸性 洗剤	水垢、カルシウム汚れ	水栓、床下部、壁下部	塩素系を十分に流してから使う
 ブラ シ	目地、凹凸、細部	床、目地、排水口	硬いブラシで素材を削らない
 スポンジ	平面洗い	浴槽、壁、床	研磨面は最後の補助
 クロス	乾拭き、最終確認	全体	洗剤残りと水滴を確認する

3. 作業手順



STEP 1 作業前確認

安全装備、洗剤、素材を確認します。

確認すること:

- 換気できるか
- ゴム手袋、保護メガネがあるか
- 洗剤ラベルを読んだか
- FRP、タイル、シリコン、金属、メッキの位置
- 直前に使った洗剤が残っていないか

STEP 2 中性洗剤で前洗浄

浴室全体の軽い汚れを落とします。

対象:

- 皮脂
- ホコリ
- 軽いぬめり
- 表面の汚れ

目的:

- カビ、水垢、石鹸カスを見分けやすくする
- 強い洗剤を使う範囲を減らす

STEP 3 塩素系洗剤でカビ取り

カビがある場所だけに塩素系洗剤を使います。

壁、天井、パッキン、目地など必要箇所へ塗布し、約30分を目安に放置します。

警告

動画内に中性洗剤との併用テクニックがあっても、一般的な初心者手順としては推奨しません。

製品ラベルの使用方法を優先し、他の洗剤と混ぜないでください。

注意:

- 換気を続ける
- 放置しすぎない
- 金属部品に長く付けない
- 酸性洗剤と絶対に混ぜない

ゴムパッキン黒カビの補足:

- スプレータイプは広い面へ届きやすいが、縦面では液だれしやすい。
- ジェルタイプは密着しやすく、線状の黒カビへ使いやすい場合がある。
- トイレ用などのジェル状塩素系洗剤も、用途とラベルが合う場合は「ジェル状の塩素系洗剤の例」として考えられる。特定商品を推奨する意味ではない。
- ゴムパッキンの上側に薄く土手を作ると、液だれを抑えてカビへ密着させやすい。
- 判断は、塩素濃度、粘度、密着時間、素材劣化リスクを合わせて見る。

STEP 4 水洗い

塩素系洗剤を水で十分に洗い流します。

確認:

- 泡が残っていない
- 塩素臭が強く残っていない
- パッキン、目地、床に洗剤が溜まっていない
- 次に酸性洗剤を使ってよい状態か

STEP 5 酸性洗剤で水垢・石鹼カスを落とす

床から約50cmまでの壁、床、水栓まわりなど、水垢や石鹼カスが残しやすい場所に酸性洗剤を使います。

対象:

- 石鹼カス
- 水垢
- カルシウム汚れ

注意:

- 塩素系洗剤を徹底洗浄してから使う
- 金属、メッキ、天然石調タイルは慎重に確認する
- 長時間放置しない
- 乾燥させない

STEP 6 ブラシ・スポンジで動かす

洗剤でゆるんだ汚れを道具で動かします。

使い分け:

- 平面はスポンジ
- 目地、凹凸、排水口まわりはブラシ
- 残る固着は必要に応じて研磨スポンジ

研磨スポンジは最後の補助です。最初から強く削りません。

STEP 7 水で徹底洗浄

洗剤、汚れ、研磨成分を水で徹底的に流します。

確認:

- 洗剤の泡が残っていない
- 排水口に汚れが溜まっていない
- 床、壁下部、水栓根元に洗剤が残っていない

STEP 8 乾拭き

クロスで水分を拭き取り、仕上がりを見やすくします。

見る場所:

- 水栓まわり
- 浴槽のフチ
- 壁下部
- 床
- ドアまわり

STEP 9 最終確認

光の角度を変えて、残り汚れと素材ダメージを確認します。

確認:

- カビが残っていない
- 白い水垢、石鹼カスが残っていない
- 洗剤臭が強く残っていない
- 素材の変色、傷、艶落ちがない

4. やってはいけない失敗例

失敗	起きること	防ぐ方法
洗剤の順番を間違える	汚れが落ちにくく、混合リスクが上がる	中性、塩素系、水洗い、酸性の順に進める
洗い流さず次の洗剤を使う	塩素系と酸性が混ざる危険がある	工程ごとに水で徹底的に流す
換気不足	臭気や洗剤成分で体調を崩す	作業前から換気する
放置しすぎる	変色、劣化、素材ダメージの原因	ラベル時間を守り、放置中も確認する
素材確認不足	FRP、シリコン、目地、メッキを傷める	目立たない場所で試す
ゴムパッキンに塩素を長時間置く	劣化、硬化、変色、戻らない黒ずみの原因になる	ラベル時間を守り、落ちない場合は交換判断も考える
スプレーを垂れたまま放置	狙ったカビに効かず、周囲素材へ広がる	ジェルや土手で必要箇所へ密着させる

5. プロの考え方

考え方	実践内容
洗剤の役割を理解する	中性は前洗浄、塩素系はカビ、酸性は水垢
汚れで洗剤を選ぶ	黒カビ、水垢、皮脂を同じ洗剤で解決しようとししない
順番を守る	塩素系の後は必ず十分に水洗いする
一度で終わらせない	残り汚れを確認し、必要な場所だけ再処理する
素材を守る	落とす力より、傷めない判断を優先する
密着を考える	ゴムパッキンの黒カビは、濃度だけでなく粘度と密着時間を見る
交換判断を持つ	深く染みたカビや劣化は、清掃で戻せない場合がある

6. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ 換気した
- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ 必要なら保護メガネを着けた
- ☐ 洗剤ラベルを確認した
- ☐ 素材を確認した
- ☐ 塩素系洗剤と酸性洗剤を混ぜない

作業中

- ☐ 中性洗剤で前洗浄した
- ☐ カビだけに塩素系洗剤を使った
- ☐ 約30分を目安に放置し、放置しすぎていない
- ☐ ゴムパッキン黒カビは、スプレーとジェルの使い分けを確認した
- ☐ ジェル状洗剤を使う場合も、ラベルと放置時間を守った

- ☐ 塩素系洗剤を水で十分に洗い流した
- ☐ 洗い流してから酸性洗剤を使った
- ☐ ブラシ、スポンジ、研磨スポンジを使い分けた

作業後

- ☐ 水で徹底的に流した
- ☐ 乾拭きした
- ☐ カビ、水垢、石鹸カスの残りを確認した
- ☐ 洗剤臭が強く残っていない
- ☐ 変色、傷、艶落ちがない

印刷メモ

- A4印刷では、表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。
- 塩素系と酸性を同じ場所で続けて使う時は、水洗いと換気を徹底する。
- 動画画像、スクリーンショット、サムネイルは使用していません。