

レンジフード・換気扇フィルタークリーニング

油汚れ・ホコリ・ベタつき除去

空室クリーニング初心者向け 実践マニュアル 第11章

対象箇所: 換気扇フィルター、レンジフードフィルター、フィルター枠

目的: 塗装を守りながら、熱湯と中性洗剤で油汚れを柔らかくして落とす

警告

最重要

熱湯による火傷に注意する。

約100°C近い熱湯を使う場合があります。

ゴム手袋を着け、顔や手に跳ねない位置で作業します。

作業前の安全確認

警告

- 換気する
- ゴム手袋を着ける
- 熱湯を扱う位置を安定させる
- フィルターの塗装を確認する
- 変形、サビ、破損がないか確認する
- 洗剤ラベルを確認する
- 強アルカリ洗剤を使う前に塗装リスクを確認する


安全確認

初心者ポイント

塗装されたフィルターは、強いアルカリ洗剤で塗装が剥がれる場合があります。
まずは「熱湯 + 中性洗剤」で油を柔らかくする方法を覚えます。

1. この作業で落とす汚れ

油汚れが溜まりやすい場所



油

黄色い膜、ベタつき

ホコリ


油に絡んで固まる

塗装確認


強洗剤で剥がれる場合あり

汚れ	見た目	付きやすい場所	落とし方
油汚れ	黄色い膜、ベタつき	フィルター全体、溝、角	熱湯と中性洗剤で柔らかくする
ホコリ	灰色の固まり、繊維状	油膜の上、フィルター端	予洗い後にブラシで落とす
ベタつき	指に残る粘り	溝、重なり、枠	浸透時間を置いてから洗う
塗装劣化	色抜け、剥がれ	角、古いフィルター	強洗剤や強擦りを避ける

2. 必要な道具

道具	用途
 中性洗剤	油汚れをゆるめる
 熱湯	油を柔らかくする
 ブラシ	溝、角、フィルター目を洗う
 バケツ	つけ置き、すすぎ水管理
 ゴム手袋	火傷、手荒れ防止
 クロス	水分回収、最終確認

3. 作業手順



STEP 1 状態確認

フィルターの状態を見ます。

確認すること:

- 塗装されているか
- 油汚れの厚み
- ホコリが油に固着しているか
- 変形していないか
- サビ、塗装剥がれ、破損がないか

未確認:

- 現場ごとの塗装種類、耐熱性、洗剤耐性

STEP 2 熱湯を準備

約100°C近い熱湯を準備します。


注意:

- バケツを安定した場所に置く
- 熱湯を高い位置から注がない
- 跳ね返りに注意する
- ゴム手袋を着ける
- 子どもや第三者が近づかないようにする

STEP 3 中性洗剤を入れる

中性洗剤を熱湯に加え、フィルターの油へなじませます。
ジョイ等の商品名は一例であり、特定商品を推奨する意味ではありません。

熱湯 + 中性洗剤



油が柔らかくなる
洗剤がなじむ
ブラシで動かしやすい

火傷注意: 熱湯は低い位置から静かに扱う

目的:

- 油を柔らかくする
- 強アルカリ洗剤を使う前に安全な候補を試す
- 塗装剥がれのリスクを下げる

STEP 4 時間を置く

油汚れに洗剤と温度を働かせます。

見ること:

- 油が柔らかくなっているか
- 塗装が浮いていないか
- 水温が下がりすぎているか
- フィルターが変形していないか

STEP 5 ブラシで洗う

溝、角、フィルター目を丁寧に洗います。

やり方:

- 毛先を溝へ入れる
- 強く押し付けない
- 角の油だまりを確認する
- 塗装が弱い場所は短く軽く動かす
- 汚れた湯を必要に応じて替える

STEP 6 水洗い

中性洗剤、油、ブラシでかき出した汚れを水で流します。

確認:

- 泡が残っていない
- ベタつきが残っていない
- 溝に油が残っていない
- 洗剤臭が強く残っていない

STEP 7 乾燥

水を切り、しっかり乾燥させます。

注意:

- 濡れたまま戻さない
- 角に水を残さない
- 変形しない向きで置く
- サビや塗装剥がれを確認する

STEP 8 最終確認

手で軽く触り、ベタつきと塗装状態を確認します。

確認:

- 油のベタつきが少ない
- 溝や角が洗えている
- 塗装が剥がれていない
- フィルターが変形していない
- しっかり乾いている

4. やってはいけない失敗例

失敗	起きること	防ぐ方法
強アルカリ洗剤をいきなり使う	塗装剥がれ、変色の原因になる	まず熱湯と中性洗剤を試す
熱湯を雑に扱う	火傷、飛散、転倒の危険	安定した場所で低い位置から注ぐ
強く擦る	塗装が剥がれる、フィルターが変形する	ブラシは軽く短く動かす
時間を置かずに洗う	油が硬いまま残る	温度と時間を味方にする
濡れたまま戻す	サビ、臭い、再汚染の原因になる	乾燥してから戻す

5. プロの考え方

考え方	実践内容
塗装を守る	強アルカリより先に中性洗剤を試す
洗剤より温度	熱湯で油を柔らかくしてから洗う
時間を味方にする	すぐ擦らず、浸透時間を置く
溝と角を見る	表面だけでなく油だまりを確認する
乾燥までが作業	濡れ残り、サビ、塗装剥がれを確認する

6. 初心者向けチェックリスト

作業前

- ☐ 換気した
- ☐ ゴム手袋を着けた
- ☐ フィルターの塗装を確認した
- ☐ 油汚れ、変形、サビを確認した
- ☐ 熱湯を扱う場所を安定させた

作業中

- ☐ 熱湯の跳ね返りに注意した
- ☐ 中性洗剤を使った
- ☐ 時間を置いて油を柔らかくした
- ☐ ブラシで溝と角を洗った
- ☐ 強く擦りすぎしていない
- ☐ 塗装が剥がれていないか確認した

作業後

- ☐ 水洗いした

- ☐ 泡とベタつきが残っていない
 - ☐ 乾燥させた
 - ☐ 変形、サビ、塗装剥がれを確認した
 - ☐ 乾いてから戻した
-

印刷メモ

- A4印刷では、表やSTEPが途中で切れる場合は改ページを入れる。
- 熱湯作業は火傷防止を最優先にする。
- 動画画像、スクリーンショット、サムネイルは使用していません。