# Paradigmata programování 3 Knihovna micro-graphics

verze z 12. září 2022

Knihovna micro-graphics je jednoduchá procedurální grafická knihovna pro prostředí LispWorks určená k praktickému procvičování objektového programování.

Knihovna se do prostředí LispWorks načítá tak, že se načte (funkcí load nebo z menu) soubor load.lisp (musí být ve stejném adresáři jako soubory micro-graphics.lisp a package.lisp). K dispozici dává následující funkce:

#### 1 Základní funkce

(mg:display-window) => window

window: odkaz na okno

Vytvoří a zobrazí nové grafické okno. Jako výsledek vrací odkaz na toto okno, který je třeba používat jako argument v ostatních funkcích, jež s oknem pracují. Nové okno má několik kreslicích parametrů, které lze zjišťovat pomocí funkce mg:get-param a nastavovat pomocí funkce mg:set-param. Pomocí funkce mg:get-callback lze také zjišťovat a pomocí funkce mg:set-callback nastavovat zpětná volání. Souřadnice v okně se udávají v pixelech, jejich počátek je v levém horním rohu okna, hodnoty druhé souřadnice se zvětšují směrem dolů. Rozměry okna jsou 297 na 210 pixelů.

(mg:get-param window param) => value

window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window

param: symbol

Funkce mg:get-param vrací hodnotu kreslicího parametru param okna window. Pro nás jsou důležité tyto parametry:

:thickness Tloušťka čáry v pixelech. Ovlivňuje funkce na kreslení

obrazců (např. mg:draw-circle), pokud není nastaven

parametr: filledp. Počáteční hodnota: 1.

:foreground Barva inkoustu. Ovlivňuje funkce na kreslení obrazců

(např. mg:draw-circle). Počáteční hodnota: :black.

:background Barva pozadí. Ovlivňuje funkci mg:clear. Počáteční

hodnota::white.

:filledp Zda kreslit obrazce vyplněné. Ovlivňuje funkce na kreslení

obrazců (např. mg:draw-circle). Počáteční hodnota:

nil.

:closedp Zda spojit poslední a první vrchol polygonu. Ovlivňuje

funkci mg:draw-polygon, pokud není nastaven parametr

filledp. Počáteční hodnota: nil.

Přípustnými hodnotami parametrů :foreground a :background jsou všechny symboly, které v grafickém systému LispWorks pojmenovávají barvu. Jejich seznam lze zjistit funkcí color:get-all-color-names, nebo, pokud uvedeme část názvu barvy, kterou chceme použít, funkcí color:apropos-color-names. Vzorkovník barev je také ve zvláštním souboru.

Barvy lze také v LispWorks vytvářet z komponent pomocí zabudovaných funkcí color:make-rgb, color:make-hsv, color:make-gray. Zájemci se mohou na tyto funkce podívat do dokumentace.

Kreslicí parametry lze nastavovat funkcí mg:set-param.

```
(mg:set-param window param value) => nil
```

window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window

param: symbol
value: hodnota

Funkce mg:set-param nastavuje kreslicí parametr param okna window na hodnotu value. Význam kreslicích parametrů je uveden u funkce mg:get-param. Nové kreslicí parametry ovlivňují způsob kreslení do okna od momentu, kdy byly nastaveny.

```
(mg:drawing window . body) \Rightarrow nil (makro)
```

window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window

body: výrazy

Vytvoří prostředí, ve kterém je možné kreslit do okna window. V knihovně micro-graphics je zakázáno používat jakékoli funkce na kreslení do okna mimo jeho zpětné volání typu :display. Na Mac OS vede pokus o takové kreslení k chybám, jinde sice ne, ale nevíme, zda se něco špatného stejně neděje. Pokud okno zpětné volání typu :display nemá, je možné také použít makro mg:drawing. Makro dočasně vytvoří zpětné volání, během kterého se vyhodnotí výrazy jeho těla.

```
(mg:clear window) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
```

Funkce mg:clear vymaže celé okno *window* barvou aktuálně uloženou v kreslicím parametru:background.

Všechny kreslicí funkce je povoleno používat jen uvnitř zpětného volání :display nebo makra mg:drawing.

```
(mg:draw-circle window x y r) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
x, y, r: čísla
```

Funkce mg:draw-circle nakreslí do okna window kruh se středem o souřadnicích x, y a poloměrem r. Kruh se kreslí barvou uloženou v kreslicím parametru :foreground okna window. Kreslicí parametr :filledp okna window udává, zda se bude kruh kreslit vyplněný. Pokud není nastaven, bude se kreslit pouze obvodová kružnice čarou, jejíž tloušťka je uložena v kreslicím parametru :thickness okna window.

Všechny kreslicí funkce je povoleno používat jen uvnitř zpětného volání :display nebo makra mg:drawing.

```
(mg:draw-ellipse window x y rx ry phi) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
x, y, rx, ry, phi: čísla
```

Funkce mg:draw-ellipse nakreslí do okna window elipsu se středem o souřadnicích x, y s poloosami rx a ry. Elipsa bude natočená (kolem středu) o úhel phi. Kreslí se barvou uloženou v kreslicím parametru :foreground okna window. Kreslicí parametr :filledp okna window udává, zda se bude elipsa kreslit vyplněná. Pokud není nastaven, bude se kreslit pouze obvod čarou, jejíž tloušťka je uložena v kreslicím parametru :thickness okna window.

Všechny kreslicí funkce je povoleno používat jen uvnitř zpětného volání :display nebo makra mg:drawing.

```
(mg:draw-polygon window points) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
points: seznam čísel
```

Funkce mp:draw-polygon nakreslí do okna window polygon s vrcholy danými argumentem points. Tento argument musí obsahovat seznam sudé délky, jako prvky

se v něm musí střídat xové a yové souřadnice vrcholů polygonu. Kreslí se barvou uloženou v kreslicím parametru :foreground okna window. Kreslicí parametr :filledp okna window udává, zda se bude polygon kreslit vyplněný. Pokud není nastaven, budou se kreslit pouze úsečky spojující jednotlivé vrcholy polygonu čarou, jejíž tlouštka je uložena v kreslicím parametru :thickness okna window. Kreslicí parametr :closedp okna window určuje, zda se má nakreslit i úsečka spojující poslední bod polygonu s prvním. Pokud je nastaven kreslicí parametr :filledp, kreslicí parametr :closedp se ignoruje.

Všechny kreslicí funkce je povoleno používat jen uvnitř zpětného volání :display nebo makra mg:drawing.

## 2 Zpětná volání

```
(mg:get-callback window callback-name) => callback
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
callback-name: symbol, přípustné hodnoty viz níže
```

Vrací zpětné volání názvu *callback-name* instalované v okně *window*. callback-name musí být název zpětného volání (např. :display nebo :mouse-down). Zpětná volání lze také nastavit pomocí funkce mg:set-callback.

Popis základních typů zpětných volání:

:display: funkce s jedním argumentem. Knihovna tuto funkci volá kdykoliv je nutno okno překreslit. Jako argument použije odkaz na okno (vrácený funkcí mg:display-window).

:mouse-down: funkce akceptující čtyři argumenty: odkaz na okno (vrácený funkcí mg:display-window), označení stisknutého tlačítka myši (jeden ze symbolů:left,:center,:right) a vodorovnou a svislou souřadnici myši. Zpětné volání knihovna zavolá při stisku tlačítka myši v okně.

```
(mg:set-callback window callback-name callback) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
callback-name: symbol, přípustné hodnoty viz výše
```

Nastavuje zpětné volání *callback-name* okna *window* na funkci *callback*. Popis zpětných volání najdete u funkce mg:get-callback.

```
(mg:invalidate window) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
```

Oznámí knihovně micro-graphics, že okno *window* má neaktuální obsah. Knihovna pak ve vhodný moment zavolá zpětné volání :display.

#### 3 Další funkce

```
(mg:get-size window) => (width height)
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
width, height: čísla
```

Vrátí ve dvouprvkovém seznamu šířku a výšku okna window.

```
(mg:set-size window width height) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
width, height: čísla
```

Nastaví šířku a výšku okna window.

```
(mg:get-drawing-size window) => (width height)
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
width, height: čísla
```

Vrátí ve dvouprvkovém seznamu šířku a výšku kreslicí plochy okna *window* (obecně jsou to menší hodnoty než u funkce mg:get-size).

```
(mg:close-window window) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
```

Uvolní systémové prostředky alokované pro okno *window* a okno vymaže z obrazovky. Předtím zavolá zpětné volání :destroy (viz níže).

```
(mg:get-string-extent string)
=> (left top right bottom)
string: řetězec
```

Vrátí rozměry, které by měl řetězec string po vykreslení do okna na souřadnice (0 0). Hodnota left je většinou rovna nule, hodnota top záporná.

```
(mg:draw-string window string x y &optional phi) => nil
  window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
  string: řetězec
  x, y: čísla
  phi: číslo; nepovinný argument s defaultní hodnotou 0
```

Vykreslí řetězec *string* do okna *window* na souřadnice x y. Řetězec může mít více řádků, ale odřádkovávat je nutné standardním způsobem (např. direktivou ~%). Je-li zadáno phi, udává úhel, pod kterým bude řetězec vykreslen.

Všechny kreslicí funkce je povoleno používat jen uvnitř zpětného volání :display nebo makra mg:drawing.

```
(mg:path name) => path
name: řetězec
```

Vrátí cestu k souboru, jehož název je <code>name</code>. Chybějící části cesty se doplní podle cesty k souboru, ve kterém se vyhodnocovaný výraz (mg:path <code>name</code>) vyskytuje. V řetězci <code>name</code> lze použít, jak je běžné, lomítka / (nikoliv zpětná) jako oddělovače a dvě tečky . . jako přechod o úroveň výš. Aby funkce vracela správný výsledek, je povoleno používat ji jen v kombinaci s makrem <code>defvar</code> (nebo <code>defparameter</code>) takto:

```
(defvar *my-picture* (mg:path "my-picture.jpg"))
```

nebo takto:

```
(defvar *my-picture*)
(setf *my-picture* (mg:path "my-picture.jpg")
```

Funkci mg:path lze použít k nalezení cesty k souborům s obrázkem nebo zvukem, které jsou ve stejném adresáři jako zdrojový soubor.

```
(mg:draw-image window path x y) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
path: řetězec
x, y: čísla
```

Vykreslí obrázek do okna window. Levý horní roh obrázku bude v bodě o souřadnicích x, y. Obrázek musí být uložen v souboru s cestou path. K vytvoření cesty je možné použít funkci mg:path.

Všechny kreslicí funkce je povoleno používat jen uvnitř zpětného volání :display nebo makra mg:drawing.

```
(mg:get-image-size window path) => (w h)
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
path: řetězec
```

Vrátí rozměry obrázku uloženém v souboru s cestou **path**. K vytvoření cesty je možné použít funkci mg:path.

```
(mg:play-sound window path) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
path: řetězec
```

Spustí přehrávání zvuku uloženého v souboru s cestou *path*. K vytvoření cesty je možné použít funkci mg:path. Zvuk je je spuštěn asynchronně. Je svázán s oknem *window*, při zavření okna přestane hrát. Funkci lze použít pouze ve Windows a Mac OS. Přehrává pouze některé typy zvukových souborů.

```
(mg:stop-sound window path) => nil
window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
path: řetězec
```

Zastaví přehrávání zvuku uloženého v souboru s cestou *path*. K vytvoření cesty je možné použít funkci mg:path. Funkci lze použít pouze ve Windows a Mac OS.

```
(mg:translate-color object) => spec
object: libovolná hodnota
```

Vrátí reprezentaci barvy *object* použitelnou jako vstup pro funkce grafického systému LispWorks pracující s barvami (např. color:color-hue). Pokud *object* neoznačuje barvu, vrátí nil. Funkci lze použít k testování, zda hodnota *object* označuje barvu.

```
(mg:add-timer-callback window seconds callback)
=> timer

window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
seconds: kladné reálné číslo
callback: funkce
```

Naplánuje zavolání funkce callback v čase daném hodnotou seconds. Jako výsledek vrátí hodnotu, kterou lze použít jako argument funkce mg:remove-callback. S touto hodnotou (jako druhým argumentem) bude také funkce callback volána. Prvním argumentem je okno. Funkce callback by měla jako výsledek vrátit kladné číslo nebo nil. V prvním případě dojde k jejímu dalšímu zavolání za počet sekund daný návratovou hodnotou. Takto jde zařídit volání funkce v daných intervalech donekonečna. Ve druhém případě se opakované volání funkce ukončí. To bude také ukončeno po zavření okna.

```
(mg:remove-timer-callback window timer) => nil
```

window: hodnota vrácená funkcí mg:display-window
timer: hodnota vrácená funkcí mg:add-timer-callback

Ukončí opakované volání funkce zaregistrované funkcí mg:add-timer-callback.

## 4 Další kreslicí parametry a zpětná volání

### 4.1 Kreslicí parametry

:mask Udává část okna, na kterou se omezí kreslení. Může být nil (bez omezení), nebo seznam definující body polygonu (pro formát tohoto seznamu viz funkci mg:draw-polygon). Kreslení je pak omezeno na vnitřní body tohoto polygonu. Ovlivňuje všechny kreslicí funkce.

## 4.2 Zpětná volání

:mouse-up, :mouse-move, :double-click: stejný význam jako :mouse-down, liší se pouze situacemi, za nichž je knihovna volá. Zpětné volání :mouse-move může být navíc voláno s druhým argumentem rovným nil.

:destroy: funkce akceptující jeden argument. Knihovna tuto funkci zavolá při zavření okna uživatelem nebo funkcí mg:close-window. Jako parametr použije odkaz na okno (vrácený funkcí mg:display-window).

:activate: funkce akceptující dva argumenty. Knihovna tuto funkci zavolá při aktivaci resp. deaktivaci okna. O kterou z těchto možností jde, určuje druhý parametr (*Pravda*: aktivováno, *Nepravda*: deaktivováno). První parametr je okno.

:resize: funkce akceptující tři argumenty. Knihovna tuto funkci volá, kdykoliv dojde ke změně rozměrů okna. Jako argumenty použije okno (vrácené funkcí mg:display-window) a nové rozměry jeho obsahu (šířku a výšku v pixelech).

: character: funkce akceptující dva argumenty. Knihovna tuto funkci volá, kdy-koliv uživatel stiskne klávesu. Prvním argumentem je okno, druhým znak odpoví-

dající klávese.