

### Simulador de S.O.

Práctica 3


#### Hardware



### Input/Output



#### Versión Inicial



### CPU: IDLE / BUSY

Manejo de CPU IDLE y BUSY

```
- IDLE: pc = -1
```

**- BUSY**: \_pc > -1

- El cpu se inicia IDLE
- Si el CPU esta IDLE,
  - Tick() no hace nada

```
Cpu.<u>__init___()</u>:
self._pc = -1
```

```
Cpu.tick(self):

if (self._pc > -1):

self._fetch()

self._decode()

self._execute()

else:


log.logger.info("cpu - NOOP")
```

# **CPU: Interrupciones**

 El CPU debe reconocer el "tipo" de instrucción a ejecutar y lanza interrupt requests (señal de hardware)

- CPU → logger.info("Exec: ...")
  - "Ejecuta" la instucción.
- EXIT → lanza irq (#KILL)
  - Avisa que el proceso en CPU terminó
- IO → lanza irq (#IO\_IN)
  - Avisa que el proceso en CPU necesita "ir" a I/O

# **CPU: Interrupciones**



# **CPU: Interrupciones**

 El CPU debe reconocer el "tipo" de instrucción a ejecutar y lanza interrupt requests (señal de hardware)


```
def _execute(self):

if ASM.isEXIT(self._ir):
    killIRQ = IRQ(KILL_INTERRUPTION_TYPE)
    self._interruptVector.handle(killIRQ)


elif ASM.isIO(self._ir):
    ioInIRQ = IRQ(IO_IN_INTERRUPTION_TYPE, self._ir)
    self._interruptVector.handle(ioInIRQ)


else:
    log.logger.info("cpu - Exec: {instr}, PC={pc}".format(instr=self._ir, pc=self._pc))
```


#### Memoria: Batch



# Memoria: Multiprogramación








0	Ю	Proceso
1	EXIT	1
2	CPU	<b>D</b>
3	Ю	Proceso 2
4	EXIT	
5	CPU	
6	CPU	Proceso
7	CPU	3
8	EXIT	
9		
10		
11		
12		
13		

# Dirección Lógica y Física


 Cuando un proceso se esta ejecutando, la CPU conoce la dirección lógica de la instrucción (pc) a ejecutar.



Dir Lógica (pc)	Instr	Dir Mem Física
0	CPU	5
1	CPU	6
2	CPU	7
3	EXIT	8

- Ej: que pasa si se quiere ejecutar el proceso 3 ??
  - 1: Necesito tener "el programa" cargado en memoria
  - 2: Inicializo el pc de la CPU
    - CPU.\_pc = 0
  - 3: Como hago el fetch de la instruccion ??

# **Memory Managment Unit**



#### **MMU**

- Maneja la transformación de direcciones lógicas a direcciones físicas de la instrucción a "fetchear"
- La BaseDir del MMU debe ser la del proceso que está ejecutando la CPU.

```
def fetch(self, logicalAddress):
   if (logicalAddress > self._limit):
      raise Exception("Invalid Address "
      physicalAddress = logicalAddress + self._baseDir
      return self._memory.read(physicalAddress)
```


 El MMU contiene la baseDir del proceso "running".

#### Loader

Para simplificar el proceso de ejecucion de un programas, podriamos tener un componente específico que se encargue de cargar en memoria los programas


- El loader puede guardar el "próximo" lugar de inicio a guardar el programa
- Loader.load(program): carga el programa en la memoria y retorna el "BaseDir" donde esta cargado el mismo

#### Loader



0	Ю	Proceso
1	EXIT	1
2	CPU	D.,,,,,,,
3	Ю	Proceso 2
4	EXIT	_
5	CPU	
6	CPU	Proceso
7	CPU	3
8	EXIT	
9		
10		
11		
12		
13		


#### **Procesos: Estados**



#### **PCB: Process Control Block**


- Mantiene el estado del proceso.
- Como mínimo necesitamos:
  - pid: entero (positivo)
  - baseDir: entero (positivo)
  - pc: entero (positivo)
  - state: [new| ready | running | waiting | terminated] (enum o constante)
  - path: ej "test.exe"

# Ready Queue



# Queues y PCB Table

 Por el momento nos interesa saber que procesos están listos para correr, esperando por I/O y cuál esta corriendo en el CPU



#### **PCB Table**

 Es una tabla que maneja el Kernel donde están todos los PCBs del Sistema.

Operaciones de ejemplo:

- get(pid) → retorna el PCB con ese pid
- add(pcb) → agrega el PCB a la tabla
- remove(pid) → elimina el PCB con ese PID de la tabla
- runningPCB: (setter y getter) para "dejar a mano" el PCB que esta en la CPU
- También genera PIDs únicos:
  - getNewPID() → retorna un PID único
    - Cuando se crea un PCB, se le asigna un PID único
    - Los PIDs no se reutilizan

#### **Context Switch**






Figure 3.4 Diagram showing CPU switch from process to process.

# Práctica 3: Dispatcher





# Dispatcher


- Sirve como "Driver" del CPU + MMU:
- "Carga" un proceso en el CPU
- "Salva" el estado del proceso en CPU
- Operaciones:
  - load(pcb) →

save(pcb) → salva el estado de la CPU en el PCB y deja el CPU
 IDLE

```
pcb.??? = CPU.???

CPU.pc = -1 # CPU queda IDLE hasta el proximo load()
23/25
```

# Practica 3: S.O. Esperado



#### Handler de #New

 Una vez que tengamos funcionando los otros InterruptorsHandlers debemos transformar el run() en una IRQ de #New. Esto lo hacemos para para emular la creación de procesos en "Kernel-Mode"

```
def run(self, program):

newIRQ = IRQ(NEW_INTERRUPTION_TYPE, program)
HARDWARE.interruptVector.handle(newIRQ)
```

- Tienen que crear una clase (NewInterruptionHandler) para manejar este tipo de interrupciones
- Y luego hay que configurarlo en el kernel.\_\_init\_\_()

```
newHandler = NewInterruptionHandler(self)
HARDWARE.interruptVector.register(NEW_INTERRUPTION_TYPE, newHandler)
```