FutureCMB

並河 俊弥

(Dated: August 1, 2011)

CONTENTS

I.	インストール A. 必要なパッケージのインストール B. CosmoMC のコンパイル C. FuturCMB のコンパイル	1 1 3 4
II.	使い方	4
III.	バグ	5
IV.	Quadratic Estimator の拡張版	5

I. インストール

以下では、CosmoMC、およびFuturCMBのインストール手順について述べます。インストールの参考になる web として http://cosmologist.info/cosmomc/readme.html があります。また、FuturCMB に関しては http://lpsc.in2p3.fr/perotto/ に情報があります。FuturCMBのコードの開発者は J.Lesgourgues と L.Perotto です。

A. 必要なパッケージのインストール

[ifort]

Fortran のコンパイラである ifort のインストールを行います。

1. ファイルを以下のサイトからダウンロードできます。

http://www.intel.com/software/products/noncom/

まず最初の画面で規約に同意し、次の画面で

Intel@Fortran Compiler Professional Edition for Linux

を選択します。するとメールアドレスを登録する画面が現れるので、必要事項を入力して送信します。ライセンスの書いたメールが送られてきますが、そのメールにダウンロード先がリンクしてあるので、そのリンク先からファイルをダウンロードします。

- 2. ダウンロードしたファイルを適当なディレクトリにおき,解凍します。
- 3. 解凍したディレクトリ以下へ移動します。
- 4. root になってインストールスクリプトを実行します。

su

./install.sh

これ以降は出てくる指示に従ってインストールします。このさい、ライセンスの入力をしなければなりません。

5. インストール直後にはコンパイラを利用できません。"ifortvars.sh"の場所を探し、source で実行します。

source /opt/intel/fc/10.1.022/bin/ifortvars.sh

この設定は,ログアウトするまで有効です。言い換えれば,ログインするたびに実行する必要があります。ログイン時に,このスクリプトを自動実行するには,設定ファイルを修正する必要があります。ログインシェルが bash の場合、ホームディレクトリにある .bashrc というファイルの末尾に,以下の1文を追加します。

source /opt/intel/fc/10.1.022/bin/ifortvars.sh

これで ifort が利用可能になりました。バージョン 11.1 を使っている場合、 -lmkl はリンクされないので注意してください。

[MKL]

ifort のバージョン 11 以降をインストールした場合は不要です。ファイルを以下のサイトからダウンロードできます。

http://www.intel.com/software/products/noncom/

ifort のときと同様に、まず accept します。すると

http://software.intel.com/en-us/articles/non-commercial-software-download/

ヘページがとぶので、そこから

Intel@Math Kernel Library (Intel@MKL) for Linux

を選択します。あとは ifort と同様にインストールを行います。

[LAPACK]

以下のサイトから入手できます。

http://www.netlib.org/lapack/release_notes.html

また、インストールガイドも WEB に載っています。

http://www.netlib.org/lapack/lawn41/index.html

インストールガイドの Installing LAPACK on a Unix System を見ると参考になります。

- 1. ファイルを解凍します。
- 2. make.inc ファイルをシステムに応じて修正します。例えば gfortran を使用したい場合は

LOADER = gfortran -g

- 3. Makefile を修正します。このとき、 BLAS を lib からはずすとエラーが出たので加えました。
- 4. make でコンパイルを行います。

[CFITSIO]

インストール先は prefix で指定します。ここでは /home/namikawa/package/cfitsio3140 とします。まず、

http://heasarc.gsfc.nasa.gov/fitsio/

から Unix.tar file を選択して cfitsio を入手して解凍し、そのフォルダ以下に移動します。そこで以下のようにコマンドを打ちます。

su

./ configure --prefix=/home/namikawa/package/cfitsio3140 make

make install

[likelihood_v3]

1. 以下のサイトから likelihood_v3 をダウンロードします。

http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/map/current/likelihood_get.cfm

(data + software を含んだ 1GB のファイルをダウンロードします。)

- 2. ダウンロードしたパッケージを解凍します。
- 3. Makefile の設定を以下のように変更します。

CFITSIO = /home/namikawa/package/cfitsio3140 (CFITSIO をインストールした場所を指定) MKL = /opt/intel/mkl/lib/32 (MKL のライブラリがある場所を指定)

また、コンパイラオプションの部分で

とします。

4. WMAP_5yr_options.F90 を以下のように修正します。

```
character(len=*), parameter :: WMAP_data_dir = '/home/namikawa/likelihood_v3/data' (WMAP 5yr のデータがある場所を指定)
```

5. コンパイルとチェックを行います。

make check

B. CosmoMC のコンパイル

ここでは $\operatorname{CosmoMC}$ のインストールについて説明します。その前に $\operatorname{cosmomc.tar.gz}$ を以下のサイトからダウンロードしてください。

http://cosmologist.info/cosmomc/submit.html

[camb]

- 1. cosmomc.tar.gz を解凍し、cosmomc/camb 以下のディレクトリに移動します。
- 2. Makefile のコンパイラオプションの部分で ifort 以外をコメントアウトし、 make all でコンパイルします。

[source]

- 1. cosmomc/source 以下のディレクトリに移動します。
- 2. Makefile を以下のように変更します。

```
CFITSIO = /home/namikawa/package/cfitsio3140 (CFITSIO をインストールした場所を指定)
MKL = /opt/intel/mkl/lib/32 (MKL のライブラリがある場所を指定)
WMAP = /home/namikawa/likelihood_v3
F90 = ifort
FFLAGS = -02 -Vaxlib -ip -WO -WB -openmp -fpp
LIBS = -L\$(MKL) -lmkl -lguide -lpthread
```

3. コンパイルします。

make all

とします。

C. FuturCMB のコンパイル

- 1. CosmoMC の cmbtypes.f90, CMB_ Cls_ simple.f90 を以下のように変更します:
 - [cmbtypes.f90]

```
integer, parameter :: num_cls = 5
integer :: num_clsS=min(num_cls,5)
```

• [CMB_ Cls_ simple.f90]

integer, parameter :: ScalClOrder(5) = (/1,3,2,4,5/), TensClOrder(4) = (/1,4,2,3/) に変更。

- 2. FuturCMBPack.tar を cosmomc/source ディレクトリ以下に解凍します。
- 3. Makefile に以下の行を加えます。

```
ALMFILES = utils.o lensnoise.o YW_random_num_gen.o FUTURCMB2.o
futurcmb2 : \$ (ALMFILES)
  \$ (F90C) -o FuturCMB2 \$ (ALMFILES) \$ (CLSLIB) \$ (F90FLAGS)
```

4. make でコンパイルします。

以上で FuturCMB が使用可能になりました。

II. 使い方

ここでは簡単にコードの流れについて少し説明しておきます。

- 1. lensnoise.f90: Okamoto & Hu (2003) における minimum variance $N_{\rm mv}$ と N^{XY} を計算しています。
- 2. FuturCMB2.f90:パワースペクトルのインプットと、アウトプットファイルの作成を行っています。インプットのさい、camb でのアウトプットがそのままインプットされるので、パワースペクトルの係数に注意してください。
- 1. パラメータ設定ファイル par_FuturCMB2.ini において、観測器のチャネル数・各チャネルの感度・分解能を設定できます。目的の観測に合わせてこれを設定します。例えば

```
datarep = /home/namikawa/cosmomc/source/data/(出力先を指定) setname = Planck (出力ファイル名の指定)
```

cmbcl_inifile = /home/namikawa/cosmomc/camb/unlensed.dat (unlensed のインプットファイル名を指定)

cmbcllens_inifile = /home/namikawa/cosmomc/camb/lensed.dat (lensed のインプットファイル名を指定)

```
lmax = 3000 (lmax を指定)
DoMock = F
```

2. cosmomc/camb は CAMB と同じなので、そこで計算を行います。ただし CMB レンジングを計算するため、params.ini ファイルを以下のように変更します。

```
do_lensing = T
do_nonlinear = 2 ( nonlinear を必要とする場合)
```

そして、(1) で設定したファイル (unlensed.dat, lensed.dat) を camb の計算から作成してください。

3. 以下のようにコマンドを打つことで、quadratic estimator の計算ができます。

```
./FuturCMB2 par_FuturCMB2.ini
```

III. バグ

1. lensnoise.f90 : end do !! do 2 が記述されている部分の上側に、 l2 に関する do ループがあります。このループ中において、 gTEl2_gen の式の fTE21 は、正しくは fTE12 です。

IV. QUADRATIC ESTIMATOR の拡張版

公開準備中 …

1. 勾配・カール成分のノイズ (full/flat-sky) の計算が可能