
Урок N°7

Сжатие координатных блоков

(основано на слайдах Андрея Калинина, Hinrich Schütze, Christina Lioma)

Содержание занятия

- 1. Введение
- 2. Сжатие словаря
- 3. Сжатие координатных блоков



Введение

Зачем сжимать?



- Меньше места
 - Экономим деньги
- Больше помещается в память
 - Увеличивается скорость
- Увеличивается скорость передачи данных между диском и оперативной памятью
 - [прочитать сжатое | распаковать] быстрее, чем [прочитать несжатое]
 - Это выполняется, если алгоритмы распаковки быстрые
 - Поэтому будем рассматривать специальные методы

Зачем сжимать индекс?



- Словарь
 - Добиться, чтобы словарь поместился в память
 - Уменьшить настолько, чтобы освободить место под координатные блоки
- Координатные блоки
 - Уменьшить объём на диске
 - Уменьшить время чтения с диска
 - Крупные поисковики хранят большую часть КБ в памяти
 - Сжатие позволяет хранить больше.
- Рассмотрим несколько специфичных методов сжатия

Корпус новостей Reuters RCV1



N	документы	800,000
L	токенов на документ	200
М	термины	400,000
	байтов на токен (с пробелами и пункт.)	6
	байтов на токен (без проблов/пункт.)	4.5
	байтов на термин	7.5
Т	постингов без координат	100,000,000

Связь размера индекса и параметров индексации



Размер	терминов			постингов			координат			
	словарь			индекс без координат			координатный индекс			
	Размер (K)	Δ %	всего %	Размер (K)	Δ %	всего %	Размер (K)	Δ %	всего%	
Bcë	484			109,971			197,879			
Без чисел	474	-2	-2	100,680	-8	-8	179,158	-9	-9	
Капитализация	392	-17	-19	96,969	-3	-12	179,158	0	-9	
30 стоп-слов	391	-0	-19	83,390	-14	-24	121,858	-31	-38	
150 стоп-слов	391	-0	-19	67,002	-30	-39	94,517	-47	-52	
Без окончаний	322	-17	-33	63,812	-4	-42	94,517	0	-52	

Сжатие с потерями и без



- Сжатие без потерь: вся информация остаётся как есть.
 - Обычно используем её в ИП.
- Сжатие с потерями: Что-то считаем возможным убрать
- Понижение капитализации, стоп-слова, морф. нормализация
 - может рассматриваться как сжатие с потерями.
- Ещё удаление координат для позиций, которые вряд ли будут вверху на ранжировании.

Размер словаря относительно размера корпуса (1)



- Насколько велик словарь?
 - Т.е., сколько разных слов?
- Можем ли найти верхнюю границу?
 - Het: $70^{20} = 10^{37}$ разных слов длины 20
- На практике, размер словаря растёт с размером корпуса
 - Особенно для Unicode

Размер словаря относительно размера корпуса (2)



- Закон Хипса: M = kT^β
- М размер словаря, Т количество токенов
- Обычно: 30 ≤ k ≤ 100 и β ≈ 0.5
- На логарифмическом графике (log-log) М от Т, этот закон предсказывает линию под углом ½
 - Простейшая связь в log-log
 - Эмпирический закон (основанный на наблюдениях)

Закон Хипса

Для RCV1 пунктирная линия


 $log_{10}M = 0.49 log_{10}T + 1.64$ МНК-оптимизация закона.

Так, $M = 10^{1.64} T^{0.49}$ отсюда $k = 10^{1.64} \approx 44$ и $\beta = 0.49$.

Хорошее предсказание для Reuters RCV1!

Для первых 1,000,020 токенов закон предсказывает 38,323 терминов;

На самом деле – 38,365



Закон Ципфа



- Нас интересуют относительные частотности терминов.
- В естественном языке немного частых терминов и много редких.
- Закон Ципфа: і-ый самый частый термин имеет частоту ~1/і .
- $cf_i \propto 1/i = K/I$ где K нормализующая константа
- cf_i корпусная частота, сколько раз t_i встретился в корпусе

Следствия из закона Ципфа





- Если самый частый терм (the, для английского) встречается cf₁ раз
- Тогда следующий самый частотный термин (of) встречается cf₁/2 раз
- Третий (and) cf₁/3 ...
- T.e.: cf_i = K/i , где K нормализующий коэффициент, тогда
- log cf_i = log K log i
- Линейная зависимость между log cf, и log i

Ещё один пример степенного закона

Закон Ципфа для Reuters RCV1








Сжатие словаря

Задача: построить обратный индекс





Зачем сжимать словарь?




- Поиск начинается со словаря.
- Мы хотим хранить его в памяти.
- При этом мы хотим занять как можно меньше памяти (освободить её для других задач)
- Мобильные устройства могут иметь мало памяти.
- Даже если словарь в память не поместился, мы всё равно хотим быстро его загружать при обращениях.
- Итак, сжатие словаря важная задача.

Хранение словаря – первый подход



- Массив структур фиксированного размера
 - ~400,000 терминов; 28 байтов на термин = 11.2 MB.



Фиксированная длина терминов




- Большая часть байтов в столбце терминов ни на что не используется –
 20 байтов отводится на хранение однобуквенных терминов.
 - И мы всё равно не можем сохранить термины вида гексакосиойгексеконтагексапараскаведекатриафоб или этилоксиэтилпарафенилендиаминсульфат.
- В письменном английском ~4.5 символа на слово.
- Средняя длина слова в английском словаре: ~8 символов
- Короткие слова преобладают в тексте, но не в словаре.

Сжатие списка терминов: представляем словарь строкой



- Словарь длинная строка:
- Указатель на следующее слово указывает на конец текущего.
- Надеемся на 60%-ное уменьшение размера словаря.



Место для такого словаря




- 4 байта на частоту.
- 4 байта на указатель на Кb.
- 3 байта на указатель на термин
- 8 байтов на термин в строке
- 400К терминов х 19 ⇒ 7.6 МВ (против 11.2 Мb для фиксированной длины)

Объединяем в блоки



- Храним указатели на каждый k-ый термин
- В примере: k=4.
- Нужно хранить длины терминов (+1 байт)



Витоге



- Для размера блока k = 4
- Раньше тратили 3 байта на указатель
- 3 x 4 = 12 байтов,
- теперь тратим 3 + 4 = 7 байтов.


Убрали ~0.5 Mb и уменьшили словарь с 7.6 Mb до 7.1 Mb.

Можем попробовать взять большие k.

Почему нет?

Поиск по дереву без блоков

- Если количество доступ к каждому термину равновероятен (на практике это не так), то среднее количество сравнений будет = (1+2·2+4·3+4)/8 ~2.6
- Если поиск терминов не равновероятен, то как могла бы выглядеть структура данных, учитывающая эту информацию?






Поиск по дереву с блоками




- Поиск в дереве доходит до блока с 4-я терминами;
- Далее линейный поиск внутри блока.
- Теперь среднее =
 (1+2·2+2·3+2·4+5)/8 = 3 сравнения



Префиксное сжатие




- Префиксное сжатие:
- Рядом стоящие слова в отсортированной последовательности обычно имеют длинный общий префикс - будем хранить его отдельно
- 8automata8automate9automatic10automation



Сжатие словаря для RCV1



Метод	Размер (МБ)
Фиксированная ширина	11.2
Словарь как строка	7.6
+ блоки <i>k</i> = 4	7.1
+ префиксное сжатие	5.9



Сжатие координатных блоков

Сжатие координатных блоков



- Координатные блоки значительно больше словаря (для булевского поиска – в 10 раз)
- Будем сжимать каждый постинг.
- В булевском индексе это docID.
- Для Reuters (800,000 документов), мы можем использовать 32 бита на docID 4-х байтовые целые.
- Или мы можем взять $\log_2 800,000 = 20$ битов на docID.
- Наша задача: значительно меньше, чем 20 битов.

Два противоположных случая



- Термин параскаведекатриафобия встречается в одном документе на миллион – потребуется log₂ 1M ~ 20 бит и это нам подходит.
- Термин же и встречается практически везде, 20 битов слишком много.
 - Лучше битмап.
 - А может быть и RLE.

Координаты



- Список документов хранится в порядке возрастания DocID.
 - computer: 33,47,154,159,202 ...
- Следовательно: можем хранить промежутки.
 - 33,14,107,5,43 ...
- Надеемся: промежутки потребуют меньше, чем 20 бит.

Примеры координатных блоков



	encoding	postings	list								
THE	docIDs			283042	150	283043		283044		283045	
	gaps				1		1		1		
COMPUTER	docIDs			283047		283154		283159		283202	
	gaps				107		5		43		
ARACHNOCENTRIC	docIDs	252000		500100							
	gaps	252000	248100								

Кодирование с переменной длиной



- Цель:
 - Для **параскаведекатриафобия**, использовать ~20 бит на промежуток.
 - Для и, использовать ~1 бит на промежуток.
- Если средний промежуток размера G, мы хотим использовать ~log₂G битов на промежуток.
- **Главное**: кодировать каждое целое число минимальным количеством битов.
- Требуется код с переменной длиной.
- Будем достигать желаемого тем, что будем назначать короткие коды небольшим промежуткам.

Koд Variable Byte (VB)



- Для G, мы хотим тратить как можно меньше **байт**, достаточных для хранения log₂ G бит
- Выделим в каждом байте один бит под служебные цели, с (есть продолжение или нет)
- Если G ≤127, кодируем его в 7 бит и с = 1
- Иначе кодируем младшие 7 бит и используем дополнительные байты для хранения остатка по тому же алгоритму
- У последнего байта c = 1, всех остальных -c = 0.

Пример



docIDs	824	829	215406
gaps		5	214577
VB code	00000110 10111000	10000101	00001101 00001100 10110001



Ключевое свойство: VB-код является префиксным

Для маленького промежутка (5), VB тратит целый байт.

Другие коды переменной длины



- Вместо байта можно использовать другие границы выравнивания: 32,
 16, 4 бита.
- Меньшая граница выравнивания позволяет не терять биты на мелких промежутках – полезно, если много мелких промежутков.
- Коды переменной длины:
- Часто используется
- Хорошо ложатся на архитектуру ЭВМ.
- Можно так же упаковывать несколько промежутков в одно слово.

Унарный код



- Представим n как n единиц с заключительным нулём.
- Унарный код для 3 1110.
- Унарный код для 40:
- Унарный код для 80:

• Не кажется многообещающим, однако....

Гамма-код



- Можем сжимать лучше на уровне битов
 - Гамма-код самый известный среди них.
- Представим промежуток G в виде пары длина и смещение
- смещение это G в бинарном коде, без ведущей единицы
 - Например, 13 → 1101 → 101
- длина количество битов в смещении
 - Для 13 (смещение 101), это 3.
- Кодируем длину унарным кодом: 1110.
- Гамма код числа 13 конкатенация длины и смещения: 1110101

Примеры гамма-кодов



число	длина	смещение	ү-код
0			none
1	0		0
2	10	0	10,0
3	10	1	10,1
4	110	00	110,00
9	1110	001	1110,001
13	1110	101	1110,101
24	11110	1000	11110,1000
511	111111110	11111111	11111110,1111111
1025	1111111110	000000001	1111111110,0000000001

Гамма-код



- G кодируется 2 log G + 1 битами
- Размер смещения: log G битов
- Размер длины: log G + 1 битов
- Все гамма коды имеют нечётное количество битов
- В два раза хуже лучшего результата, $\log_2 G$

- Гамма коды префиксные коды, как и VB
- Могут использоваться для любого распределения чисел.
- Не требует параметров.

Редко используется на практике



- Нужно учитывать границы машинных слов 8, 16, 32, 64 бит
 - Операции, затрагивающие границы машинных слов, значительно медленнее.
- Работа с битами может быть медленной.
- VB кодировка выровнена по границам машинных слов и потенциально более быстрая.
- VВ значительно проще в реализации.

Сжатие RCV1



Структура данных	Размер в МБ
словарь, фиксированная ширина	11.2
словарь, термины в одной строке	7.6
блоки, k = 4	7.1
блоки и префиксное сжатие	5.9
корпус (текст, разметка и т.п.)	3,600.0
корпус (текст)	960.0
матрица термины-документы	40,000.0
координатные блоки, несжатые (32 битные слова)	400.0
КБ, несжатые (20 битов)	250.0
КБ, VВ-код	116.0
КБ, д-код	101.0

Подводим итоги



- Теперь мы можем создать небольшой индекс для булевского поиска
- Всего 4% от общего размера корпуса
- 10-15% от размера текста корпуса
- Но мы не хранили координатную информацию
- Т.е. в реальности индексы больше размером
 - Но методы сжатия похожи на рассмотренные.
- Рассмотрим ещё несколько алгоритмов

Rice



- Рассмотрим среднее кодируемых чисел, д
- Округлим д до ближайшей степени 2
- Каждое число х будем представлять как
 - (x-1)/b
 в унарном коде
 - (x-1) mod b в бинарном коде

Пример:



- DocID: 34, 178, 291, 453
- Промежутки: 34, 144, 113, 162
- Среднее: g = (34+144+113+162)/4 = 113,33
- Округляем: b = 64 (6 бит)
- Теперь:
 - 33 = 0*64 + 33 = 0 100001
 - 143 = 2*64 + 15 = 110 001111
 - 112 = 1*64 + 48 = 10 110000
 - 161 = 2*64 + 33 = 110 100001

Golomb



- Похож на Rice
- b подбирается по распределению
- Часто подходит b = 0,69*g (не степень 2-ки!)
- Мотивация в Managing Gigabytes
- Кодирование аналогично Rice
- Но нужно использовать разное количество бит в представлении (x-1)
 mod b
- Хорошо подходит для случайных промежутков

Пример:



- DocID: 34, 178, 291, 453
- Промежутки: 34, 144, 113, 162
- Среднее: g = (34+144+113+162)/4 = 113,33
- Округляем: b = 0,69*g = 78 (6 или 7 бит)
- (x-1) mod b < 50: 6 бит, иначе 7 бит
 - (78-50)/2 = 14, 50+14 = 64, т.е. значения между 50 и 64 указывают на дополнительный бит
- Теперь:
 - \bullet 33 = 0*78 + 33 = 0 100001
 - 50 = 0*78 + 50 = 0 1100100
 - 64 = 0*78 + 64 = 0 1100101
 - 143 = 1*78 + 65 = 10 1100111
 - 112 = 1*78 + 34 = 10 100010
 - 161 = 2*78 + 5 = 110 000101

Свойства кодов Rice и Golomb



- Параметризуются b
 - Глобально для всего корпуса
 - Локально для термина
 - Можно не хранить: g = (N f₊) / (f₊ + 1)
- Однако не могут настроиться на кластеры вхождений в координатных блоках
- Можно рассчитывать b не для термина, а для блока рядом стоящих документов
- Лучше сжимают, но медленнее VB

Simple9



- Нужен код, выровненный по словам
 - 32 бита
- Разобьём слово на две части: 4 бита под управление и 28 бит под данные
- Что можно сохранить в 28-и битах?
 - 128-и битное число
 - 2 14-и битных числа
 - 3 9-и битных числа (и теряем 1 бит)
 - 4 7-и битных числа
 - 55-и битных чисел (и теряем 3 бита)
 - 7 4-х битных чисел
 - 9 3-х битных чисел (и теряем 1 бит)
 - 14 2-х битных чисел
 - 28 1 битных чисел
- И запишем в 4 управляющих бита используемую схему
 - И ещё могут быть исключения, число больше 28 бит

Свойства Simple9



- Просто упаковать
 - Следующие 28 чисел помещаются в 1 бит?
 - Если нет, то 14 в два бита?
 - И т.д.
- Быстро распаковать (один if на слово)
- Хорошо сжимает
- Есть варианты, например, Simple16

PFOR-DELTA




- Будем сжимать сразу много значений, например, 128
- Сколько выделить бит?
 - Выбирать под каждое значение? Много ветвлений, медленно.
 - Выбрать одно для всех? Плохо сжимается.
- Идём на компромисс: подберём одно значение для 90% чисел, остальные – исключения

Пример



- 90% чисел < 32, возьмём b = 5
- Размер блока = 5*128 бит + место под исключения
- Исключения храним в хвосте, числами без кода (4 байта на каждое)
- 23, 41, 8, 12, 30, 68, 18, 45, 21, 9, ...



Свойства



- Могут быть псевдо-исключения
 - Если встретилось подряд больше чем 2b чисел < 2b
- Простая реализация и быстрая декомпрессия
- Всегда распаковываем 128 чисел во временный массив
- Можно немного улучшить за счёт отдельной схемы сжатия под исключения
 - Просто за счёт уменьшения 32 бит до максимальной битности можно получить 10-20% улучшения сжатия

Что ещё можно почитать



- IIR 5
- MG 3.3, 3.4.
- F. Scholer, H.E. Williams and J. Zobel. 2002. Compression of Inverted Indexes For Fast Query Evaluation. Proc. ACM-SIGIR 2002.
 - Variable byte codes
- V. N. Anh and A. Moffat. 2005. Inverted Index Compression Using Word-Aligned Binary Codes. Information Retrieval 8: 151–166.
 - Word aligned codes

Введение в информационный поиск | Маннинг Кристофер Д., Шютце Хайнрих

Рекомендуемая литература

Для саморазвития (опционально)
<u>Чтобы не набирать двумя</u>
<u>пальчиками</u>

Спасибо за внимание!

Антон Кухтичев



