PhillipLife · Premium Shop

USER MANUAL

คู่มือการใช้งาน ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)

จัดการสินค้า สต็อก และตรวจดูคำสั่งซื้อของ PLA Premium Shop

เวอร์ชันเอกสาร 1.0 · **วันที่** 3 พฤศจิกายน 2569
ใช้กับ ระบบ PLA Premium Shop (หน้า `/admin`)

ภาพหน้าจอและข้อมูลในเอกสารเป็นข้อมูลตัวอย่าง (สินค้า ราคา ชื่อผู้รับ และเบอร์โทรเป็นข้อมูลสมมติ)

ข้อมูลเอกสาร

ชื่อเอกสาร	คู่มือการใช้งานส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) — PLA Premium Shop
เวอร์ชัน / วันที่	1.0 / 3 พฤศจิกายน 2569
กลุ่มผู้อ่าน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสินค้าและคำสั่งซื้อของร้าน
ผู้จัดทำ / ผู้อนุมัติ	[ระบุ] / [ระบุ]

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียด
1.0	3 พ.ย. 2569	ฉบับแรก: เข้าสู่ระบบ จัดการสินค้า ดูคำสั่งซื้อ ข้อจำกัด และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

สารบัญ

1. ภาพรวมและสิ่งที่ Admin ทำได้
2. ก่อนเริ่มใช้งาน
3. การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
4. ทำความรู้จักหน้า Admin
5. จัดการสินค้า (แก้ราคา สต็อก ป้าย ตัวเลือก รายละเอียด)
6. ดูคำสั่งซื้อ
7. ข้อจำกัดของเวอร์ชันปัจจุบัน
8. ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล
9. แก้ปัญหาเบื้องต้น

ภาคผนวก ก. ดูข้อมูลโดยตรงใน Supabase (สำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล)

ภาคผนวก ข. อภิธานศัพท์

1. ภาพรวมและสิ่งที่ Admin ทำได้

หน้า Admin คือส่วนหลังบ้านของ PLA Premium Shop สำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ปรับข้อมูลสินค้าที่แสดงบนหน้าร้าน และตรวจดูคำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งเข้ามา ลูกค้าทั่วไปไม่เห็นลิงก์ไปหน้านี้ในหน้าร้าน

งาน	ทำได้อย่างไร	ทำได้ไหม
แก้ไขชื่อ ราคา สต็อก ป้าย ตัวเลือก และรายละเอียดสินค้า	แท็บ **สินค้า** (หัวข้อ 5)	ทำได้
ดูรายการคำสั่งซื้อ ยอดรวม ผู้รับ และวิธีชำระเงิน	แท็บ **คำสั่งซื้อ** (หัวข้อ 6)	ดูได้อย่างเดียว
เพิ่ม/ลบสินค้า เปลี่ยนรูป เปลี่ยนหมวดหมู่	—	ยังทำไม่ได้ (หัวข้อ 7)
เปลี่ยนสถานะหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ	—	ยังทำไม่ได้ (หัวข้อ 7)

2. ก่อนเริ่มใช้งาน


สิ่งที่ต้องมี	รายละเอียด
ที่อยู่หน้า Admin	ที่อยู่เว็บของร้านตามด้วย `/admin` เช่น `https://ชื่อเว็บของร้าน.vercel.app/admin` (ขอที่อยู่จริงจากผู้ดูแลระบบ) หน้าร้านไม่มีลิงก์ไปหน้านี้ ให้บันทึกที่อยู่ไว้ใน Bookmark
รหัสผ่าน Admin	เป็นรหัสผ่านเดียวที่ใช้ร่วมกัน ขอจากผู้ดูแลระบบของร้าน ห้ามส่งต่อให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เบราว์เซอร์	Chrome, Edge หรือ Safari เวอร์ชันล่าสุด ใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ (แนะนำคอมพิวเตอร์สำหรับการแก้ไขสินค้า)

> **ข้อควรระวัง**
> หน้า Admin เชื่อมกับฐานข้อมูลของร้านโดยตรง การบันทึกจะมีผลกับหน้าร้านทันที และไม่มีปุ่มยกเลิกหรือย้อนกลับ ควรตรวจค่าก่อนกดบันทึกทุกครั้ง

3. การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

3.1 เข้าสู่ระบบ

1. เปิดที่อยู่ `/admin` ระบบจะพาไปหน้า **เข้าสู่ระบบ Admin** โดยอัตโนมัติถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
2. พิมพ์รหัสผ่านในช่อง **รหัสผ่าน** (ป้าย 1)
3. กดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ** (ป้าย 2) ระบบจะเปิดหน้าจัดการสินค้าและคำสั่งซื้อ



ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ Admin

ป้าย	ส่วนของหน้าจอ	คำอธิบาย
1	ช่องรหัสผ่าน	พิมพ์รหัสผ่าน Admin (ตัวอักษรจะถูกซ่อน)
2	ปุ่มเข้าสู่ระบบ	ตรวจรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบ

ข้อความที่อาจพบ

ข้อความบนหน้าจอ	ความหมายและวิธีแก้
กรุณากรอกรหัสผ่าน	ยังไม่ได้พิมพ์รหัสผ่าน
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง	พิมพ์ผิดหรือรหัสเปลี่ยนแล้ว ตรวจตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่และภาษาแป้นพิมพ์ แล้วลองใหม่ หรือขอรหัสล่าสุดจากผู้ดูแลระบบ
ยังไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่าน Admin (ADMIN_PASSWORD)	ระบบยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน แจ้งผู้ดูแลระบบ (ทีมพัฒนา) ให้ตั้งค่า
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	อินเทอร์เน็ตหลุดหรือเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา ลองใหม่อีกครั้งหลังสักครู่


3.2 ออกจากระบบ

กดปุ่ม **ออกจากระบบ** มุมขวาบนของหน้า Admin (ภาพที่ 2 ป้าย 2) ระบบจะกลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ

> **ควรรู้**
> เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะจำไว้ **8 ชั่วโมง** หลังจากนั้นต้องเข้าสู่ระบบใหม่ ถ้าใช้เครื่องที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น ให้กด "ออกจากระบบ" ทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน

4. ทำความรู้จักหน้า Admin

หลังเข้าสู่ระบบ จะเห็นหน้า **จัดการสินค้าและคำสั่งซื้อ** แบ่งเป็น 2 แท็บ ได้แก่ **สินค้า** และ **คำสั่งซื้อ** ภาพด้านล่างคือแท็บสินค้า



ภาพที่ 2 หน้า Admin แท็บสินค้า


ป้าย	ส่วนของหน้าจอ	คำอธิบาย
1	แท็บสินค้า / คำสั่งซื้อ	สลับระหว่างจัดการสินค้ากับดูคำสั่งซื้อ ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
2	ออกจากระบบ	ออกจากระบบ Admin
3	รายการสินค้า	แสดงสินค้าทั้งหมด พร้อมหมวดหมู่ จำนวนคงเหลือ และราคา คลิกชื่อสินค้าเพื่อเลือกแก้ไข (แถวที่เลือกมีแถบสีน้ำเงินด้านซ้าย)
4	ชื่อสินค้า	ชื่อที่แสดงบนหน้าร้าน
5	ราคา (บาท)	ราคาต่อชิ้น เป็นจำนวนเต็ม
6	สต็อก	จำนวนคงเหลือที่ขายได้
7	ป้าย	ข้อความป้ายสีส้มบนรูปสินค้า เช่น "ใหม่" "ขายดี"
8	ตัวเลือก	สีหรือไซซ์ที่ลูกค้าเลือกได้ คั่นด้วยจุลภาค
9	รายละเอียด	คำอธิบายสินค้าที่แสดงบนหน้าสินค้า

ป้าย	ส่วนของหน้าจอ	คำอธิบาย
10	ดูหน้าสินค้า	เปิดหน้าสินค้านั้นบนหน้าร้านเพื่อตรวจผลลัพธ์
11	บันทึกการแก้ไข	บันทึกค่าที่แก้ลงฐานข้อมูล

5. จัดการสินค้า

5.1 ขั้นตอนแก้ไขสินค้า

1. เปิดแท็บ **สินค้า**
2. คลิกสินค้าที่ต้องการในรายการด้านซ้าย (ป้าย 1 ในภาพที่ 3) ข้อมูลของสินค้านั้นจะแสดงในฟอร์มด้านขวา
3. แก้ค่าในช่องที่ต้องการ เช่น **สต็อก** (ป้าย 2) และ **ป้าย** (ป้าย 3)
4. ตรวจค่าอีกครั้ง แล้วกด **บันทึกการแก้ไข**
5. เมื่อสำเร็จ จะขึ้นข้อความ **บันทึกแล้ว** (ป้าย 4) และตัวเลขในรายการด้านซ้ายอัปเดตตาม
6. กด **ดูหน้าสินค้า** เพื่อตรวจว่าหน้าร้านแสดงถูกต้อง



ภาพที่ 3 ตัวอย่างการแก้สต็อกของเสื้อโปโลเป็น 45 และใส่ป้าย "ขายดี" แล้วบันทึกสำเร็จ

> **ข้อควรระวัง**
> ถ้าเปลี่ยนไปเลือกสินค้าอื่น หรือกด "ดูหน้าสินค้า" ก่อนกดบันทึก ค่าที่แก้ค้างไว้จะหายไป ให้บันทึกก่อนทุกครั้ง

5.2 กฎของแต่ละช่อง


ช่อง	วิธีกรอก	เงื่อนไข
ชื่อสินค้า	ชื่อที่ลูกค้าเห็นบนการ์ดสินค้า หน้าสินค้า และตะกร้า	ห้ามว่าง · ไม่เกิน 120 ตัวอักษร
ราคา (บาท)	ราคาต่อชิ้น เป็นบาทเต็ม ไม่ต้องใส่ ฿ หรือจุลภาค	จำนวนเต็ม 0 ถึง 1,000,000
สต็อก	จำนวนที่ขายได้ **ตอนนี้** (เป็นการตั้งค่าใหม่ ไม่ใช่บวกเพิ่มจากเดิม)	จำนวนเต็ม 0 ถึง 1,000,000
ป้าย	ข้อความสั้นๆ เช่น ใหม่ ขายดี เว้นว่างถ้าไม่ต้องการแสดงป้าย	ไม่เกิน 30 ตัวอักษร
ตัวเลือก	พิมพ์ทีละตัวเลือก คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เช่น `กรมท่า, ส้ม` หรือ `S, M, L, XL` ช่องว่างหน้าหลังและตัวเลือกซ้ำจะถูกตัดออกให้	ไม่เกิน 20 ตัวเลือก · ตัวเลือกละไม่เกิน 40 ตัวอักษร · ถ้าเว้นว่างทั้งช่อง ระบบใช้ "มาตรฐาน"
รายละเอียด	คำอธิบายสินค้า ข้อความล้วน	ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร

5.3 ผลของการแก้ไขที่ควรรู้

การแก้ไข	ผลที่เกิดขึ้น
เปลี่ยนราคา	หน้าร้านใช้ราคาใหม่ทันที และลูกค้าที่มีสินค้านี้ในตะกร้าจะเห็นราคาใหม่ตอนเปิดตะกร้า **คำสั่งซื้อที่สั่งไปแล้วไม่เปลี่ยน** เพราะระบบเก็บราคา ณ วันที่สั่งไว้
ตั้งสต็อกเป็น 0	หน้าร้านขึ้น "สินค้าหมด" และปุ่มซื้อกดไม่ได้
ตั้งสต็อกตั้งแต่ 1 ถึง 10	หน้าร้านแสดง "เหลือเพียง N ชิ้น" เพื่อกระตุ้นให้ตัดสินใจ
สต็อกลดลงเอง	ทุกครั้งที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จ ระบบหักสต็อกให้อัตโนมัติ ดังนั้นตัวเลขสต็อกที่เห็นคือจำนวนที่เหลือจริงหลังหักแล้ว
เปลี่ยนหรือลบตัวเลือก	ถ้าลูกค้ามีตัวเลือกเดิมอยู่ในตะกร้า รายการนั้นจะขึ้น "สินค้าบางรายการไม่มีจำหน่ายแล้ว" พร้อมปุ่ม "นำออก" ในตะกร้าของลูกค้า และจะไม่ถูกนับในยอดหรือถูกสั่งซื้อ ควรเปลี่ยนตัวเลือกตอนที่ไม่มีลูกค้ากำลังซื้อ หรือหลีกเลี่ยงการลบตัวเลือกที่ขายอยู่
ตัวเลือกเดียว vs. หลายตัวเลือก	สินค้าที่มีตัวเลือกเดียว ปุ่ม "ซื้อ" ใส่ตะกร้าทันที ถ้ามีหลายตัวเลือก ปุ่ม "ซื้อ" จะพาลูกค้าไปเลือกสี/ไซซ์ที่หน้าสินค้าก่อน
ชื่อตัวเลือกที่เป็นสี	ถ้าตัวเลือก**ทุกตัว**ของสินค้าเป็นชื่อสี **กรมท่า ส้ม ขาว ครีม เทา** ระบบแสดงเป็นวงกลมสี ถ้ามีชื่ออื่นปนอยู่ จะแสดงเป็นปุ่มข้อความทั้งหมด

5.4 เมื่อบันทึกไม่ผ่าน

ถ้าค่าที่กรอกไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความสีน้ำตาลแดงข้างปุ่มบันทึก และ**ยังไม่บันทึก** ให้แก้ตามข้อความแล้วกดบันทึกอีกครั้ง




ภาพที่ 4 ตัวอย่างข้อความ "กรุณากรอกชื่อสินค้า" (ป้าย 1) เมื่อเว้นชื่อสินค้าว่าง

ข้อความ	วิธีแก้
กรุณากรอกชื่อสินค้า	ใส่ชื่อสินค้า
ข้อความภาษาอังกฤษ เช่น Too small / Too big	ค่าอยู่นอกช่วงที่กำหนด เช่น ติดลบ หรือเกิน 1,000,000 ให้แก้ให้อยู่ในช่วงตามตารางหัวข้อ 5.2
กรุณากรอกราคาและสต็อก	ช่องราคาหรือสต็อกว่างอยู่ ให้ใส่ตัวเลข (ใส่ 0 ได้)
ราคาต้องเป็นจำนวนเต็ม / สต็อกต้องเป็นจำนวนเต็ม	เอาทศนิยมออก เช่น 99.50 ให้ใส่ 100 หรือ 99
บันทึกไม่สำเร็จ หรือข้อความอื่นที่ระบบส่งกลับ	ตรวจความยาวและเงื่อนไขตามตารางหัวข้อ 5.2 ถ้ายังไม่ผ่านให้แจ้งทีมพัฒนาพร้อมภาพหน้าจอ
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	ตรวจอินเทอร์เน็ตแล้วกดบันทึกใหม่

ข้อความ	วิธีแก้
ถูกพากลับหน้าเข้าสู่ระบบเอง	เวลาเข้าสู่ระบบครบ 8 ชั่วโมงแล้ว ให้เข้าสู่ระบบใหม่ แล้วแก้ไขซ้ำ (ค่าที่แก้ค้างไว้ไม่ถูกบันทึก)

6. ดูคำสั่งซื้อ

เปิดแท็บ **คำสั่งซื้อ** เพื่อดูรายการคำสั่งซื้อทั้งหมด เรียงจากใหม่ไปเก่า



ภาพที่ 5 แท็บคำสั่งซื้อ (ข้อมูลตัวอย่าง)

ป้าย	ส่วนของหน้าจอ	คำอธิบาย
1	แท็บคำสั่งซื้อ	ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
2	สรุป	จำนวนรายการ และยอดรวมของทุกคำสั่งซื้อ (รวมค่าจัดส่ง)
3	หัวตาราง	ความหมายของแต่ละคอลัมน์ ดูตารางด้านล่าง
4	สถานะ	สถานะของคำสั่งซื้อ

ความหมายของแต่ละคอลัมน์

คอลัมน์	ความหมาย
เลขที่	เลขคำสั่งซื้อรูปแบบ `PLA-ปี ค.ศ.-ลำดับ 5 หลัก` เช่น `PLA-2026-00001` ลำดับเริ่มใหม่ทุกปี ใช้อ้างอิงกับลูกค้า
วันที่	วันและเวลาที่สั่ง (เวลาประเทศไทย ปีแสดงเป็น พ.ศ. 2 หลัก เช่น 69 = 2569)

คอลัมน์	ความหมาย
ผู้รับ	ชื่อผู้รับสินค้าที่ลูกค้ากรอก
ชิ้น	จำนวนสินค้ารวมทุกรายการในคำสั่งซื้อ
ชำระเงิน	วิธีที่ลูกค้าเลือก: **PromptPay** หรือ **ปลายทาง** (เก็บเงินปลายทาง)
ยอด	ยอดชำระรวมของคำสั่งซื้อ = ราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง (มาตรฐาน ฿50 หรือ ด่วน ฿90)
สถานะ	ตอนนี้มีสถานะเดียวคือ **รอชำระเงิน** (ดูหัวข้อ 7)

ควรรู้

- หน้านี้ไม่อัปเดตอัตโนมัติ ถ้ามีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามาระหว่างที่เปิดค้างไว้ ให้กดรีเฟรชเบราว์เซอร์ (F5) เพื่อโหลดใหม่
- การชำระเงินด้วย PromptPay ในเวอร์ชันนี้ยังเป็นระบบจำลอง ไม่มีการสร้าง QR และไม่มีการตัดเงินจริง ทุกคำสั่งซื้อจึงอยู่ในสถานะ "รอชำระเงิน"

7. ข้อจำกัดของเวอร์ชันปัจจุบัน

สิ่งต่อไปนี้ **ยังไม่มี** ในหน้า Admin ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้แจ้งทีมพัฒนาเพื่อพิจารณาเพิ่ม

สิ่งที่ยังไม่มี	หมายเหตุ / ทางออกชั่วคราว
เพิ่มหรือลบสินค้า	แก้ได้เฉพาะสินค้า 8 รายการที่มีอยู่ ถ้าไม่ต้องการขายชั่วคราว ให้ตั้งสต็อกเป็น 0
เปลี่ยนรูปสินค้า	รูปเป็นภาพประกอบที่เก็บในระบบ (ไม่ใช่ภาพถ่ายจริง) เปลี่ยนได้โดยทีมพัฒนาเท่านั้น
เปลี่ยนหมวดหมู่ของสินค้า	ช่องนี้ไม่แสดงในฟอร์มแก้ไข
เปลี่ยนสถานะ ยกเลิก หรือคืนเงินคำสั่งซื้อ	ดูได้อย่างเดียว การยกเลิกจะต้องคืนสต็อกด้วย ซึ่งระบบยังไม่รองรับ
ดูรายการสินค้า ที่อยู่ และเบอร์โทรของแต่ละคำสั่งซื้อบนหน้าจอ	ตารางแสดงเฉพาะสรุป ข้อมูลเต็มเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ดูได้ตามภาคผนวก ก.
บัญชีผู้ใช้รายบุคคล / บันทึกว่าใครแก้อะไร	ใช้รหัสผ่านร่วมกันทั้งทีม จึงบอกไม่ได้ว่าใครเป็นผู้แก้ไข
ส่งออกเป็น Excel	ยังไม่มี
การชำระเงินจริงและการแจ้งเตือนทางอีเมล/SMS	ยังไม่มี

8. ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

เรื่อง	แนวปฏิบัติ
รหัสผ่าน Admin	แจ้งเฉพาะผู้ที่จำเป็น ไม่แชร์ในกลุ่มแชตสาธารณะ ไม่จดไว้ในที่เปิดเผย ถ้าสงสัยว่ารหัสรั่ว ให้แจ้งผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสทันที (เมื่อเปลี่ยนรหัส ทุกคนที่เข้าสู่ระบบอยู่จะถูกออกจากระบบ)
เครื่องที่ใช้ร่วมกัน	กด "ออกจากระบบ" ทุกครั้ง และอย่าให้เบราว์เซอร์จำรหัสผ่าน
ข้อมูลผู้รับสินค้า	ชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่ของผู้สั่งซื้อเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ใช้เพื่อการจัดส่งเท่านั้น ไม่ถ่ายภาพหน้าจอหรือส่งต่อโดยไม่จำเป็น ปฏิบัติตามนโยบาย PDPA ขององค์กร
ข้อมูลในเอกสารนี้	ภาพหน้าจอเป็นข้อมูลตัวอย่าง ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง
การป้องกันของระบบ	หน้า Admin ป้องกันด้วยรหัสผ่านเดียว ยังไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งที่ใส่รหัสผิด ดังนั้นควรตั้งรหัสให้ยาวและเดายาก (อย่างน้อย 12 ตัวอักษร)

9. แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้ / วิธีแก้
เปิด `/admin` แล้วกลับมาหน้าเข้าสู่ระบบทุกครั้ง	ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ หรือเวลาครบ 8 ชั่วโมงแล้ว ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ถ้าใส่ถูกแล้วยังวนกลับ ให้ล้างแคชด้วย Ctrl+Shift+R หรือลองหน้าต่าง Incognito
ลืมรหัสผ่าน	Admin ไม่สามารถกู้รหัสเองได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ (ทีมพัฒนาเป็นผู้ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสในระบบ)
บันทึกแล้วแต่หน้าร้านยังแสดงค่าเดิม	รีเฟรชหน้าร้านด้วย Ctrl+Shift+R ตรวจว่าเปิดสินค้าถูกตัว และดูว่ามีข้อความ "บันทึกแล้ว" ขึ้นจริงหรือไม่
คำสั่งซื้อใหม่ไม่ขึ้นในตาราง	กดรีเฟรชหน้า Admin (F5) เพราะหน้าไม่อัปเดตเอง
สต็อกลดลงทั้งที่ไม่ได้แก้	เป็นปกติ ระบบหักสต็อกอัตโนมัติเมื่อมีคำสั่งซื้อสำเร็จ
ลูกค้าแจ้งว่าสั่งซื้อไม่ได้ ขึ้นว่าสินค้าคงเหลือไม่พอ	ตรวจสต็อกของสินค้านั้นในแท็บสินค้า ถ้าลูกค้าใส่ตะกร้าไว้นานและมีคนอื่นสั่งไปก่อน สต็อกอาจเหลือไม่พอ ซึ่งเป็นการทำงานปกติ
ปุ่มหรือหน้าจอแสดงผลผิดปกติ	ลองรีเฟรช หรือเปิดด้วยเบราว์เซอร์อื่น ถ้ายังพบ ให้แจ้งทีมพัฒนาพร้อมภาพหน้าจอ เวลาที่เกิดเหตุ และสิ่งที่กดก่อนเกิดปัญหา (ห้ามส่งรหัสผ่าน)

ภาคผนวก ก. ดูข้อมูลโดยตรงใน Supabase (สำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล)

สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ภาคผนวกนี้ใช้กับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าโปรเจกต์ Supabase ของร้าน ข้อมูลที่ดึงมาประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ใช้เพื่อการจัดส่งและบริการลูกค้าเท่านั้น ห้ามรันคำสั่งที่แก้หรือลบข้อมูล (UPDATE / DELETE) ในฐานข้อมูลจริง

1. เข้า Supabase แล้วเปิดโปรเจกต์ของร้าน
2. เมนูซ้ายเลือก **SQL Editor**
3. วางคำสั่งด้านล่าง แล้วกด **Run**

รายการสินค้าในแต่ละคำสั่งซื้อ พร้อมที่อยู่จัดส่ง

```
select o.number, o."createdAt", o."recipientName", o.phone,
       o.address, o.province, o."postalCode",
       o."shippingMethod", o."paymentMethod", o.total,
       i."productName", i.option, i.quantity, i."unitPrice"
from "Order" o
join "OrderItem" i on i."orderId" = o.id
order by o."createdAt" desc, o.number;
```

สินค้าที่สต็อกใกล้หมด (10 ชิ้นหรือน้อยกว่า)

```
select id, name, stock
from "Product"
where stock <= 10
order by stock, name;
```

ปุ่มและลิงก์ที่ลูกค้ากดบ่อยที่สุด

```
select page, label, count(*) as clicks
from "ClickLog"
group by 1, 2
order by clicks desc
limit 20;
```

ตาราง ClickLog เก็บเฉพาะชนิดปุ่ม/ลิงก์ ข้อความบนปุ่ม ปลายทาง หน้า และเวลา ไม่มีข้อมูลที่ลูกค้าพิมพ์ และไม่มี IP

ภาคผนวก ข. อภิธานศัพท์

คำ	ความหมาย
Admin	ส่วนหลังบ้านสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่คือ `/admin`
สต็อก	จำนวนสินค้าที่เหลือและพร้อมขาย
ป้าย	ข้อความสั้นสีส้มบนรูปสินค้า เช่น "ใหม่" "ขายดี"
ตัวเลือก	สี ไซซ์ หรือแบบของสินค้าที่ลูกค้าต้องเลือกก่อนซื้อ
รอชำระเงิน	สถานะของคำสั่งซื้อที่สร้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน (เวอร์ชันนี้ทุกคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะนี้)
PromptPay	การชำระเงินด้วยการสแกน QR (เวอร์ชันนี้เป็นระบบจำลอง)
เก็บเงินปลายทาง	ลูกค้าชำระเงินเมื่อได้รับสินค้า (แสดงเป็น "ปลายทาง" ในตาราง)
Supabase	บริการฐานข้อมูลที่เก็บสินค้าและคำสั่งซื้อของร้าน
Vercel	บริการที่เผยแพร่เว็บไซต์ของร้าน