## Programação de Sistemas

Corridas Races

### Condições de corrida


- Concorrência nos sistemas operativos possibilita o acesso de várias tarefas (processos ou fios de execução) a informação comum com alteração, pelo menos por uma das unidades.
- A ordem em que são executados os acessos e as alterações pode levar a resultados distintos.
  - Vários fios de execução partilham acesso à mesma variável global.
  - Vários processos partilham acesso ao mesmo dispositivo.
  - Vários processos partilham acesso ao mesmo ficheiro.

### acesso à mesma variável global

- Fios de execução a partilhar acesso à mesma variável global.
  - Programa com duas threads, que somam NITERS à variável global.

```
void *count(void *arg);
                                        • int main() {
                                            pthread_t tid1, tid2;
• struct {
                                            pthread_create(&tid1,NULL,
    int ctr;
                                                            count, NULL);
• } shared;
                                            pthread_create(&tid2,NULL,
• void *count(void *arg) {
                                                            count, NULL);
   int i,val;
   long this=
                                            pthread_join(tid1,NULL);
        (long)pthread_self();
                                            pthread_join(tid2,NULL);
   for (i=0; i<NITERS; i++) {
                                            if (shared.ctr != NITERS*2)
      val=shared.ctr;
                                               printf("BOOM! ctr=%d\n",
      printf("%lu: %d\n",
                                                        shared.ctr);
               this, val);
                                            else
       shared.ctr=val+1; }
                                               printf("OK ctr=%d\n",
   return NULL;
                                                        shared.ctr);
                                        • }
• }
```

- A execução de uma LWP pode ser interrompida
  - entre val=shared.ctr; e shared.ctr=val+1;



### Acesso ao mesmo dispositivo


- Processos a partilhar acesso ao mesmo dispositivo
- Considere um print spooler, com 2 variáveis acessíveis a todos os processos
  - in: primeira ranhura ("slot") livre
  - out: primeiro documento a imprimir

 Fragmento de programa dos processos A e B

- Se out≠in, então

Inscrever documento.

Incrementar in módulo dimensão da memória tampão ("buffer")



Spooler

out = 4

in = 7

### Acesso ao mesmo dispositivo

```
%EAX, in
                                         %EAX,out
• if (out!=in) {
                                     JMP
                                         equal
                                         %EBX,spoolDir
                                     LEA
spoolDir[in] = fd;
                                         %EDX, fd
                                         [%EBX+%EAX],%EDX
                                     INC %EAX
                                         %EAX ;EAX->EDX:EAX
                                         %EBX,SIZE
     in=(in+1) % SIZE;
                                     IDIV %EBX
                                         in,%EDX
                                     MOV
                                     JMP goOn
                               • equal:
```

### Acesso ao mesmo dispositivo

- Um processo (A) pode ser interrompido pelo "scheduler"
  - entre as instruções MOV %EAX,in e MOV in,%EDX.
- O registo EAX mantém o valor inicial de in
  - (na figura, o índice 7).
- O outro processo (B) pode executa todo código sem interrupção:
  - coloca o descritor de ficheiro no índice 7
  - altera valor de in para 8
- Quando o processo A retoma o controlo do CPU
  - insere o descritor do seu ficheiro no índice 7.
- Logo, o processo B n\u00e3o vai ter impresso o seu documento!


#### Acesso ao mesmos "ficheiros"

- Processos a partilhar acesso ao mesmos ficheiros
  - sejam duas funções de movimentação de contas bancárias, acedidas por tarefas distintas.


```
int deposit(int account,
                                    int withdraw(int account,
             int amount) {
                                                   int amount) {
    balance =
                                        balance =
          readBalance(account);
                                             readBalance(account);
    balance += amount;
                                        balance -= amount;
    updateBalance(account,
                                        updateBalance(account,
                   balance);
                                                       balance);
    return balance;
                                        return balance;
                                    • }
```

### Acesso ao mesmos "ficheiros"

- Duas pessoas com acesso à mesma conta,
  - com saldo inicial de 500€,
  - levantam 100€ em dois multibancos distintos



- O problema produtor-consumidor,
  - igualmente designado por tampão limitado ("boundedbuffer"),
  - manifesta condições de corrida.
    - Duas tarefas partilham uma memória tampão comum.
      - produtor e consumidor,
    - O produtor insere dados na memória tampão
      - enquanto não estiver cheia
      - bloqueia quando memória enche
    - O consumidor recolhe dados da tampão
      - enquanto n\u00e3o estiver vazia
      - bloqueia quando memória vaga



#### Produtor

```
- while(1) {
- /* gera dado X */
  while(counter==SIZE)
     /*buffer cheio*/;
  buffer[topo]=X;
   counter++;
  topo=(topo+1)%SIZE;
   MOV %EAX, counter
   INC %EAX
   MOV counter, % EAX
```

#### Consumidor

```
- While(1) {
     /* consome dados */
     while(counter==0)
     /*buffer vazio*/;
     Y=buffer[base];
     counter--;
     base=(base+1)%SIZE;
   MOV %EAX, counter
   DEC %EAX
   MOV counter, %EAX\
```

 Consideremos a seguinte ordem de execução de instruções, com counter==4

Entidade	INstrução	Registo	Counter
produtor	MOV %EAX,counter	$EAX \leftarrow 4$	4
produtor	INC %EAX	EAX ← 5	4
consumidor	MOV %EAX,counter	EAX ← 4	4
consumidor	DEC %EAX	EAX ← 3	4
produtor	MOV counter, %EAX	EAX ← 5	5
consumidor	MOV counter, %EAX	EAX ← 3	3

- Para evitar que o produtor fique a consumir CPU quando a memória tampão estiver cheia,
  - ele deve bloquear.
- O mesmo deve ser feito para o consumidor quando a memória tampão estiver vazia.

- O consumidor deve ser acordado quando
  - produtor inserir um elemento na memória vazia.
- Igualmente, o produtor deve ser acordado quando
  - o consumidor retirar um elemento da memória cheia.

```
    Produtor
```

```
- while(1) {
-    /* gera dado X */
-    if (counter==SIZE)
-       pause();
-    buffer[topo]=X;
-    counter++;
-    if (counter==1)
-       signal(consumer,SIGALRM);
-    topo=(topo+1)%SIZE;
- }
```

#### Consumidor

```
- while(1) {
-     if (counter==0)
-        pause();
-     Y=buffer[base];
-     counter--;
-     if (counter==N-1)
-        signal(producer,SIGALRM);
-     base=(base+1)%SIZE;
- }
```

- As acções de dormir/acordar também manifestam uma condição de corrida!
- Vejamos o seguinte traço (sequência de execução das instruções)
  - O consumidor recolhe o único elemento da memória.
  - Após ter verificado que conter==0,
    - o consumidor é suspenso pelo sistema operativo,
    - SO transfere CPU para o produtor.
  - O produtor insere um elemento.
  - Ao verificar que conter==1,
    - executa a instrução signal(consumer,SIGALRM)
    - que n\(\tilde{a}\) o tem efeito porque o consumidor foi suspenso imediatamente antes de executar pause().
  - O controlo do CPU volta para o consumidor,
    - que executa pause().
  - O produtor enche a memória tampão e acaba por auto suspender-se!

### Casos reais


- 1985-1987:
  - Therac25 (aparelho de emissão de feixes de electrões e raiosX)
    - Morte de 3 de 6 pacientes oncológicos
    - Devido a condições de corrida nos controladores dos emissores.
- 14 Agosto 2003:
  - um apagão ocorre no noroeste dos EUA e Canadá, afectando cerca de 50 milhões de pessoas.
  - Uma das causas
    - condição de corrida num monitor de alarmes da rede electrica,
  - programado pela GE em C++.
    - "We had in excess of three million online operational hours in which nothing had ever exercised that bug. I'm not sure that more testing would have revealed it."
      - -- GE Energy's Mike Unum

### Condição de corrida

- [Def] Condição de corrida
- [Def] "race condition"
  - Quando resultados dos recursos partilhados dependem da ordem de acesso das tarefas.
- Provém do facto que o resultado depender da tarefa que termina em primeiro lugar.
- Para evitar condições de corrida,
  - as tarefas têm de ser sincronizadas.
- A sincronização força a ordem de eventos (i.e., acesso a recursos partilhados).
- A race occurs when two threads can access (read or write) a data variable simultaneously and at least one of the two accesses is a write.
  - (Henzinger 04)

- [Def] Região crítica-RC:
  - fragmento de programa onde são acedidos recursos partilhados, e que só pode ser executado por uma única tarefa de cada vez.
- Região crítica é delimitada por instruções de leitura e escrita do recurso partilhado
- se apenas houver instruções de leitura, execução concorrencial de acessos não gera incoerência nos resultados
- Se uma tarefa se encontrar dentro da região crítica,
  - outra que tente entrar deve ficar bloqueada até que a tarefa saia da região crítica.

 Este capítulo é dedicado ao estudo de métodos para as tarefas poderem usar RCs sem depender da ordenação de instruções (mesmo com vários CPUs).



- [Def] Exclusão mútua:
  - mecanismo que assegura que região crítica se encontra a executar, no máximo, numa tarefa.re
  - Nao existem duas(ou mais) tarefas a executar a RC
- Problemas a resolver na sincronização
  - Carência ("starvation"):
    - uma tarefa é sistematicamente ultrapassada por outras e fica indefinidamente à espera de entrar numa região critica.
  - Impasse ("deadlock"):
    - várias tarefas estão à espera das outras para libertar recursos cativados.
  - Garantir que a tarefa não bloqueie dentro da região crítica.

- Região de entrada (RE)
  - fragmento de programa na qual uma tarefa pede autorização para entrar na RC.
- Região de saída (RS)
  - fragmento de programa na qual uma tarefa se retira da RC.
- Região restante (RR)
  - fragmento de programa que não acede a recursos partilhados

- Formato dos programas
- do {
- Região de Entrada
- Região Crítica
- /\* acesso dados partilhados \*/
- Região de Saída
- Região Restante
- /\* zona segura \*/
- } while(X);

### Exclusão Múltipla

- Existem diversas soluções para assegurar a exclusão mútua:
  - Algoritmos de espera activa (Peterson, Lamport)
  - Por hardware,
    - com instruções especiais do processador
  - Por variáveis de tipo especial
    - semáforos, mutexes
  - Por serviços do sistema operativo
    - monitores, passagem de mensagens

### Exclusão Múltipla

- Requisitos a satisfazer pelas soluções das RCs
  - Exclusão mútua
    - só uma tarefa pode entrar na RC.
  - Progresso
    - as tarefas em RR não podem impedir outra tarefa de entrar mais tarde na RC.
  - Espera limitada
    - uma tarefa que pretenda entrar na RC, deve poder fazê-lo em tempo limitado.
- Consideram-se assumidas as seguintes condições:
  - A tarefa permanece dentro da RC num tempo finito.
    - Nota: evitar a todo o custo sleep dentro da RC!
  - A velocidade do processador e número de processadores podem ser quaisquer.

 Se o programador pretender que a região crítica não seja interrompida por sinais, deve mascarar os sinais na forma

```
- sigset_t newmask,oldmask;
- ...
- sigprocmask( SIG_BLOCK, &newmask, &oldmask );
- /* região crítica */
- sigprocmask( SIG_SETMASK, &oldmask,NULL );
```

- Opção não é atractiva para garantir exclusão entre processos em geral
  - poderiam nunca repor as interrupções
- mas o kernel usa este mecanismo frequentemente

#### **IPC**

- [DEF] Comunicação entre processos
- [DEF] IPC-InterProcess Communication
  - conjunto de técnicas usadas na troca de informação entre várias tarefas,
- Divididas em
  - Sincronização: coordenação de várias tarefas.
  - Memória partilhada: acesso da mesma zona de memória por várias tarefas.
  - Passagem de mensagens: envio de uma mensagem do emissor ao recipiente.
  - Invocação remota de procedimentos (RPC-Remote Procedure Call): processo executa programa noutro espaço de endereços.
- As tarefas intervenientes podem residir no mesmo computador, ou em computadores distintos ligados em rede.
- Neste capítulo focamos na sincronização e passagem de mensagens.