

Confidential

AD FSを使用したSAML認証 ~Datalizer~

update January 29, 2026

ウイングアーク 1 s t 株式会社
サポートプランニング部



本資料には、弊社製品の技術的内容が含まれており、機密情報に該当します。第三者に本資料を開示される場合は、事前に弊社の承諾を得るようお願いいたします。なお、本資料は参考資料として位置づけられるものであり、記載内容の不備等について弊社は責任を負いかねます。必ず弊社製品に付属されたマニュアルの記載をご確認のうえ、矛盾点・疑問点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。

改定履歴

日付	版数	改定内容
2022/07	初版	初版作成
2025/12	2版	・ 事前準備に認証設定とサーバー設定のID/パスワードの入力を行なう手順を追加 ・ Dr.Sum Datalizer5.7のUIに変更

記載製品・バージョンについて

製品	バージョン	パッチレベル
Dr.Sum Datalizer Expert	5.7	5.7.00.0050

もくじ

1. はじめに
2. 前提条件
3. AD認証を利用した構成例
4. 内部処理の概要図
5. 設定手順

1.はじめに

本資料は、Active Directory Federation Services（以下「AD FS」という）を使用したSAML認証を行い、Datalizerにシングルサインオンするための設定方法を解説する資料です。

【導入効果】

この設定を行うことで、ユーザが Active Directoryの認証情報を使用してDatalizerにシングルサインオンすることができるようになります。

【動作環境】

本検証を行った製品は、次のバージョンになります。

- Datalizer 5.6
- Windows Server 2016 Standard

なお、本資料で解説するAD FSの設定に関する部分は、Dr.SumおよびDatalizer製品のサポート対象外になります。予めご了承ください。

※Active Directory、AD FSのインストール手順の詳細は、Microsoft社の情報をご確認ください。


2.前提条件

- AD FSを使用するための知識を持っていること
- AD FSサーバーがセットアップされ、稼働していること
- WebブラウザーからDatalizerサーバーにHTTPS接続できること
(443ポートの利用を前提とする)
- Dr.Sumに連携対象のユーザーが存在すること
- Datalizerが利用できる権限を付与したグループを作成し、連携対象のユーザーに紐づけておくこと
- IdPサーバーとDatalizerサーバーのシステム日時が一致していること

※ Dr.SumのLDAP認証設定を行うことで、事前にDr.Sumに連携対象のユーザーを作成しておく必要がなくなります。

➡「3. Active Directory認証を利用した構成例」をご確認ください。

3. Active Directory認証を利用した構成例



Dr.SumのLDAPサーバーにActive Directoryを指定することで、ADFSログイン時にActive Directoryのユーザーで認証を行うことができますようになります。

➡上記の構成の場合には、Active Directoryのユーザー情報はDatalizerログイン時に都度参照するためDr.Sumに事前に連携対象のユーザーを登録しておく必要がなくなります。

4.内部処理の概要図



認証サーバー




Datalizerサーバー(SP)



ユーザー



AD FS(Idp)



5. 設定手順

1. 事前準備
2. AD FSの設定
 1. 証明書利用者信頼の追加
 2. エンドポイント URL の確認
 3. 変換要求規則の追加
 4. 証明書のエクスポート
3. Datalizerの設定
 1. SAML認証設定の設定
 2. Active Directoryを利用したLDAP認証の設定
 3. SAML連携用ユーザーの準備
4. 動作確認

5-1. 事前準備

5-1.事前準備

ここでは、AD FSのシングルサインオンの設定に必要な情報を取得します。


1. Datalizerの管理者ページ（<http://<サーバー名>:8180/mngsrv/>）にログインし、 [システム管理] - [設定] - [環境設定] 画面の [Web環境設定] タブを開きます。
2. [Datalizerサーバーアドレス] がhttpsとなっていることを確認します。

The screenshot shows the Dr.Sum management interface. On the left is a sidebar menu with '環境設定' (Environment Settings) highlighted. The main area shows the 'Web環境設定' (Web Environment Settings) tab. Below the tabs, there's a section for '基本設定' (Basic Settings) with a table of settings. The 'Datalizerサーバーアドレス' (Datalizer Server Address) is highlighted with a red box, showing the value 'https://[redacted]/datalizer'.

項目名称	設定項目
Datalizerサーバーアドレス	https://[redacted]/datalizer

5-1.事前準備

3. [システム管理] - [設定] - [SAML認証設定] 画面を開き、『フェデレーションメタデータ』の[ダウンロード] ボタンをクリックし任意の場所に保存します。



<参考>

フェデレーションメタデータには以下のような情報が含まれます。

- entityID : AuthnRequest ※識別子 (エンティティ ID)
例) **https://<Webサーバーの名前またはIPアドレス>/datalizer**
- Location : Assertion Consumer Service (ACS) URL ※ SAML認証応答用のURL
例) **https://<Webサーバーの名前またはIPアドレス>/datalizer/sso/saml/callback**

5-1.事前準備

4. [システム管理] - [設定] - [認証設定] より、外部認証処理用IDと外部認証処理用パスワードを設定し、[サーバー接続テスト] を実行して接続が成功したら[登録] ボタンをクリックします。
Dr.SumのAdministratorsグループに所属するユーザーである必要があります。

Dr.Sum

メニュー

- システム管理
 - 設定
 - 認証設定** (1)
 - 管理者ID/パスワード変更
 - システム設定
 - サーバー設定
 - 環境設定
 - JDBCドライバ設定
 - ログ出力設定
 - ヒープ設定
 - ガイドの適用
 - シングルサインオン設定
 - データベースフィルター設定
 - 集計表共通設定
 - 設定
 - 共通システム設定
 - 共通システム初期値設定(Excel)
 - データ書式のデフォルト設定
 - PDF出力パターン設定
 - 運用
 - 設定
 - 権限設定
 - 管理者メッセージ設定
 - アクセスコード設定
 - 運用時間設定
 - 利用状況の統計データの更新設定
 - ディレクトリ設定
 - IPアドレス制限
 - 管理

認証設定 (2)

接続設定 (2) デフォルトサーバーへの適用

認証サーバー

Dr.Sum

接続情報

接続先種別 ☒ Dr.Sum ☐ MotionBoard

IPアドレス

ポート番号 6001

TLSを使用する ☐

外部認証処理用ID Administrator (3)

外部認証処理用パスワード


接続テスト用ID

接続テスト用パスワード

サーバー接続テスト

5-1.事前準備

5. [システム管理] - [設定] - [サーバー設定] より、登録済みのサーバーを選択して[編集] ボタンをクリックし、管理者IDとパスワードを設定します。Dr.SumのAdministratorsグループに所属するユーザーである必要があります。



5-2. AD FSの設定

5-2-1. 証明書利用者信頼の追加

ここでは、AD FSが発行したトークンを利用する先(アプリケーション)の登録を行います。

1. AD FS の管理ツールを表示し、[AD FS] - [証明書利用者信頼の追加] をクリックします。



2. 証明書利用者信頼の追加ウィザードが表示されたら、[開始] をクリックします

5-2-1. 証明書利用者信頼の追加

3. [証明書利用者についてのデータをファイルからインポートする] を選択し、[参照] ボタンをクリックします。
※5-1でダウンロードしたフェデレーションメタデータを選択します。

証明書利用者信頼の追加ウィザード

データソースの選択

ステップ

- ようこそ
- データソースの選択
- アクセス制御ポリシーの選択
- 信頼の追加の準備完了
- 完了

この証明書利用者についてのデータを取得するために使用するオプションを選択してください。

☐ オンラインまたはローカル ネットワークで公開されている証明書利用者についてのデータをインポートする(M)
このオプションを使用すると、フェデレーション メタデータをオンラインまたはローカル ネットワークで公開している証明書利用者組織から必要なデータおよび証明書をインポートできます。

フェデレーション メタデータのアドレス (ホスト名または URL)(F):

例: fs.contoso.com または https://www.contoso.com/app

☒ 証明書利用者についてのデータをファイルからインポートする(O)
このオプションを使用すると、ファイルにエクスポートされた証明書利用者組織のフェデレーション メタデータから必要なデータおよび証明書をインポートできます。このファイルが信頼された発行元からのものであることを確認してください。このウィザードでは、ファイルの発行元の検証は行いません。

フェデレーション メタデータ ファイルの場所(R):

FederationMetaData.xml

参照(B)...

☐ 証明書利用者についてのデータを手動で入力する(T)
このオプションを使用すると、この証明書利用者組織についての必要なデータを手動で入力できます。

< 前へ(P) 次へ(N) > キャンセル

5-2-1.証明書利用者信頼の追加

4. 表示名を入力し、[次へ] をクリックします。
※表示名は AD FS の管理ツール上で表示される名称です。

証明書利用者信頼の追加ウィザード

表示名の指定

ステップ

- ようこそ
- データソースの選択
- 表示名の指定
- アクセス制御ポリシーの選択
- 信頼の追加の準備完了
- 完了

この証明書利用者の表示名およびオプションの注意事項を入力してください。

表示名(D):

Datalizer

メモ(O):

< 前へ(P) 次へ(N) > キャンセル

5-2-1.証明書利用者信頼の追加

5. 「すべてのユーザーを許可」を選択し、「次へ」をクリックします。

証明書利用者信頼の追加ウィザード

アクセス制御ポリシーの選択

ステップ

- ようこそ
- データソースの選択
- 表示名の指定
- アクセス制御ポリシーの選択
- 信頼の追加の準備完了
- 完了

アクセス制御ポリシーを選択してください:

名前	説明
すべてのユーザーにイントラネット アクセスを許可	イントラネット ユーザーにアクセスを許可し
すべてのユーザーを許可	すべてのユーザーにアクセスを許可します。
すべてのユーザーを許可し、MFA を要求	すべてのユーザーにアクセスを許可し、MFA
すべてのユーザーを許可し、MFA を要求して、デバイスの自動登...	すべてのユーザーにアクセスを許可し、デバ
すべてのユーザーを許可し、エクストラネット アクセスで MFA を要求	イントラネット ユーザーにアクセスを許可し
すべてのユーザーを許可し、特定のグループに MFA を要求	すべてのユーザーにアクセスを許可し、指
すべてのユーザーを許可し、認証されていないデバイスから MFA を...	すべてのユーザーにアクセスを許可し、認
特定のグループを許可	指定した 1 つ以上のグループのユーザー

ポリシー


次の場合にすべてのユーザーを許可する

☐ 今はアクセス制御ポリシーを構成しない。このアプリケーションへのアクセスはどのユーザーにも許可されません。

< 前へ(P) 次へ(N) > キャンセル

5-2-1.証明書利用者信頼の追加


5. [信頼の追加の準備完了] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
6. [完了] 画面で[このアプリケーションの要求ポリシーを構成する] にチェックを入れ、[閉じる] をクリックします。



5-2-2.エンドポイント URL の確認

ここでは、ログイン時にDatalizerが AD FS からの認証応答メッセージを受け取るためのエンドポイント(SAML アサーションコンシューマー)を確認します。

1. AD FS の管理ツールを表示し、 [AD FS] - [証明書利用者信頼] メニューを選択します。
2. 追加した証明書利用者信頼を右クリックし、 [プロパティ] を選択します。



5-2-2.エンドポイント URL の確認

3. [エンドポイント] タブをクリックし、[SAMLアサーション コンシューマーエンドポイント] のURLをダブルクリックします。
以下のような内容で設定されていることを確認します。

エンドポイントの種類	SAML アサーション コンシューマー
バインディング	POST
信頼されたURL	SAML認証応答用のURL

Datalizerのプロパティ

監視 識別子 暗号化 署名 受け付ける要求 組織

エンドポイント プロキシ エンドポイント 注意事項 詳細設定

SAML プロトコルおよび WS-FederationPassive プロトコルに使用するエンドポイントを指定してください。

URL	イン...	バインデ...	既定	応...
SAML アサーション コンシューマー エンドポイント				
https://.../d...	1	POST	いいえ	

エンドポイントの編集

エンドポイントの種類(E): SAML アサーション コンシューマー

バインディング(B): POST

☐ 信頼された URL を既定として設定する(S)

インデックス(N): 1

信頼された URL (T): https://.../datalizer/sso/saml/callback

例: https://sts.contoso.com/adfs/ls


応答 URL (R):

例: https://sts.contoso.com/logout

5-2-3.変換要求規則の追加


ここでは、証明書利用者信頼の要求として LDAP 属性を送信する規則を追加します。

1. AD FS の管理ツールを表示し、[AD FS] - [証明書利用者信頼] メニューを選択します。
2. 追加した証明書利用者信頼を右クリックし、[要求発行ポリシーの編集] を選択します。



5-2-3.変換要求規則の追加

3. [規則の追加] ボタンをクリックします。



5-2-3.変換要求規則の追加

4. 要求規則テンプレートに「LDAP 属性を要求して送信」を選択し、「次へ」をクリックします。

変換要求規則の追加ウィザード

規則テンプレートの選択

ステップ

- 規則の種類の選択
- 要求規則の構成

作成する要求規則のテンプレートを次の一覧から選択してください。各要求規則テンプレートの詳細は説明に記載されています。

要求規則テンプレート(C):

LDAP 属性を要求して送信

要求規則テンプレートの説明:

[LDAP 属性を要求して送信] 規則テンプレートを使用すると、Active Directory などの LDAP 属性ストアから属性を選択して、証明書利用者に要求として送信できます。この規則の種類では、1 つの規則から複数の属性を複数の要求として送信できます。たとえば、この規則テンプレートを使用して、displayName および telephoneNumber の各 Active Directory 属性から認証済みユーザーの属性値を抽出して、これらの値を 2 つの異なる出力方向の要求として送信する規則を作成できます。この規則を使用して、ユーザーのすべてのグループ メンバーシップを送信することもできます。グループ メンバーシップを個別に送信する場合は、「グループ メンバーシップを要求として送信」規則テンプレートを使用します。

< 前へ(P) 次へ(N) > キャンセル

5-2-3.変換要求規則の追加

5. 以下の値を選択し、[完了] をクリックします。

要求規則名	Datalizer (※任意の名称)
属性ストア	Active Directory
LDAP属性	User-Principal-Name
出力方向の要求の種類	UPN

変換要求規則の追加ウィザード

規則の構成

ステップ

規則の種類の選択

要求規則の構成

この規則を構成することにより、LDAP 属性の値を要求として送信できます。まず、LDAP 属性の抽出元となる属性ストアを選択します。次に、規則から発行する出力方向の要求の種類に属性を関連付ける方法を指定します。

要求規則名(O):
Datalizer

規則テンプレート: LDAP 属性を要求として送信

属性ストア(S):
Active Directory

LDAP 属性の出力方向の要求の種類への関連付け(M):

	LDAP 属性 (さらに追加する場合は選択または入力してください)	出力方向の要求の種類 (さらに追加する場合は選択または入力してください)
▶	User-Principal-Name	UPN
*		

5-2-4. 証明書のエクスポート

ここでは、Datalizerとの通信に利用するための証明書のエクスポートを行います。

1. [AD FS の管理] コンソールを開き、ナビゲーションウィンドウで [AD FS] - [サービス] - [証明書] をクリックします。
2. [トークン署名] をクリックし、右側のウィンドウで [証明書の表示] をクリックします。

AD FS

ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

AD FS

- サービス
- 属性ストア
- 認証方法
- 証明書
- 要求記述
- Device Registration
- エンドポイント
- スコープ記述
- Web アプリケーション プロキシ
- アクセス制御ポリシー
- 証明書利用者信頼
- 要求プロバイダー信頼
- アプリケーション グループ


サブジェクト	発行者	有効開始日	有効期限	状態	ブ
サービス通信					
		2022/06/11	2024/06/10		
トークン暗号化解除					
		2022/06/11	2023/06/11		ブ
トークン署名					
		2022/06/11	2023/06/11		ブ

操作

- 証明書
- トークン署名証明書の追加...
- トークン暗号化解除証明書の追加...
- サービス通信証明書の設定...
- 表示
- ここから新しいウィンドウ
- 最新の情報に更新
- ヘルプ
- 証明書の表示...
- プライマリとして設定
- ヘルプ

5-2-4. 証明書のエクスポート

3. 「詳細」 タブをクリックし、「ファイルにコピー」 をクリックします。



5-2-4. 証明書のエクスポート

4. [証明書のエクスポート ウィザードの開始] 画面で、[次へ] をクリックします。
5. [エクスポート ファイルの形式] 画面で、[Base64 encoder X.509(.CER)(S)] を選択し、[次へ] をクリックします。

← 証明書のエクスポート ウィザード

×

エクスポート ファイルの形式
さまざまなファイル形式で証明書をエクスポートできます。


使用する形式を選択してください:

- ☐ DER encoded binary X.509 (.CER)(D)
- ☒ Base 64 encoded X.509 (.CER)(S)
- ☐ Cryptographic Message Syntax Standard - PKCS #7 証明書 (.P7B)(C)
 - ☐ 証明のパスにある証明書を可能であればすべて含む(I)
- ☐ Personal Information Exchange - PKCS #12 (.PFX)(P)
 - ☐ 証明のパスにある証明書を可能であればすべて含む(U)
 - ☐ 正しくエクスポートされたときは秘密キーを削除する(K)
 - ☐ すべての拡張プロパティをエクスポートする(A)
 - ☐ 証明書のプライバシーを有効にする(E)
- ☐ Microsoft シリアル化された証明書ストア (.SST)(T)

次へ(N) キャンセル

5-2-4. 証明書のエクスポート

6. [エクスポートするファイル] 画面で、エクスポートするファイルの名前と場所を入力し、[次へ] をクリックします。



×

← 証明書のエクスポート ウィザード

エクスポートするファイル

エクスポートするファイルの名前を入力してください

ファイル名(F):

datalizer.cer

参照(R)...

7. [証明書のエクスポート ウィザードの完了] 画面で、[完了] をクリックします。

5-3. Datalizerの設定

5-3-1.SAML認証設定の設定

1. Datalizerの管理者ページ（http://<サーバー名>:8180/mngsrv/）にログインし、[システム管理] – [設定] – [SAML認証設定] 画面を開きます。
2. [SAML認証設定] にて、[SAML認証の利用：利用する] と設定し、[ターゲットURL] に次のURLを設定します。

<https://<ADFSをインストールしたサーバーのFQDN>/adfs/ls>

[証明書] には『5-2-4.証明書のエクスポート』でエクスポートした『証明書』をアップロードします。

Dr.Sum

メニュー

- システム管理
 - 設定
 - 認証設定
 - 管理者ID/パスワード変更
 - システム設定
 - サーバー設定
 - 環境設定
 - JDBCドライバー設定
 - ログ出力設定
 - ヒープ設定
 - ガイドの適用
 - シングルサインオン設定
 - データベースフィルター設定
 - 集計表共通設定
 - 設定
 - 共通システム設定
 - 共通システム初期値設定 (Global)

シングルサインオン設定

SAML認証設定

SAML認証の利用 ☒ 利用する ☐ 利用しない

ターゲットURL

適用

証明書

証明書ファイル

アップロード ファイルを選択 選択されていません


ダウンロード

5-3-2. Active Directoryを利用したLDAP認証の設定

Active Directoryのユーザーを認証先に設定することができます。

この設定を行うことで、Active Directoryのユーザー情報はDatalizerログイン時に都度参照するためDr.Sumに事前に連携対象のユーザーを登録しておく必要がなくなります。

1. [Enterprise Manager] にログインします。
2. 画面左側のツリーで [ユーザー] を選択し、右クリックメニューから [LDAP追加] を選択します。



5-3-2. Active Directoryを利用したLDAP認証の設定

3. [LDAPサーバーの設定] 画面で [LDAP名] で表示名を入力し、LDAPサーバーの設定を登録します。

※ActiveDirectoryのドメインが【wingarc.com】の場合の設定例

LDAPサーバーの設定

LDAP名:

サーバー名	ポート番号
1	389

サーバー名: 追加 更新 削除

ポート番号: 389 ☒ ポート番号を規定値にする

認証方式: SIMPLE

コンテキスト:

ライブラリ名:

エントリ識別名:

パスワード:

文字エンコード: UTF-8 ☐ このLDAPを無効にする ☐ リストのキャッシュを作成する

検索開始位置:

ユーザー検索フィルター:

グループ検索フィルター:

検索スコープ: SUB TREE

ユーザークラス名: user

グループクラス名: group

接続テスト OK キャンセル

[接続テスト] ボタンをクリックし、接続確認を行います。

Dr.Sum Enterprise Manager


接続に成功しました。

OK

項目	設定内容
LDAP名	wingarc.com
サーバー名 ポート番号	ActiveDirectoryのサーバー名 389
コンテキスト	%s@wingarc.com
エントリ識別名	CN=Administrator, CN=Users, DC=wingarc, DC=com
パスワード	エントリ識別名で指定したユーザーのパスワード
文字エンコード	ライブラリ名が空白の場合はUTF-8
検索開始位置	CN=Users, DC=wingarc, DC=com
検索スコープ	SUB TREE
ユーザークラス名	user
グループクラス名	group

5-3-2. Active Directoryを利用したLDAP認証の設定

接続に成功すると、ユーザーの一覧にLDAPサーバーに登録されているユーザーが表示されます。




Active Directoryを使用した場合、次の条件に該当するユーザーはのアイコンで表示されます。


- アカウントが無効
- アカウントがロックアウトされている
- アカウントの有効期限が切れている
- [ユーザーは次回ログオン時にパスワード変更が必要] が有効

5-3-3. SAML連携用ユーザーの準備

1. 画面左側のツリーで「グループ」を選択し、項目一覧表示エリアの右クリックメニューから「新規作成」を選択します。



2. 「グループの作成」画面で、「名前」や各種権限を設定します。
※LDAP認証で連携したActiveDirectoryのユーザーを所属させます。



5-4.動作確認

5-4.動作確認


ここでは、Active DirectoryのユーザーIDとPWにて、Datalizerにログインできることを確認します。

1. Datalizerからいったんログアウトし、Webブラウザで次のURLに接続します。

<https://<Webサーバー名、またはIPアドレス>/datalizer/sso/saml>

5-4.動作確認

2. AD FSのログイン画面が表示されますので、Active DirectoryのユーザーIDとPWを入力し [サインイン] ボタンでログインします。



support

組織アカウントを使用してサインインしてください

dl-user01@

.....

サインイン

© 2016 Microsoft

5-4.動作確認

3. Datalizerにログインできることを確認します。



免責事項

本資料に含まれる文字、数値、画像、データその他の情報に関して、正確な情報を記載するように努めておりますが、時間の経過により情報が古くなること、技術の進歩及び社会環境の変化等により、必ずしも適切な記載とならない場合があります、本資料内容の正確性および完全性は保証しておりません。

従って、本資料に基づき被ったいかなる損害についても、弊社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の内容は、予告なく変更または廃止する場合がございます。

その他、本資料において、適宜他の情報（URL等のリンクを含みますがこれらに限られません）を参照する場合がございます。この場合につきましても、弊社が管理するものではなく、参照先の真偽等を含め弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

なお、本資料に記載された内容の権利（著作権や肖像権等を含みますがこれらに限られません）は、各権利保有者に帰属します。許諾なき無断転載や販売等の行為は固く禁じております。

WingArc1ST

The Data
Empowerment
Company

