TD ARP- Réseaux 10/04/2020

TRAVAUX DIRIGES N° 5 : ROUTAGE ET PROTOCOLE ARP

Exercice 1

On considère une machine UNIX disposant de plusieurs interfaces (cartes Ethernet). Chaque interface est raccordée à un réseau IP différent. L'administrateur tape la liste de commandes suivantes pour déterminer la configuration réseau de la station :

netstat –in (liste des interfaces présentes sur la machine)

Name	Mtu Net/Dest	address	Ipkts Ierrs	Opkts Oerrs Collis Queue
lo0	8232 127.0.0.0	127.0.0.1	165723999 0	165723999 0 0 0
hme0	500 137.194.160.0	137.194.160.3	302786984 0	323969628 0 0 0
q fe 0	500 137.194.192.0	137.194.192.1	155849833 0	2474339500 0 0
qfe l	500 137.194.204.0	137.194.204.1	63927071 8	39743317 3698 1116068 0
qfe2	500 137.194.168.0	137.194.168.1	98951889 0	76888978 0 0 0
qfe3	500 137.194.200.0	137.194.200.1	88786653 0	69577705 0 0 0

ifconfig –a (informations détaillée sur chaque interface installée)

```
lo0: flags=849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 8232
inet 127.0.0.1 netmask ff000000
```

- hme0: flags=863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 137.194.160.3 netmask fffffe00 broadcast 137.194.161.255
- qfe0: flags=863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 137.194.192.1 netmask fffffe00 broadcast 137.194.193.255
- qfe1: flags=863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 137.194.204.1 netmask fffffe00 broadcast 137.194.205.255
- qfe2: flags=863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 137.194.168.1 netmask fffffe00 broadcast 137.194.169.255
- qfe3: flags=863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 137.194.200.1 netmask fffffe00 broadcast 137.194.201.255
 - Pour chaque sous réseau raccordé à la station, identifier le netmask, l'adresse du sous réseau et l'adresse de diffusion du sous réseau (en notation décimale pointée).

La présence de plusieurs interfaces sur cette machine rend nécessaire l'activation du routage. La commande *netstat -rn* retourne le contenu de la table de routage de la machine courante. Les informations suivantes sont alors retournées :

Destination	Mask (ateway	Device	Mxfrg	Rtt Rej	f Flg	Out	In/Fwd	
137.194.168.0	255.255.254.0			L.				41867	
137.194.200.0 137.194.204.0	255.255.254.0 255.255.254.0			10				46857 34388	

TD ARP- Réseaux 10/04/2020

```
hme0 1500* 0 2 U 293056
137.194.160.0
                255.255.254.0 137.194.160.3
                                                  1500* 0 2 U 618612
137.194.192.0
                255.255.254.0 137.194.192.1
                                             qfe0
                                                                           0
default
             0.0.0.0
                       137.194.192.14
                                            1500*
                                                   0 0 UG 8513070 0
127.0.0.1
              255.255.255.255 127.0.0.1
                                               8232* 0 0 UH 1229083
                                          lo0
                                                                         0
```

Cette machine cherche à joindre l'équipement 137.194.160.85.

- Expliquer brièvement ce qui se passe.
- Même question pour les destinations 137.194.161.122, 137.194.204.22 et 137.194.20.10

Exercice 2

Un utilisateur de la machine esmeralda.enst.fr cherche des documents sur l'IP. Il se connecte au serveur FTP de l'ENST (<u>ftp.enst.fr</u>) pour rapatrier des RFCs (Request for Comments).

1. Décrire le déroulement des actions au niveau des couches 2 et 3 nécessaires à ces transferts de fichier. Donner les en-têtes IP et Ethernet des paquets envoyés par le serveur ftp vers le client.

Le même utilisateur désire à présent consulter des documents administratifs sur la page web de l'ENST (www.enst.fr). (2,5 points)

2. Même question : Décrire la « vie d'un paquet IP » de esmeralda jusqu'au serveur Web et donner les en-têtes IP et Ethernet des paquets reçus par esmeralda. (2,5 points)

Données:

esmeralda.enst.fr Adr.IP: 137.194.160.71 Masque: 255.255.254.0

Adr.MAC: 8:0:20:AC:3F:38 Routeur par default: 137.194.160.121

ftp.enst.fr Adr.IP: 137.194.160.3 Masque: 255.255.254.0

Adr.MAC: 8:0:20:A2:8E:AC Routeur par default: 137.194.160.121

www.enst.fr Adr.IP: 137.194.2.45 Masque: 255.255.254.0

Adr.MAC: 08:00:20:a6:8a:5c Routeur par default: 137.194.2.96

benelos.enst.fr Adr.IP: 137.194.160.121 Masque: 255.255.254.0

Adr.MAC: 0:80:2D:6F:EC:81

Adr.IP: 137.194. 2.96 Masque: 255.255.254.0

Adr.MAC: 0:80:2D:6F:EC:2B