组织工厂合约

1、状态变量

状态变量	类型	描述
admins	address[]	管理员地址列表
isAdmin	mapping(address = > bool)	是否是管理员
excitationAddr	address	激励合约地址
orgAddrs	address[]	组织地址列表
rootOrgAddr	address	根组织合约地址
ballotAddrs	mapping(address => bool)	投票合约地址权限
ballotAddrToOrgAddr	mapping(address => address)	投票合约地址到组织地址映射
tokenAddr	address	Token合约地址
orgBallotAdminAddr	address	组织合约设置投票管理员地址 (组织合约添加投票合约地址使用)

2、事件

2.1、创建组织合约事件

• 事件名: CreateOrg

- 描述:
 - 当创建组织合约时,会触发该事件。
- 注意:
 - 该事件仅用于记录组织创建的相关信息,无法被调用或修改。

参数:

•	参数名	类型	描述
	_id	string	组织ID
	_parentOrgAddr	address	父组织合约地址
	_childOrgAddr	address	子组织合约地址(新组织合约地址)
	_admin	address	组织管理员地址
	_governanceAddr	address	治理合约地址

3、构造函数

- 描述:
 - 部署合约时需要化传递参数。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_id	string	根组织ID
	_tokenAddr	address	Token合约地址
	_proposerRewards	uint256	提案人奖励
	_voterRewards	uint256	投票人奖励
	_nonVoterDeduction	uint256	未投票人扣除
	_orgBallotAdminAddr	address	组织合约设置投票管理员地址

4、方法

4.1、创建组织

• 方法名: createOrg

• 描述:

• 创建一个组织合约

• 参数:

•	参数名	类型	描述
	_id	string	组织ID
	_rules	string	规章制度
	_parentOrg	address	父组织的地址
	_admin	address	组织管理员地址

• 返回值:

• 无

4.2、增加投票地址权限

• 方法名: setBallotAddr

• 描述:

• 仅合约管理员可调用

参数:

•	参数名	类型	描述
	_ballotAddr	address	投票合约地址

- 返回值:
 - 无

4.3、移除投票地址权限

• 方法名: removeBallotAddr

• 描述:

• 由投票合约调用,当投票不通过时,移除该投票合约的地址权限。

- 注意:
 - 该函数只能由投票合约调用。
 - 投票未通过时才能调用。
- 参数:
 - 无
- 返回值:
 - 无

4.4、添加管理员

- 方法名: setAdminAddr
- 注意:
 - 该函数只能管理员调用。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_addr	address	管理员地址

- 返回值:
 - 无

4.5、移除管理员

- 方法名: removeAdminAddr
- 注意:
 - 该函数只能管理员调用。
- 参数:

•	参数名	类型	描述	

_addr address 管理员地址

- 返回值:
 - 无

4.6、设置组织合约中投票管理员地址(组织合约添加投票合约地址使用)

- 方法名: setOrgBallotAdminAddr
- 注意:
 - 该函数只能管理员调用。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_orgBallotAdminAddr	address	组织合约设置投票管理员地址

- 返回值:
 - 无

4.7、获取根组织地址

- 方法名: getRootOrgAddress
- 描述:
 - 获取根组织的合约地址。
- 参数:
 - 无
- 返回值:

•	类型	描述
	address	根组织的合约地址

4.8、获取所有组织(组织列表)

- 方法名: getOrgs
- 描述:
 - 获取所有组织(组织列表)
- 参数:
 - 无
- 返回值:

•	类型	描述
	address[]	组织地址列表

4.9、获取管理员列表

• 方法名: getAdmins

• 参数::

• 无

• 返回值

•	类型	描述
	address[]	管理员地址列表