# 组织合约

# 1、结构体

### 结构体名: Member

变量名	类型	描述
memberType	uint8	用户类型
voteRight	uint8	投票权
electionRight	uint8	选举权
beElectedRight	uint8	被选举权
proposalRight	uint8	提案权
governanceRight	uint8	治理权
agreeJoinOrg	uint8	是否同意加入组织

# 2、状态变量

## 2.1、string类型变量

变量名	类型	描述
id	string	组织ID

## 2.2、address类型变量

变量名	类型	描述
parentOrg	address	父组织合约地址

creator	address	组织创建人地址
factoryAddr	address	工厂合约地址
tokenAddr	address	token合约地址
excitationAddr	address	治理激励合约地址
governanceAddr	address	治理合约地址

### 2.3、address数组类型变量

变量名	类型	描述
childOrgs	address[]	子组织合约地址列表
orgMembers	address[]	组织成员列表

## 2.4、mapping类型变量

变量名	类型	描述
admins	address => bool	管理员合约地址映射
orgMember	address => bool	组织成员映射
memberInfo	address => Member	成员信息映射

# 3、方法

### 3.1、增加组织成员

- 方法名: addOrgMembers
- 描述:
  - 增加组织成员,同时修改组织成员信息。

- 注意:
  - 该函数只能被管理员调用。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_orgMembers	address[]	成员地址列表
	_memberInfos	Member[]	成员信息列表

- 返回值:
  - 无

#### 3.2、同意加入组织

- 方法名: agreeJoinOrg
- 描述:
  - 成员同意遵守组织规章制度,并正式加入组织。
- 注意:
  - 只有已经成为组织成员的地址才能调用此函数。
  - 调用该函数会将 memberInfo[msg.sender].agreeJoinOrg 设置为 1,并授权治理激励合约。
- 参数:
  - 无
- 返回值:
  - 无

#### 3.3、更改发起人

- 方法名: changeCreator
- 描述:
  - 更改发起人,只能由发起人调用。
- 注意:
  - 该函数只能被发起人调用。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_creator	address	发起人地址

- 返回值:
  - 无

#### 3.4、删除组织成员

- 方法名: delOrgMember
- 描述:
  - 删除组织成员,只能由管理员调用。
- 注意:
  - 该函数只能被管理员调用。
  - 删除成员后,该成员将不再是组织成员,其成员信息也将被删除。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_orgMembers	address[]	要删除的组织成员列表

- 返回值:
  - 无

#### 3.5、增加管理员

- 方法名: setAdmin
- 描述:
  - 增加管理员,只有当前管理员才能执行此操作。
- 注意:
  - 该函数只能被当前管理员调用。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_adminAddr	address	管理员地址。

- 返回值:
  - 无
- •

#### 3.6、撤销管理员

- 方法名: revokeAdmin
- 描述:
  - 撤销管理员,只有当前管理员才能执行此操作。
- 注意:
  - 该函数只能被当前管理员调用。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_adminAddr	address	管理员地址。

- 返回值:
  - 无

### 3.7、移除/举荐治理人

- 方法名: changeGovernanceRight
- 描述:
  - 用于移除或举荐治理人成员的治理权。
- 注意:
  - 该函数只能被管理员调用。
  - 治理人成员必须是组织成员。

• 参数 \_mark 取值为0或1,0表示移除治理权,1表示举荐治理权。

#### 参数:

•	参数名	类型	描述
	_memberAddr	address	移除/举荐治理人成员地址
	_mark	uint8	0:移除治理权,1:举荐治理权

- 返回值:
  - 无

#### 3.8、验证组织成员

• 方法名: verifyOrgMember

- 描述:
  - 验证成员列表是否都在组织中。
- 注意:
  - 只能被管理员调用。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_voters	address[]	需要验证的成员列表

- 返回值:
  - 无

#### 3.9、验证组织成员和投票权

- 方法名: verifyOrgMemberAndVoteRight
- 描述:
  - 验证传入的地址列表是否都是组织成员并且具有投票权。
- 注意:

• 如果有地址不是组织成员或者不具有投票权,将抛出异常。

• 参数:

•	参数名	类型	描述
	_voters	address[]	需要验证的地址列表

- 返回值:
  - 无

#### 3.10、获取用户是否为管理员

• 方法名: getIsAdmin

- 描述:
  - 查询给定地址是否为管理员。
- 参数:

•	参数名	类型	描述
	_adminAddr	address	管理员账户地址

返回值:

•	类型	描述
	bool	true 表示是管理员,false 表示不是管理员

### 3.11、获取用户地址是否是组织成员

• 方法名: getIsMember

- 描述:
  - 查询给定地址是否为组织成员。
- 参数:

•	参数名	类型	描述	

\_memberAddr address 成员账户地址

• 返回值:

•	类型	描述
	bool	true 是组织成员, false 不是组织成员

#### 3.12、查看组织成员列表

• 方法名: getOrgMembers

• 返回值:

•	类型	描述
	address[]	组织成员地址列表

### 3.13、查看组织成员信息

• 方法名: getMemberInfo

• 描述:

• 查询给定组织成员地址信息。

• 参数:

•	参数名	类型	描述
	_memberAddr	address	成员账户地址

• 返回值:

•	类型	描述
	Member	组织成员信息,详见结构体Member

### 3.14、查看组织中所有的合约地址

• 方法名: getOtherContractAddr

返回值:

•	类型	描述
	address	组织工厂合约地址
	address	token合约地址
	address	治理激励合约地址
	address	治理合约地址

9

###