TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn công nghệ phần mềm

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

☆☆

☆

☆

 $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ 

 $\stackrel{\frown}{\Leftrightarrow}$ 

**☆** 

 $\stackrel{\cdot}{\not}$ 

☆

 $\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$ 

☆☆

☆☆

☆

☆

 $\stackrel{\wedge}{\cancel{\sim}}$ 

 $\stackrel{\frown}{\Leftrightarrow}$ 

☆

 $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ 

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

☆

☆

<u>☆</u>

☆

☆☆

 $\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$ 

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

 $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ 

☆ ☆ ☆ ☆
☆

☆☆

☆

☆

☆

**☆ ☆** 

☆☆

☆

 $^{\wedge}_{\wedge}$ 

☆☆

☆ ☆ ☆ ☆

<u>☆</u>

☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ ☆

Bài giảng

# HỆ ĐIỀU HÀNH

60 tiết (45 tiết lý thuyết + 15 tiết thực hành) (Version 0.11)

Biên soạn

Lê Tiến Dũng

Hà nội 8-2001

\*\*\*\*\*

Hê điều hành trang 2/96

# Chương 1. Các khái niệm cơ bản

LT: 6 Tiết, TH: 0 Tiết

## 1. Cấu trúc phân lớp và sự phát triển của hệ thống tính toán

a. Lịch sử phát triển của các hệ thống tính toán  $\Box$  các nguyên lý phát triển của processor và hê lênh.

- 1940-1950

Đây là giai đoạn ra đời thế hệ đầu tiên của máy tính điện tử, với những hệ thống máy tính cấu tạo từ các bộ phận cơ khí và đèn điện tử. Các máy tính giai đoạn này vừa cồng kềnh (kích cỡ bằng một toà nhà) vừa phức tạp. Do đó một máy phải dùng nhiều người sử dụng.

Trong giai đoạn này: Phạm vi người sử dụng máy tính điện tử còn bị bó hẹp ở những chuyên gia mà thôi.

Người thiết kế xây dựng chương trình chính là người lập trình và cũng là người vận hành.

Ngôn ngữ làm việc của họ là ngôn ngữ máy là một chuỗi số nhị phân 01 vì vậy công việc của họ rất đơn điệu nhàm chán và việc mắc lỗi là không thể tránh khỏi do đó cần hiệu chỉnh chương trình. Vì thế hiệu suất làm việc thấp, trung bình khoảng 8 câu lệnh/ngày.

Tồn tại công việc cho mọi người, mọi chương trình: Mong muốn của người sử dụng luôn khác xa với khả năng đáp ứng của máy tính. Nó rất phong phú đa dạng, còn khả năng của máy tính trong một thời gian xác định là hầu như không đổi. Bên cạnh đó cũng có những khả năng của máy tính như tốc độ processor người dùng ít khi khai thác triệt để.

Người ta thấy một số công việc là cần thiết cho mọi người, thường xuyên được sử dụng do đó phải xây dựng (các chương trình chuẩn hay chương trình mẫu) Standard Programs. Việc này được thực hiện bởi các nhà lập trình và được cung cấp cùng với máy tính. Từ đó tạo thành một bộ thư viện chương trình mẫu.

{Standard Programs} = Library of Standard Programs

Ban đầu các chương trình mang tính chất hoàn thiện: từ một đầu vào nhất định (input) sẽ đưa ra một kết quả(output). Tuy nhiên việc này là không thuận lợi và hiệu quả vì có nhiều chức năng con của chương trình sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì vậy người ta nghĩ đến các phương pháp cải tiến hiệu suất làm việc là phải xây dựng các chương trình con và cải tiến hệ lệnh của processor tức là giảm bớt các lệnh macroprocessor mà thay vào đó là các phép xử lý tác động lên bit, byte.

Hệ điều hành trang 3/96

Lý do: các hàm cơ sở như lấy căn, sinx, hay luỹ thừa không phải ai cũng cần dùng, nhưng ai cũng cần xử lý thông tin, mà cơ sở nhỏ nhất của thông tin nằm trong bit, byte nên khi tăng cường khả năng cho processor trong lĩnh vực xử lý bit thì nó sẽ gắn với nhu cầu của mọi người hơn.

#### - 1951-1960

{Library of Standard Programs} Để đáp ứng nhu cầu người sử dụng, một mặt người ta phải nghiên cứu các thuật toán lấy căn, sinx, cos,□. trên cơ sở xử lý bit, byte; mặt khác phải xây dựng sẵn các modul đáp ứng yêu cầu nay.

Đội ngũ người sử dụng ngày càng lớn => thoả mãn nhu cầu lập trình dưới dạng thư viện ngày càng lớn theo => yêu cầu số thư viện lớn với nội dung đồ sộ => khó. Giải quyết bằng cách phải cung cấp cho người sử dụng công cụ cho phép mô tả những giải thuật cần thiết =>

Đây là thời kỳ ra đời của ngôn ngữ thuật toán với một loạt các chương trình dịch. Các ngôn ngữ ra đời: Assembler, FORTRAN, COBOL.

Đi đôi với chúng là kỹ thuật bán dẫn, sản xuất được băng từ cho phép lưu trữ được một số chương trình. Đã có sự phân hoá chức năng giữa người lập trình và thao tác viên (operator).

- + Processor cũng chuyển giao một số chức năng cho các thiết bị khác.
- + Đã bắt đầu việc nhóm các chương trình hay tác vụ (jobs) lại để xử lý theo lô. Đã có những mầm mống của hê điều hành:
  - o Thực hiện tự động các công việc
  - Nạp và giải phóng chương trình trong bộ nhớ
  - O Quản lý vào ra: đọc bìa, băng từ, máy in.

=> Mô hình hoạt động của hệ điều hành : người sử dụng tác động trực tiếp lên MTDT hay thông qua thư viện chương trình mẫu hoặc tác động trung gian qua chương trình dịch =>

- + Hệ thống quản lý
  - o Quản lý thư viện
  - o Quản lý Chương trình dịch
  - O Quản lý cung cấp dịch vụ

## - 1960-nay

Tiến thêm một bước trong việc cơ sở hoá thư viện chương trình mẫu. Thay vì cung cấp các chương trình hoàn thiện, cung cấp các module giải quyết từng phần giải thuật, phép biến đổi thường gặp => ngoài ra còn cần có những modul chuyên phục vụ điều khiển và tổ chức các module trong thư viện.

Hệ điều hành trang 4/96

Ra đời phát triển mạch tích hợp (kích cỡ nhỏ, tốc độ cao), các đĩa từ với tốc độ truy nhập dữ liệu lớn hơn.

- + Ra đời các máy vi tính IBM PC và MSDOS.
  - Giao diện đồ hoạ
  - O Chức năng đa phương tiện được nhúng vào hệ điều hành.
  - Hệ điều hành đã gắn với mạng và Internet.
  - Các hệ thống song song: nhiều bộ vi xử lý cùng chia sẻ một hệ thống bus, đồng hồ, thiết bị ngoại vi, bộ nhớ.
  - Các hệ thống phân tán: nhiều bộ vi xử lý nhưng dùng bộ nhớ, bus, đồng hồ riêng nhưng liên lạc trao đổi với nhau để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
  - Hệ thống thời gian thực: Các xử lý tinh toán bị giới hạn về mặt thời gian thực hiện.

Người ta đưa ra các lớp tuỳ chọn (option) để đưa máy tính về các môi trường làm việc phù hợp.

## b. Phần mềm và vai trò của các lớp chương trình trong hệ thống tính toán

Trong khi phần kỹ thuật thay đổi chậm chạp thì phần chương trình bao quanh MTDT phát triển với tốc độ chóng mặt. Ngày nay giá thành của phần mềm chiếm một tỉ trọng lớn trong giá trị toàn hệ thống.

So sánh giá thành giữa phần cứng và phần mềm
 Ngày 06/06/2001

I. HA	RDWARE	
Server		
P/N	Description	Unit Price
X Series 230	IBM Series x230 PIII 1000 Mhz/ 256 Kb Cache	3,475.00
865861Y	IBM Netfinity 128MB SDRAM ECC RDIMM	·
	Intergrated dual channel Ultra 160 LVD SCSI	
	Internal storage: 218.4 GB 10/100 Ethernet intergrated	
	10 bays( 6 hot plug, 2 half-high, 40x IDE CDROM)	
	250w Power Supply Cooling fans: 2	
33L3123	IBM Netfinity 128MB SDRAM ECC RDIMM	305.00
33L3125	IBM Netfinity 256MB SDRAM ECC RDIMM	641.00
37L7205	IBM Netfinity 18.2 GB 10K-4 Wide Ultra160 SCSI	598.00
	IBM E54 Color Monitor, stealth black	178.00
C5647A	HP SureStore Tape 40i GB Internal (40GB)	1,980.00
	TOTAL	7,177.00

Hê điều hành trang 5/96

II. SOFTWARE						
P/N	Description	Unit Price				
	VISUALAGE JAVA ENTERPRISE EDITION V3.5					
00P7778	PROGRAM PKG	4,349.00				
	WEBSPHERE STUDIO ADVANCED V3.5					
11K7694	PROGRAM PACKAGE WITH 1 CLIENT ADV	2,899.00				
	Oracle 8i Standard Edition Release 3					
	(with 5 Client)	1,120.00				
659-00399	VStudio Pro 6.0 Win32 English Intl CD Refresh	1,107.76				
021-02665	Office 2000 win 32 English Intl CD	477.25				
021-03851	Office 2000 win 32 English OLP NL	385.65				
227-01187	227-01187 WinNT Svr 4.0 English Intl CD 5 Clt SP4					
	TOTAL	11,161.91				

Các chương trình bao quanh phần kỹ thuật tạo thành một môi trường tính toán. Mỗi chương trình muốn được thực hiện phải gắn với môi trường và thừa hưởng ở môi trường mọi khả năng của hệ thống. Làm cho thông tin lưu chuyển dễ dàng giữa các thành phần của hệ thống. Thông tin đầu ra của một module này có thể làm đầu vào cho một module khác. Mọi biến đổi trung gian đều do hệ thống đảm nhiệm và trong suốt với người sử dụng.

Ví dụ: các phần mềm Word, Excel gắn liền với môi trường Windows. Khi các thông số của môi trường thay đổi (Hệ thống font chữ, bàn phím, ngôn  $ng\widetilde{u}$ )=> sẽ ảnh hưởng lên các phần mềm này.

Dù là một chương trình hay một thành phần của hệ thống thì đều phải hoạt động đồng bộ với toàn hệ thống (các thành phần hệ thống hay chương trình khác). Hệ thống có chức năng đảm bảo đầy đủ các điều kiện vật chất để chương trình chạy được như bộ nhớ, thời gian phục vụ của processor, thiết bị ngoại vi => Tóm lại hệ thống có nhiệm vụ quản lý tài nguyên.

# 2. Tài nguyên của hệ thống tính toán

Các tài nguyên chủ yếu

Tài nguyên phân chia làm hai loại cơ bản: không gian và thời gian. Trong khung cảnh mỗi hệ thống thì đó là không gian nhớ và thời gian thực hiện lệnh.

#### a. Bộ nhớ

- Bộ nhớ là nơi lưu trữ thông tin.
- Đặc trưng bộ nhớ

Hệ điều hành trang 6/96

+ Thời gian truy nhập trực tiếp: thời gian trực tiếp để truy nhập tới địa chỉ bất kỳ trong bộ nhớ.

+ Thời gian truy nhập tuần tự: Khi tồn tại một cách tổ chức lưu trữ kế tiếp. Bộ nhớ thường được phân cấp theo tốc độ truy nhập trực tiếp hay kế tiếp. Bộ nhớ được gọi là thực hiện nếu processor có thể thực hiện câu lệnh bất kỳ ghi trong đó. Đặc điểm của bộ nhớ này là thời gian truy nhập thực hiện và truy nhập tuần tư là bằng nhau. Bô nhớ trong bao giờ cũng là bô nhớ thực hiên.

- + Không gian bộ nhớ
- + Giá thành
- Phân loại bộ nhớ
  - + Bộ nhớ trong: Có tốc độ truy nhập cao nhưng không gian bộ nhớ nhỏ
  - + Bộ nhớ ngoài: Có không gian bộ nhớ lớn nhưng tốc độ truy nhập thấp. Thời gian truy nhập trực tiếp thường lớn hơn thời gian truy tuần tự. Loại bô nhớ phổ biến là bô nhớ đĩa cứng, đĩa mềm, băng từ, đĩa quang.

#### b. Thời gian processor

Bản thân Processor là tài nguyên quan trọng. Tài nguyên thời gian ở đây là thời gian thực hiện câu lệnh chứ không phải thời gian của cuộc sống hàng ngày. Processor được dùng cho nhiều tiến trình khác nhau do đó việc phân chia thời gian sử dụng processor của mỗi tiến trình phải được tối ưu hoá, đặc biệt là khi chúng còn dùng chung tài nguyên khác: chương trình, dữ liệu, thiết bị vào ra... Nói cách khác, thời gian processor chính là một tài nguyên quan trọng của hệ thống.

## c. Thiết bị ngoại vi

- Đa dang
- Số lượng lớn >>1
- Tốc độ xử lý << tốc độ processor</li>

Các thiết bị tiếp nhận, lưu trữ thông tin ở bộ nhớ ngoài trong thời gian dài được gọi là thiết bị ngoại vi. Máy in, bàn phím, màn hình, chuột, modem, □. Trước đây các thiết bị này thường được đặt xa phòng đặt máy chính nên gọi là thiết bị ngoại vi. Chúng còn có tên gọi khác là thiết bị vào ra. Chúng thường được gắn với MTDT thông qua các thiết bị trung gian: các thiết bị điều khiển.

Tài nguyên có hai loại: Phân chia được và không phân chia được.

Phân chia được: Cho phép nhiều người hay chương trình sử dụng nó một cách đồng thời. Điển hình là bộ nhớ(trong và ngoài): có thể nạp nhiều chương trình vào bộ nhớ trong, hay 1 chương trình sử dụng nhiều tệp trên đĩa cứng.

Hê điều hành trang 7/96

Không phân chia được: phần lớn các tài nguyên còn lại. Tuy nhiên có thể phân phối việc sử dụng chúng sao cho người sử dụng cảm giác như được phục vụ đồng thời.

## 3. Định nghĩa HĐH

Hệ điều hành là một phần quan trọng của mọi hệ thống thông tin. Một hệ thống thông tin gồm 4 thành phần: phần cứng, hệ điều hành, chương trình ứng dụng, người sử dụng.

Phần cứng: CPU, bộ nhớ, thiết bị vào ra cung cấp các tài nguyên thông tin cơ sở.

Các chương trình ứng dụng: chương trình dịch, hệ thống cơ sở dữ liệu, trình soạn thảo văn bản□. qui định cách sử dụng các tài nguyên đó để giải quyết những vấn đề của người sử dụng.

Hệ điều hành điều khiển và đồng bộ việc sử dụng phần cứng của các chương trình ứng dụng phục vụ các người sử dụng khác nhau với các mục đích sử dụng phong phú đa dạng.

Ta có thể hiểu HĐH là <u>HỆ THỐNG</u> các chương trình đảm bảo các chức năng **giao tiếp người máy** và **quản lý tài nguyên hệ thống tính toán**.

 Tuy nhiên có nhiều người quan sát HĐH dưới các góc độ khác nhau vì thế tồn tai nhiều đinh nghĩa về HĐH.

Đối với người sử dụng: HĐH là tập hợp các chương trình, phục vụ khai thác hệ thống tính toán một cách dễ dàng, thuận tiện.

Người sử dụng khi thực hiện một chương trình nào đó trên MTDT thì chỉ quan tâm đến việc hệ **thống** có đáp ứng được nhu cầu của họ hay không? Có chương trình cần thực hiện, có đủ bộ nhớ để chạy ☐ Họ không quan tâm đến việc hệ điều hành làm gì nhằm mục đích gì, có cấu trúc như thế nào?


Đối với người làm công tác quản lý: HĐH là một tập các chương trình phục vụ quản lý chặt trẽ và sử dụng tối ưu các tài nguyên của hệ thống tính toán.

Đối với cán bộ kỹ thuật: HĐH là hệ thống chương trình bao trùm lên một máy tính vật lý cụ thể để tạo ra một máy logic với những tài nguyên mới và khả năng mới.

Các định **nghi**ã trên phản ánh vị trí quan sát của người nêu. Họ đứng ở ngoài hệ thống và thể hiện điều họ mong đợi và cũng là điều họ nhìn thấy.

Đối với cán bộ lập trình hệ thống: HĐH là hệ thống mô hình hoá, mô phỏng các hoạt động của máy, của người sử dụng và của thao tác viên hoạt động trong các hệ thống đối thoại nhằm tạo môi trường để quản lý chặt trẽ các tài nguyên và tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.

Hệ điều hành trang 8/96



Đối với các cán bộ lập trình hệ thống, vị trí của họ là ở bên trong hệ điều hành. Họ quan sát các module, các thành phần của hệ thống, quan sát mối quan hệ giữa chúng. Đây là quan điểm của chúng ta trong suốt quá trình khảo sát nghiên cứu hệ điều hành.

- Như vậy HĐH là hệ chuyên gia ra đời sớm nhất và thuộc loại hoàn thiện nhất.

## 4. Phân loại hệ điều hành

#### a. Hệ điều hành đơn nhiệm và hệ điều hành đa nhiệm

Dựa vào cách thức đưa chương trình vào bộ nhớ, chọn chương trình có sẵn trong bộ nhớ để processor thực hiện, người ta phân thành: hệ điều hành đơn nhiệm, đa nhiệm.

Hệ điều hành đơn nhiệm

Tại một thời điểm xác định, khi một chương trình được đưa vào bộ nhớ thì nó chiếm giữ mọi tài nguyên của hệ thống, và vì vậy chương trình khác không thể được đưa vào bộ nhớ trong khi nó chưa kết thúc.

Nhưng do các thiết bị vào ra thường làm việc với tốc độ chậm, người ta dùng kỹ thuật SPOOLING(simultanous peripheral Operation on line): cho phép tạo ra hiệu ứng song các thiết bị chỉ cho phép vào ra tuần tự(sẽ đề cập chi tiết ở chương sau).

Hệ điều hành đa nhiệm

Hê điều hành trang 9/96

Hệ điều hành cho phép tại một thời điểm có nhiều chương trình ở trong bộ nhớ trong. Chúng có nhu cầu được phân phối thời gian phục vụ CPU, bộ nhớ và thiết bị ngoại vi. Như vậy CPU, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi v.v.. là các tài nguyên được chia sẻ cho các chương trình đó. Vấn đề là làm sao đảm bảo tốt nhất tính bình đẳng khi giải quyết vấn đề phân phối tài nguyên.

#### b. Hệ điều hành đơn chương và hệ điều hành đa chương (MultiUsers)

Hệ điều hành đơn chương

Tại một thời điểm xác định hệ điều hành chỉ cho phép một người sử dụng thao tác mà thôi.

Hệ điều hành đa chương

Hệ điều hành cho phép tại một thời điểm có thể phục vụ nhiều người sử dung.

#### c. Hệ điều hành tập trung và hệ điều hành phân tán

- Hệ điều hành tập trung

Trên một hệ thống máy tính chỉ có một HĐH duy nhất cài ở máy chủ. Các máy trạm được khởi động nhờ máy chủ và nó chỉ làm chức năng nhập/xuất dữ liệu. Mọi xử lý đều tập trung ở máy chủ.

- Hệ điều hành phân tán

Trên mỗi máy có 1 hệ điều hành khác nhau, máy chủ chịu trách nhiệm cung ứng các dịch vụ để truy nhập đến các tài nguyên chung và điều hành toàn hệ thống, các phép xử lý có thể tiến hành ở máy tram.

## d. Hệ điều hành phân chia thời gian và hệ điều hành thời gian thực

Hệ điều hành phân chia thời gian (Share time)

Một CPU luôn phiên phục vụ các tiến trình và 1 tiến trình có thể rơi vào trạng thái chờ đợi khi chưa được phân phối CPU.

- Hệ điều hành thời gian thực (Real time)

Một tiến trình khi đã xâm nhập vào hệ thống thì ở bất kỳ lúc nào đều được phân phối CPU.

## 5. Các tính chất cơ bản của hệ điều hành

#### a. Tin cây

- Mọi hoạt động của HĐH đều phải chuẩn xác tuyệt đối.
- Thông tin của HĐH đưa ra phải chính xác và phải ngăn ngừa các sai sót ngẫu nhiên, han chế các sai sót cố ý.
- Ví dụ

## $A: \triangleright copy A: \S 1.txt C:$

+ Kiểm tra xem có tồn tại cạc đĩa không (control card)

Hệ điều hành trang 10/96

- + Kiểm tra xem có tồn tai ổ đĩa A:
- + Kiểm tra xem có tồn tại đĩa A
- + Kiểm tra khả năng truy nhập đĩa từ
- + Kiểm tra có tồn tại tệp f1.txt
- + Kiểm tra có đọc được tệp hay không
- + Lặp lại với C:
- HĐH phải có những phương tiện kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu trong khi thao tác.

#### b. An toàn

- Hệ thống cố gắng bảo vệ thông tin, cố gắng chống các trường hợp truy nhập không hợp thức.
- Chức năng bảo vệ thông tin được chia thành nhiều mức:
  - + Các mức do hệ thống đảm nhiệm: Ví dụ trong các hệ thống UNIX, khi muốn xoá hay sửa đổi nội dung một tệp, người sử dụng phải có quyền xoá sửa đối với file đó.
  - + Có mức do người sử dụng đảm nhiệm: Lệnh DEL \*.\* của MSDOS, hệ thống hỏi lại người sử dụng một lần nữa để tránh sai sót vô ý.

#### c. Khái quát theo thời gian

- HĐH phải có tính kế thừa từ các hệ thống cũ
- HĐH cũng phải có khả năng thích nghi với những thay đổi trong tương lai.

## d. Hiệu quả

- Các tài nguyên của hệ thống phải được khai thác tối ưu.
- HĐH phải duy trì đồng độ trong toàn bộ hệ thống.

#### e. Thuận tiện

- HĐH phải thân thiện với người sử dụng do đó HĐH phải có nhiều hình thái giao tiếp:
  - + Giao tiếp dạng dòng lệnh
  - + Giao tiếp dạng thực đơn (Menu)
  - + Giao tiếp dạng biểu tượng

## 6. Nguyên lý xây dựng chương trình HĐH

#### a. Module

- HĐH phải được xây dựng từ các module độc lập nhưng có khả năng liên kết thành một hệ thống có thể thu gọn hoặc mở rộng tuỳ ý.
- Các module đồng cấp quan hệ với nhau thông qua dữ liệu vào và ra.

Hệ điều hành trang 11/96

 Tồn tại quan hệ phân cấp khi các liên kết các module tạo thành những module có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp hơn.

#### b. Phủ chức năng

- Một công việc có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau.
- Ví dụ

## Muốn in tệp f1.txt

- + C:\> copy f1.txt prn
- +  $C: \searrow type f1.txt > prn$
- + C:\> print f1.txt

#### c. Marco-processor

- Khi có một công việc cụ thể, hệ thống sẽ xây dựng các yêu cầu, liệt kê các bước phải thực hiện từ đó xây dựng chương trình tương ứng, sau đó thực hiện chương trình nói trên.
- Ví dụ: Trong MSDOS ta có các tệp config.sys và autoexec.bat

## d. Nguyên lý bảng tham số điều khiển

- Hệ thống không tham chiếu trực tiếp đến thiết bị, đối tượng vật lý mà chỉ làm việc với bảng tham số xác định đặc trưng của thiết bị đó.
- Bảng tham số được hệ thống xây dựng ngay trong quá trình làm việc
- Ví dụ

Bảng tham số của một máy tính PC được lưu trong CMOS 64byte

- Lợi ích của việc sử dụng bảng tham số
  - + Truy nhập thực hiện công việc nhanh với CPU
  - + Không phụ thuộc vào các thiết bị vật lý cụ thể
- Ví dụ:

Bên cạnh bảng tham số được lưu trong CMOS còn có các bảng tham số trong tệp config.sys và autoexec.bat cho phép ta thay đổi giá trị các biến môi trường của MSDOS.

## e. Nguyên lý giá trị chuẩn

- HĐH chuẩn bị bảng giá trị của các tham số gọi là bảng giá trị chuẩn. Trong trường hợp một module hoặc một câu lệnh có nhiều tham số và người sử dụng không nêu hết các giá trị tham số thì HĐH phải lấy giá trị trong bảng giá trị chuẩn bổ xung vào các tham số thiếu.
- Ví dụ:

#### C:>TP70>Dir

Hệ điều hành trang 12/96

- + Đĩa nào? Thường trực: Đĩa C:
- + Thư mục nào? Thường trực: C:\Tp70
- + Xem gì? Xem tất cả các tệp
- + Đưa ra đâu? Đưa ra thiết bị ra chuẩn: Màn hình
- + Đưa ra như thế nào? Đầy đủ thông tin
- Tham số
  - + Tham số vị trí: Xuất hiện theo vị trí và theo dòng tham số.
  - Tham số khoá được xây dựng theo từ khoá và có thể xuất hiện ở vị trí bất kỳ, trình tự bất kỳ.
- Ví dụ

#### $C: \gt format A: /q$

- + Lệnh format đĩa
- + Tham số vị trí: Đĩa A
- + Tham số khoá: Format nhanh

## f. Nguyên lý bảo vệ nhiều mức

- Chương trình và dữ liệu phải được bảo vệ nhiều mức bằng nhiều khoá.
- Ví dụ trong Linux
  - + Mức 1: Người sử dụng phải có tài khoản mới được sử dụng máy tính.
  - + Mức 2: Chỉ những người sử dụng thuộc nhóm A mới được truy nhập và tệp chung của nhóm A.

Hê điều hành trang 13/96

## 7. Thành phần của HĐH và kiến trúc HĐH


#### a. Thành phần của HĐH

Ngôn ngữ làm việc và giao tiếp

Hệ điều hành phải có ít nhất 3 ngôn ngữ làm việc và giao tiếp phục vụ cho các đối tượng khác nhau.

- + Ngôn ngữ máy: Là ngôn ngữ thực hiện duy nhất của hệ thống vì vậy còn gọi là ngôn ngữ thực hiện. Mọi ngôn ngữ khác đều phải được ánh xạ sang ngôn ngữ này.
- + Ngôn ngữ vận hành: Là ngôn ngữ giúp thao tác viên giao tiếp với hệ thống. Ví dụ: ngôn ngữ MSDOS.
- + Ngôn ngữ thuật toán: Là ngôn ngữ chủ yếu giúp người sử dụng giao tiếp với hệ thống. Ví dụ ngôn ngữ Pascal, C, Visual Basic. Mỗi ngôn ngữ có thể có nhiều chương trình dịch để ánh xạ sang ngôn ngữ máy.
- Hệ thống quản lý tài nguyên: Supervisor
   Đây là hệ thống phục vụ phân phối và quản lý tài nguyên.

#### b. Kiến trúc HĐH



Nhân là phần chính của HĐH làm các nhiệm vụ như quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, phân chia tài nguyên Nhân chỉ đảm nhiệm các chức năng cơ bản nhất, có kích thước nhỏ để giảm đến mức tối thiểu lỗi.

Dịch vụ là phần mở rộng các chức năng của HĐH cho phép khai thác tài nguyên hệ thống và hỗ trợ người dùng như quản lý tệp, quản lý thư mục, thư điện tử, truyền tệp.

Hệ điều hành trang 14/96

Giao tiếp là phần tạo ra môi trường giao tiếp giữa người sử dụng và máy tính.

## 8. Các hình thái giao tiếp

#### a. Hình thái dòng lệnh

Người sử dụng giao tiếp với HĐH qua các dòng lệnh, mỗi lệnh có các tham số tương ứng.

- Ưu điểm
  - + Dễ xây dựng và giảm công sức cho người xây dựng hệ thống.
  - + Người sử dụng có thể đưa tham số của lệnh một các chính xác theo mong muốn.
- Nhược điểm
  - + Tốc độ đưa lệnh vào chậm, người sử dụng phải nhớ các tham số.
  - + Đối với các thao tác viên không có kinh nghiệm, thì hình thái giao tiếp. này gây cản trở đến hiệu quả làm việc.
  - + Hình thái giao tiếp này bị cản trở bởi hàng rào ngôn ngữ.

#### b. Hình thái thực đơn

Người sử dụng giao tiếp với HĐH thông các các thực đơn, các thực đơn thường có dạng trải xuống (Popup). Mỗi một thực đơn con tương ứng với một chức năng. Các tham số có thể được đưa vào thông qua giao tiếp với người sử dụng.

- Uu điểm
  - + Hình thái này không yêu cầu nhớ lệnh
  - + Người sử dụng có thể truy nhập vào thực đơn qua bàn phím hoặc qua chuôt.
- Nhược điểm
  - + Hình thái giao tiếp này bị cản trở bởi hàng rào ngôn ngữ.
  - + Đôi khi các từ trên thực đơn không nêu bật được chức năng của nó

## c. Hình thái cửa sổ □ biểu tượng

Người sử dụng giao tiếp với HĐH thông các các thanh công cụ và các biểu tượng. Mỗi một biểu tượng tương ứng với một chức năng. Các tham số có thể được đưa vào thông qua giao tiếp với người sử dung.

- Uu điểm
  - + Hình thái này không yêu cầu nhớ lệnh
  - + Người sử dụng không bị hàng rào ngôn ngữ gây cản trở.
- Nhược điểm

Hệ điều hành trang 15/96

+ Có thể có rất nhiều biểu tượng do đó gây sự nhập nhằng về chức năng.

+ Không thuận lợi khi thao tác bằng bàn phím

## d. Hình thái kết hợp

Hệ điều hành thường kết hợp nhiều hình thái giao tiếp để tạo ra tính thân thiện với người sử dụng. Ví dụ: việc kết hợp thực đơn với các biểu tượng, hoặc kết hợp giữa các biểu tượng và các từ gợi ý (tooltip).

Hình thái giao tiếp kết hợp này khắc phục được các nhược điểm của các hình thái giao tiếp đơn lẻ.

# 9. Giới thiệu về MSDOS

#### a. Lịch sử của DOS

- Những năm 1980, hãng Intel cho ra đời bộ vi xử lý 16 bít 8086. Jim Paterson đã bỏ công sức xây dựng hệ điều hành mới cho loại máy tính sử dụng bộ vi xử lý này đó là 86-DOS. HĐH này đã cố gắng khắc phục những điểm yếu của hệ điều hành trước đó là CP/M.
- Microsoft đã mua lại HĐH của Jim Paterson và phát triển thành hệ điều hành PCDOS hay MSDOS. Phiên bản đầu tiên của MSDOS thế hệ 1.0 ra đời vào 8/1981.
- Các cải tiến của MSDOS 1.0 so với CP/M
  - + Có thêm loại chương trình chạy EXE bên cạnh các chương trình COM.
  - + HĐH tách bộ xử lý lệnh thành một phần nội trú và một phần ngoại trú.
  - + Để tiện lợi cho việc quản lý đĩa người ta đưa ra bảng File Allocation Table viết tắt là FAT để quản lý đĩa. Mỗi phần tử của bảng FAT tương ứng với 521 byte trên đĩa gọi là sector, chỉ ra sector này đã có dữ liệu hay còn tự do.
  - + MSDOS 1.0 cho phép xử lý lô (batch) một số lệnh của MSDOS bằng cách tạo một tệp batch.
  - + Ngày tháng tạo hay cập nhật tệp cũng được lưu trữ cùng với thông tin của tệp.

Phiên bản MSDOS 2.0 ra đời vào năm 1983

Phiên bản MSDOS 3.0 ra đời vào năm 1984

Phiên bản MSDOS 4.0 ra đời vào năm 1988

## b. Các thành phần của MSDOS

- BIOS: Chứa các chương trình của supervisor và quản lý tệp nhưng chưa kết nối thành hê thống. Do đó cần chương trình kích hoat.
- Chương trình mồi Boot Strap Loader: nằm ở sector đầu tiên của đĩa từ dùng để kích hoạt toàn bộ chương trình hệ thống.

Hệ điều hành trang 16/96

 IO.SYS: Dưới sự hỗ trợ của BSL bao lấy BIOS, cung cấp các dịch vụ cơ bản nhất như chia sẻ tài nguyên, quản lý bộ nhớ.

- MSDOS.SYS: mở rộng IO.SYS lần nữa
- COMMAND.COM: liên lạc giữa người sử dụng và hệ thống, chứa các lệnh nội trú.
- Các lệnh ngoài: là thành phần mở rộng theo từng lĩnh vực.


Hệ điều hành trang 17/96

# Chương 2. Hệ thống xử lý ngắt trong IBM PC

# 1. Khái niệm về ngắt và xử lý ngắt trong IBM PC

Ngắt là hiện tượng tạm ngừng thực hiện một tiến trình để chuyển sang thực hiện một tiến trình khác khi có một sự kiện xảy ra trong hệ thống tính toán. Có thể hiểu tạm nghĩa "thực hiện một tiến trình" là thực hiện một chương trình, tiến trình bị ngắt có thể coi là chương trình chính, còn tiến trình xử lý ngắt có thể coi là chương trình con.

Chương trình con xử lý ngắt là một chương trình ngôn ngữ máy hoàn toàn bình thường. Chương trình này địa chỉ kết thúc bằng lệnh IRET (Interupt RETurn), nó ra lệnh cho bộ xử lý quay về thực hiện tiếp chương trình chính đúng từ chỗ mà nó bị ngắt.



 Đối với các hệ thống tính toán việc gọi ngắt dùng cho việc các bộ phận khác nhau của hệ thống tính toán báo cho processor biết về kết quả thực hiện công viêc của mình.

## 2. Phân loại ngắt

Có nhiều tiêu chí để phân loại ngắt

- Phân loại theo ngắt trong và ngắt ngoài
  - + Ngắt trong là ngắt do các tín hiệu của procesor báo cho processor
  - + Ngắt ngoài là ngắt do các tính hiệu bên ngoài báo cho processor
- Phân loại theo sự sử dụng
  - + Ngắt dành cho HĐH sử dụng. Nếu thay đổi xử lý ngắt này sẽ làm thay đổi chức năng của hệ thống.
  - + Ngắt dành cho người sử dụng

Hệ điều hành trang 18/96

+ Ngắt dự trữ, hoặc là để cho HĐH sử dụng sau này hoặc để người sử dụng dùng cho mục đích riêng.

- Phân loại ngắt cứng và ngắt mềm, đây là cách phân loại phổ biến nhất

#### a. Ngắt mềm

- Là ngắt được gọi bằng một lệnh ở trong chương trình. Lệnh gọi ngắt từ chương trình ngôn ngữ máy là lệnh INT (INTerupt), các lệnh gọi ngắt từ chương trình ngôn ngữ bậc cao sẽ được dịch thành lệnh INT.

#### b. Ngắt cứng

- Là ngắt được gọi bởi các chương trình được cứng hoá trong các mạch điện tử.
- Ngắt cứng được chia làm hai loại:
  - + Ngắt cứng che được (Maskable Interupt)

Là ngắt có thể dùng mặt nạ để ngăn cho không ngắt hoạt động. Ta có thể đặt các bít trong mặt lạ bằng lệnh CLI (CLear Interupt flag).

Ví dụ: Ngắt chuột là ngắt cứng có thể bị che.

+ Ngắt cứng không che được (Non Maskable Interupt)

Là ngắt không thể dùng mặt nạ che được.

Ví dụ: Ngắt 2 báo hiệu có lỗi trong bộ nhớ.

Ngắt cứng không che được có độ ưu tiên cao nhất và được CPU phục vụ trước tất cả các ngắt khác.

# 3. Quy trình xử lý ngắt

## a. Quy trình xử lý ngắt

Quy trình xử lý ngắt được chia thành 5 bước

Bước 1:

Lưu đặc trưng sự kiện gây ngắt vào nơi quy định

Bước 2:

Lưu trạng thái của tiến trình bị ngắt vào nơi quy định

Bước 3:

Chuyển điều khiển tới chương trình xử lý ngắt

Bước 4:

Thực hiện chương trình xử lý ngắt, tức là xử lý sự kiện

Bước 5:

Khôi phục tiến trình bị ngắt

## b. Chương trình con và chương trình xử lý ngắt

Giống nhau

Khi thực hiện xong công việc, hai chương trình đều trở về chương trình ở mức trên nó.

Hê điều hành trang 19/96

Ba bước thực hiện đầu tiên đều giống nhau

#### - Khác nhau

Chương trình con	Chương trình xử lý ngắt				
Khi chúng ta có lời gọi chương	Chương trình bị ngắt và				
trình con, chúng ta cần biết	chương trình xử lý ngắt là				
đích xác chương trình con nằm	2 tiến trình độc lập, 2 tiến				
tại đâu. Chương trình chính và	trình này không biết thông				
chương trình con được gắn kết	tin của nhau. Trong				
với nhau thành một tiến trình	chương trình bị ngắt cũng				
duy nhất.	không có lời gọi đến				
	chương trình xử lý ngắt.				
Trong chương trình chính ta					
phải khai báo thư viện các					
chương trình con.					

## 4. Bång vector ngắt

Khi ngắt được tạo ra, nơi phát sinh nó không cần biết địa chỉ của chương trình xử lý ngắt tương ứng mà chỉ cần biết số hiệu ngắt. Số hiệu này chỉ đến một phần tử trong một bảng gọi là bảng các vector ngắt nằm ở vùng có địa chỉ thấp nhất trong bộ nhớ và chứa địa chỉ của chương trình con xử lý ngắt. Địa chỉ bắt đầu của mỗi chương trình con được xác định bởi địa chỉ đoạn và địa chỉ offset được đặt trước đoan.

Hai địa chỉ này đều là 16 bit (2 byte), như vậy mỗi địa chỉ ngắt chiếm 4 byte trong bộ nhớ. Máy tính PC có 256 ngắt khác nhau được đánh số từ 0 đến 255 do vậy độ dài của cả bảng do vậy sẽ là 256\*4 = 1024. Bảng vector ngắt chiếm các ô nhớ từ địa chỉ 0 đến 3FFh. Số thứ tự của ngắt bằng số thứ tự của vector ngắt. Địa chỉ của chương trình xử lý số i được chứa trong bảng véc tơ ngắt từ địa chỉ offset 4\*(i-1) đến 4\*(i-1) + 3.

Một số ngắt thường dùng

STT	Số hiệu ngắt	Chức năng
1	00	Ngắt chia cho 0
2	04	Ngắt tràn số
3	08	Ngắt thời gian
4	09	Ngắt bàn phím

Hệ điều hành trang 20/96

5	10H	Ngắt phục vụ màn hình
6	19H	Ngắt khởi động hệ thống
7	20H	Kết thúc chương trình
8	21H	Gọi các hàm của DOS
9	25H/26H	Đọc/ghi đĩa
10	27H	Kết thúc nhưng thường trú
11	33H	Ngắt phục vụ chuột
12	67H	Quản lý bộ nhớ mở rộng

## 5. Gọi ngắt trong Assembler

Ví dụ: Gọi ngắt 10 h ẩn con trỏ

```
Mov AH,1
Mov CX,0100H
INT 10H
```

- Giải thích

Cho CH = 1, dòng đầu tiên của ma trận hiển thị con trỏ Cho CL = 0, dòng cuối cùng của ma trận hiển thị con trỏ Như vậy CH < CL vì vậy con trỏ không hiện ra màn hình

Nhúng ngôn ngữ Assembler vào trong môi trường PASCAL

```
uses crt;
begin
    writeln('...');
    asm
        mov AH,1
        mov CX,$0100
    end;
    readkey;
end.
```

## 6. Gọi ngắt trong Pascal

Pascal cung cấp hai thủ tục để gọi ngắt trong thư viện Dos

- Thủ tục Intr

```
procedure Intr(IntNo: Byte; var Regs: Registers);
để gọi ngắt với một số hiệu ngắt bất kỳ
```

- Thủ tục MsDos

```
procedure MsDos(var Regs: Registers);
để gọi ngắt 21H của DOS.
```

Kiểu bản ghi Registers

```
type
```

Hệ điều hành trang 21/96

```
Registers = record
  case Integer of
  0: (AX, BX, CX, DX, BP, SI, DI, DS, ES, Flags: Word);
  1: (AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH: Byte);
end;
```

#### Chú ý:

- + Đặt các thông số cho các thanh ghi trước khi gọi thủ tục.
- + Lấy ra các giá trị trả về qua các thanh ghi sau khi gọi thủ tục.
- Ví dụ:

## Dùng hàm 2AH để xem ngày

```
uses Dos;
var
 date, year, month, day: string;
 regs: Registers;
begin
 regs.ah := $2a; { Hàm $2A để lấy ngày }
 msdos(regs);
 with regs do
   begin
     str(cx,year); { Chuyển giá trị từ số sang xâu }
     str(dh, month);
     str(dl,day);
   end;
 date := day+'/'+month+'/'+year;
 writeln(' Hom nay la ', date);
end.
Kết quả
```

# 7. Bộ thanh ghi của 8088

Hom nay la 11/8/2001

Bộ vi xử lý 8088 có 14 thanh ghi có độ dài 16 bit và được chia thành 4 loại

a. Các thanh ghi chung

Thường dùng để lưu trữ trong các phép toán số học.

Gồm có

+ AX (Accumulator): Thanh ghi tích lũy
 Thường dùng để lưu trữ các giá trị trong khi thực hiện các phép toán số học.

+ BX (Base): Thanh ghi cơ sở

Hê điều hành trang 22/96

Thường dùng để trỏ đến đầu của một bảng dịch chuyển trong bộ nhớ. Nó cũng được dùng để cất giữ phần địa chỉ offset của một địa chỉ theo đoan.

+ CX (Count): Thanh ghi đếm

Thường dùng như một bộ đếm để điều khiển một vòng lặp hoặc để chuyển lặp dữ liệu.

+ DX (Data): Thanh ghi dữ liệu

Thường dùng để cất giữ các giá trị 16 bit cho các mục đích chung.

Các thanh ghi chung được chia nhỏ thành hai thanh ghi 8 bit là thanh ghi thấp (Low) chứa các bit từ 0 đến 7 và thanh ghi cao (High) chứa các bit từ 8 đến 15. Như vậy ta có 8 thanh ghi nhỏ là AH,AL, BH,BL, CH,CL, DH, DL.

#### b. Các thanh ghi đoạn

- CS (Code Segment): Thanh ghi đoạn lệnh

Dùng để xác định đoạn lệnh, nơi chứa chương trình đang được thực hiện.

- DS (Data Segment): Thanh ghi đoạn dữ liệu

Dùng để xác định đoạn dữ liệu, nơi chứa dữ liệu của chương trình đang được thực hiện.

SS (Stack Segmen): Thanh ghi đoạn ngăn xếp

Dùng để xác định đoạn ngăn xếp, là vùng làm việc tạm thời dùng để theo dõi các tham số và các đia chỉ đang được chương trình sử dung.

- ES (Extra Segment): Thanh ghi đoạn ngoài

Khi vùng nhớ cần sử dụng vượt quá 64K, bộ vi xử lý dùng thanh ES để trỏ đến một đoạn thêm. Ngoài ra thanh ES còn được sử dụng cho việc chuyển dữ liêu giữa các đoan.

## c. Thanh ghi cờ

Là thanh ghi CF được dùng để lưu trữ các cờ

15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
				OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF

Các cờ được chia làm hai loại

- Các cờ trạng thái
  - + CF (Carry Flag): Cờ nhớ chỉ phép toán số học có nhớ
  - + OF (Overflow Flag): Cờ tràn chỉ phép toán số học bị tràn
  - + ZF (Zero Flag): Cờ zero chỉ kết quả bằng không hoặc so sánh bằng
  - + SF (Sign Flag): Cờ dấu chỉ kết quả âm không hoặc so sánh âm
  - + PF (Parity Flag): Cờ chấn lẻ chỉ số chấn các bit 1

Hê điều hành trang 23/96

+ AF (Auxiliary Flag): Cờ nhớ phụ dùng trong các phép toán trên các số BCD (Binary-coded Decimal)

- Các cờ điều khiển
  - + DF (Direction Flag): Cờ định hướng điều khiến hướng tiến/lùi trong các phép lặp
  - + IF (Interupt Flag): Cờ ngắt điều khiển cho phép ngắt
  - + TF (Trap Flag): Cờ bẫy điều kiển việc thực hiện từng lệnh

#### d. Bộ đếm chương trình

 Là thanh ghi IP được dùng để chứa địa chỉ offset trong đoạn lệnh, nơi mà chương trình đang thực hiện, vì vậy còn được gọi là con trỏ lệnh.

## 8. Thay đổi ngắt trong hệ thống

## a. Các bước khi muốn thay đổi ngắt

Viết chương trình con xử lý ngắt

```
{Tạo chương trình con xử lý ngắt với địa chỉ gọi 4 byte} {$F+} procedure thay_doi_break; interrupt; begin {thực hiện các xử lý ngắt} end; {$F-}
```

- Lưu trữ vector ngắt cũ

Sử dụng thủ tục

```
procedure GetIntVec(IntNo: Byte; var Vector: Pointer);
```

Vector thuộc kiểu Pointer dùng để chứa địa chỉ chương trình xử lý ngắt.

Thay thế vector ngắt mới

```
Sử dụng thủ tục
```

```
procedure SetIntVec(IntNo: Byte; Vector: Pointer);
```

- Thực hiện các chức năng khác
- Khôi phục vector ngắt cũ

#### b. Ví dụ viết chương trình đăng nhập vào máy

```
program Mat_Khau;
uses crt,dos;
var
p: pointer; { chứa địa chỉ ngắt cũ }
break_flag: boolean;
i,j: byte;
password: string[16];
procedure pw;
```

Hệ điều hành trang 24/96

```
var i: byte;
begin
password:= '';
{ Password có độ dài bằng 3 }
for i:= 1 to 3 do password:=password + readkey;
{Tạo chương trình con xử lý ngắt với địa chỉ gọi 4 byte}
procedure thay_doi_break; interrupt;
begin
break_flag:=true;
end;
{$F-}
begin
clrscr;
{ lưu ngắt Ctrl + Break vào vùng nhớ được trỏ bởi p }
getintvec($1B,p);
break_flag:=false;
{ thay đổi ngắt Ctrl + Break }
setintvec($1B,addr(thay_doi_break));
i := 0;
write('Cho biet mat khau:');
while (i<3) and (not break_flag) do begin
          if(password = 'ABC') then begin
                     setintvec($1B,p);
                     exit:
          end
          else begin
                     i := i + 1;
                     write(\#7\#7\#7);
          end;
end;
inline($EA/$00/$00/$FF/$FF);
{ Lệnh JMP FFFF:0000 }
end.
```

# 9. Một số hàm và thủ tục thường dùng trong lập trình hệ thống

#### Các toán tử Logic

not and or Hệ điều hành trang 25/96

```
xor
   shl
   shr
Ví du:
   {
   not
               Bitwise negation|integer type |integer type
                                |integer type |integer type
                Bitwise and
   and
                Bitwise or
                                 |integer type |integer type
   or
               Bitwise xor
                                |integer type |integer type
   xor
                Shift left
   shl
                                 |integer type |integer type
                Shift right
                                 |integer type |integer type
   shr
   }
   procedure WriteBiWord(w: Word);
   var i: byte;
   begin
    for i := 15 downto 0 do begin
        if ((w shr i) mod 2 = 0) then
            Write('0')
        else
            Write('1');
        if (i \mod 4 = 0) then Write (' ');
    end;
   end;
   procedure WriteHexWord(w: Word);
    hexChars: array [0..$F] of Char =
      '0123456789ABCDEF';
   begin
    Write(hexChars[Hi(w) shr 4],
          hexChars[Hi(w) and $F],
          hexChars[Lo(w) shr 4],
          hexChars[Lo(w) and $F]);
   end;
   procedure WriteWord(w: Word);
   begin
    Writeln;
    Write('w = ',w);
    Write(' = '); WriteHexWord(w);
    Write(' = '); WriteBiWord(w);
   end;
   procedure TestShift;
   var
```

Hê điều hành trang 26/96

```
A: Word;
begin
 writeln;
 writeln('----');
 A := $8FFF;
 WriteWord(A);
 A := A shl 2;
 WriteWord(A);
 A := A shr 4;
 WriteWord(A);
end;
procedure TestNotAndOrXor;
 A,B: Word;
begin
 writeln;
 writeln('----');
 A:= $1234;
 B:= $5678;
 WriteWord(A);
 WriteWord(B);
 WriteWord(NOT A);
 WriteWord(A AND B);
 WriteWord(A OR B);
 WriteWord(A XOR B);
end;
begin
TestShift;
TestNotAndOrXor;
end.
{
Ban Dau : w = 36863 =
                              8FFF = 1000 1111 1111 1111
Sau quay trai: w = 16380 =
                              3FFC = 0011 1111 1111 1100
Sau quay phai: w = 1023 = 03FF = 0000 0011 1111 1111
A = 4660 =
                    1234 = 0001 0010 0011 0100
B = 22136 =
                    5678 = 0101 0110 0111 1000
NOT A = 60875 =
                    EDCB = 1110 1101 1100 1011
A AND B = 4656 =
                    1230 = 0001 \ 0010 \ 0011 \ 0000
A OR B = 22140 =
                    567C = 0101 \ 0110 \ 0111 \ 1100
A XOR B = 17484 =
                    444C = 0100 \ 0100 \ 0100 \ 1100
```

Hệ điều hành trang 27/96

```
}
- Hàm lấy byte cao của một từ (word)
                                                      Lo(x)
     function Hi(X): Byte;
- Hàm lấy byte thấp của một từ (word)
                                                       Hi(x)
     function Lo(X): Byte;

    Hàm hoán đối nội dung byte thấp và byte cao

     function Swap(X): (Same type as parameter);
Ví du:
     var
      A, B: Word;
      A1, A2: Byte;
     procedure WriteHexWord(w: Word);
      hexChars: array [0..$F] of Char =
        '0123456789ABCDEF';
     begin
      Write(hexChars[Hi(w) shr 4],
            hexChars[Hi(w) and $F],
            hexChars[Lo(w) shr 4],
            hexChars[Lo(w) and $F]);
     end;
     begin
      A := $1234; { 4660 }
      writeln;
      write('A = ', A, ' = \$'); WriteHexWord(A);
      { function Hi(X): Byte; }
      A1 := Hi(A); { $12 = 18 }
      writeln;
      write('A1 = ', A1, ' = $');WriteHexWord(A1);
      { function Lo(X): Byte; }
      A2 := Lo(A); {$34 = 52}
      writeln;
      write('A2 = ', A2, ' = $');WriteHexWord(A2);
      writeln;
      { function Swap(X): (Same type as parameter); }
      B := Swap(A); { $3412 = 13330 }
      write('B = ', B, ' = \$'); WriteHexWord(B);
     end.

    Hàm lấy địa chỉ đoạn của một biến, một thủ tục hay một hàm

     function Seg(X): Word;
```

Hệ điều hành trang 28/96

```
Hàm lấy địa chỉ offset của một biến, một thủ tục hay một hàm
     function Ofs(X): Word;
 Hàm lấy địa chỉ đoạn của đoạn mã hiện thời
     function CSeg: Word;
  Hàm lấy địa chỉ đoạn của đoạn dữ liệu
     function DSeg: Word;
  Hàm lấy địa chỉ đoạn của đoạn ngăn xếp (stack)
     function SSeg: Word;
 Hàm lấy giá trị của con trỏ stack IP của đoạn ngăn xếp
     function SPtr: Word;
Ví du:
     { CSeg, DSeg, SSeg, SPtr, Ofs, and Seg functions.}
     { function Ofs(X): Word; }
     procedure WriteHexWord(w: Word);
     const
      hexChars: array [0..$F] of Char =
        '0123456789ABCDEF';
     begin
      Write(hexChars[Hi(w) shr 4],
            hexChars[Hi(w) and $F],
            hexChars[Lo(w) shr 4],
            hexChars[Lo(w) and $F]);
     end;
     var
      i: Integer;
     begin
      Write('The current code segment is $');
      WriteHexWord(CSeg); Writeln;
      Write('The global data segment is $');
      WriteHexWord(DSeg); Writeln;
      Write('The stack segment is $');
      WriteHexWord(SSeg); Writeln;
      Write('The stack pointer is at $');
      WriteHexWord(SPtr); Writeln;
      Write('i is at offset $');
      WriteHexWord(Ofs(i));
      Write(' in segment $');
      WriteHexWord(Seg(i));
     end.
```

Hê điều hành trang 29/96

```
{
     CSeg: The current code segment is $0DC7
     DSeg: The global data segment is $0E6D
     SSeg: The stack segment is $0E98
     SPtr: The stack pointer is at $3FFE
     i is at offset $0062 in segment $0E6D
- Hàm lấy địa chỉ của một biến, một thủ tục hay một hàm
     function Addr(X): pointer;
  Hàm lấy địa chỉ khi biết địa chỉ đoạn và địa chỉ offset
     function Ptr(Seg, Ofs: Word): Pointer;
- Ví du:
     { function Addr(X): pointer; }
     { function Ptr(Seg, Ofs: Word): Pointer; }
        P1, P2: ^Byte;
        i, j : Byte;
     begin
      writeln('----');
      i := 1;
      P1 := Addr(i);
      Writeln('i = ', P1^{^{\prime}});
      j := i + 1;
      P2 := Ptr(seg(j), ofs(j));
      Writeln('j = ', P2^{^{\prime}});
     end.
     i =
          1
     j =
          2
  Thủ tục xin cấp phát và giải phóng bộ nhớ bộ nhớ
     procedure GetMem(var P: Pointer; Size: Word);
     procedure FreeMem(var P: Pointer; Size: Word);
- Ví dụ:
     { function SizeOf: Integer; }
     { procedure GetMem(var P: Pointer; Size: Word);}
     { The largest block that can be safely allocated
     on the heap at one time is 65,528 bytes (64K-$8). }
     { procedure FreeMem(var P: Pointer; Size: Word); }
     type
      NhanVien = record
```

Hệ điều hành trang 30/96

```
Ten: string[40]; { 40 + 1 độ dài ký tự }
        DiaChi: string[40]; { 40 + 1 độ dài ký tư }
        DienThoai: string[20]; { 20 + 1 độ dài ký tự }
        Tuoi: byte; { 1 }
        GioiTinh: boolean; { 1 }
      end;
     var
      P: ^NhanVien;
     begin
      GetMem(P, SizeOf(NhanVien));
Writeln ('Kich thuoc bg la ', SizeOf(NhanVien), ' bytes.');
      FreeMem (P, SizeOf(NhanVien));
     end.
     { Kich thuoc cua ban ghi la 105 bytes.}
 Thủ tục sao chép các byte
     procedure Move(var Source, Dest; Count: Word);
- Ví du:
     { procedure Move(var Source, Dest; Count: Word);
      Copies bytes from source to dest. }
     procedure WriteHexWord(w: Word);
     const
      hexChars: array [0..$F] of Char =
        '0123456789ABCDEF';
     begin
      Write(hexChars[Hi(w) shr 4],
            hexChars[Hi(w) and $F],
            hexChars[Lo(w) shr 4],
            hexChars[Lo(w) and $F]);
     end;
     var
       A: array[1..2] of Byte;
       B: Word;
       i: Byte;
     begin
       for i := 1 \text{ to } 2 \text{ do } A[i] := i;
       \{ A[1] = 1; A[2] = 2; => A = $0201 \}
       Move(A, B, SizeOf(A));
       \{ B = 513 = \$0201; \}
       writeln;
       write('B = ', B);
       write(' = '); WriteHexWord(B);
     end.
```

Thủ tục điền đầy một số các byte với một giá trị kiểu byte hoặc kiểu char

Hê điều hành trang 31/96

```
procedure FillChar(var X; Count: Word; value);
```

Truy nhập trực tiếp bộ nhớ

```
Mem, MemW, MemL
```

Mem để lấy một byte tại địa chỉ được trỏ bởi địa chỉ đoạn và địa chỉ offset. MemW để lấy một word (2 bytes) tại địa chỉ được trỏ bởi địa chỉ đoạn và đia chỉ offset.

MemL để lấy một longint (4 bytes) tại địa chỉ được trỏ bởi địa chỉ đoạn và địa chỉ offset.

Ví du:

```
var
  i: Byte;
  j: Word;
  k: Longint;
begin
  i := 1;
  j := 1000;
  k := 1000000;
  writeln;
  writeln('i = ', Mem[seg(i):ofs(i)]);
  writeln('j = ', MemW[seg(j):ofs(j)]);
  writeln('k = ', MemL[seg(k):ofs(k)]);
end.
```

Hê điều hành trang 32/96

# Chương 3. Quản lý thiết bị ngoại vi và tệp

LT: 12 Tiết, TH:

Khi công nghệ thông tin ngày một phát triển, số lượng các thiết bị ngoại vi gắn vào máy tính ngày càng lớn. Tổ chức và quản lý các thiết bị ngoại vi ngày một khó khăn và quan trọng. Nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất của các HĐH hiện đại là quản lý và khai thác tối ưu các thiết bị ngoại vi. Nhiệm vụ này quyết định hiệu suất chung của toàn hệ thống.


# 1. Nguyên lý phân cấp trong tổ chức và quản lý thiết bị ngoại vi a. Giới thiệu

Thiết bị ngoại vi hết sức đa dạng, phong phú về chủng loại và có thể gắn vào vào hệ thống với số lượng lớn. Ngoài các thiết bị chuẩn có tính chất bắt buộc do người sản xuất cung cấp như bàn phím, màn hình, chuột □ các hệ thống tính toán phải luôn có tính mở tức là khả năng giao tiếp với số lượng tuỳ ý các thiết bị ngoại vi bổ xung. Điều này là cần thiết vì hệ thống tính toán phải sẵn sàng có thể sử dụng cho một môi trường bất kỳ.

Ví dụ: Máy tính có thể gắn vào máy đọc thẻ để kiểm tra nhân viên có đi làm hay không? để hạn chế sự xâm phạm trái phép.

Nói chung cấu tạo và chức năng của các thiết bị ngoại vi là khác nhau. Ví dụ: màn hình là thiết bị ra chuẩn, bàn phím là thiết bị vào chuẩn. Tuy chúng đều là thiết bị chuẩn nhưng rõ ràng cấu tạo và hoạt động của hai thiết bị này khác nhau rất nhiều. Hơn nữa các tính hiệu điều khiển được truyền đến các thiết bị sẽ điều khiển thao tác hiện hành của nó. Rất khó để có các tín hiệu riêng cho từng chức năng riêng của các thiết bị bao gồm cả các thiết bị có thể được thêm vào trong suốt thời gian tồn tại của hệ thống. Ví dụ: 1 tín hiệu của hệ thống đưa đến máy in có thể hiểu là bỏ qua một dòng (dòng trắng) nhưng lại có ý nghĩa là tua lai nếu tín hiệu được đưa đến ổ băng từ.


Chính vì vậy mà processor không thể làm việc trực tiếp với các thiết bị ngoại vi này mà chỉ làm việc với các thiết bị điều khiển (Device Controller).



Hê điều hành trang 33/96

Các thiết bị điều khiển này sẽ thông dịch tín hiệu điều khiển cho phù hợp với thiết bị ngoại vi gắn với nó và sẽ điều khiển thao tác tương ứng với thiết bị.

Đối với một hệ thống máy tính các thiết bị điều khiển hoạt động như những máy tính chuyên dùng (có hệ lệnh riêng và chương trình riêng). Một máy tính có thể có nhiều thiết bị điều khiển.




#### b. Kênh

Một thiết bị điều khiển và các thiết bị ngoại vi do nó điều khiển tạo thành một hệ thống hoạt động độc lập gọi là kênh. Một máy tính có thể có nhiều kênh, các kênh này phải có khả năng liên hệ với processor.

#### Kênh đơn và kênh bó:

Nếu thiết bị điều khiển làm việc trực tiếp với thiết bị vào ra ta có kênh đơn.

Kênh bó có kênh có nhiều kênh đơn, tức là thiết bị điều khiển lại điều khiển các thiết bị điều khiển khác.



Hê điều hành trang 34/96

#### Trao đổi vào ra với kênh

Để thực hiện một phép trao đổi vào ra ở một kênh nào đó thì processor phải tạo ra chương trình trên ngôn ngữ của thiết bị điều khiển (còn gọi là chương trình kênh). Tiếp theo processor chuyển giao chương trình kênh cùng với dữ liệu cần thiết cho kênh. Sau đó processor tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Như vậy các công việc của kênh được thực hiện song song với công việc của processor điều này làm tăng tốc độ chung của cả hệ thống.

Khi kênh thực hiện xong công việc của mình kênh sẽ báo về cho processor dưới dạng ngắt vào/ra cùng với mã kết quả thực hiện công việc (return code). Tín hiệu ngắt có thể được xử lý ngay lập tức hay phải chờ đợi hoặc thậm chí bị huỷ bỏ nếu processor thấy không cần thiết. Mã kết quả bao giờ cũng được lưu trữ để chờ processor xử lý.

Khi processor dừng công việc của mình để đánh giá công việc thực hiện của kênh (tín hiệu ngắt được xử lý), processor sẽ lấy mã trở về từ kênh. Nếu mã cho biết kênh thực hiện tốt đẹp thì processor có thể giao tiếp công việc mới cho kênh (nếu còn). Ngược lại, processor có thể yêu cầu kênh thực hiện lại công việc. Nếu sau n lần (phụ thuộc vào từng hệ điều hành) vẫn không được ta mới nhận được thông báo lỗi.

Ngôn ngữ kênh có thể được đưa vào hệ thống khi nạp hệ điều hành hoặc có thể được cung cấp cho processor ngay khi hệ thống hoạt động.

Đối với MSDOS giải quyết bằng các đưa các câu lệnh điều khiển thiết bị trong CONFIG.SYS hoặc thực hiện các chương trình cung cấp ngôn ngữ kênh trong khi hệ điều hành đang làm việc.

Ví du

Đối với thiết bị ngoại vi chuột

+ Ta có thể đưa vào tệp config.sys câu lệnh

```
Device = C:\mouse\mouse.sys
```

- + Hoặc thực hiện chương trình Mouse.com
- Ví du (mở rông nói thêm): tao ổ đĩa ảo

```
Device = c:\windows\Ramdrive.sys 200
```

Tạo một đĩa ảo (RAM disk) kích thước 200K, nếu chỉ có ổ mềm A: thì ổ đĩa này sẽ là đĩa B:

# 2. Phòng Đệm (Buffer)


Đặc trưng cơ bản của thiết bị ngoại vi là tốc độ hoạt động nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ hoạt động của processor. Để thực hiện một phép vào ra hệ thống phải kích hoạt thiết bị, chờ đợi thiết bị đạt trạng thái thích hợp (Ví dụ như máy in phải chờ nóng  $\square$ ) và sau đó chờ đợi công việc được thực hiện. Chính vì

Hệ điều hành trang 35/96

vậy phần lớn các thiết bị vào ra làm việc với từng khối dữ liệu chứ không phải từng byte riêng lẻ. Để đảm bảo năng suất, hệ thống cần phải

- + Cố gắng thực hiện song song công việc vào ra với các phép xử lý thông tin khác
- + Giảm số lượng các phép trao đổi vào ra vật lý
- + Thực hiện trước các phép nhập dữ liêu
- Như vậy người ta phải sử dụng phòng đệm để nâng cao năng suất
  - + Phòng đệm của hệ điều hành là một vùng nhớ dùng để lưu trữ tạm thời các thông tin phục cho các phép vào ra.
  - + Ngoài ra còn có phòng đệm của thiết bị không phụ thuộc vào hệ điều hành gọi là phòng đệm kỹ thuật. Ví dụ phòng đệm của máy in.

#### Ví dụ



Khi thực hiện Reset(f) thì hệ thống đã đưa dữ liệu từ đĩa lên vùng đệm. Khi chương trình muốn đọc dữ liệu từ tệp vào biến a thì hệ thống chỉ cần lấy dữ liệu từ vùng đệm thay cho việc đọc tệp.

Giả thiết mỗi lần truy nhập đĩa mất 0,01 giây, kích thước vùng đệm là 512 bytes và thời gian truy nhập vào bộ nhớ là rất nhỏ (so với 0,01)

Số byte cần đọc	Không có vùng đệm	Có vùng đệm
1B	0,01''	0,01''
512B	5'' = 512x0.01	0,01''
5KB	50'' = 10x5	0.1'' = $10x0.01$
50KB	8' = 10x50	1'' = 10x01.

Hê điều hành trang 36/96

Phân loại phòng đệm


## a. Phòng đệm trung chuyển

- Là phòng đệm thuần tuý lưu trữ tạm thời các phép phục vụ vào ra.
- Phòng đệm này có hai loại
  - + Phòng đệm vào là phòng đệm chỉ dùng để nhập thông tin. Trong hệ thống sẽ có lệnh để đưa thông tin vào phòng đệm (đọc vật lý).

Khi gặp chỉ thị đọc (READ), thông tin sẽ được tách và chuyển từ phòng đệm vào các địa chỉ tương ứng trong chương trình ứng dụng. Như vậy, mỗi giá trị được lưu trữ ở hai nơi trong bộ nhớ (một ở phòng đệm và một ở vùng bộ nhớ trong chương trình ứng dụng). Khi giá trị cuối cùng của phòng đệm vào được lấy ra thì phòng đệm được giải phóng (rỗng) và hệ thống đưa thông tin mới vào phòng đệm trong thời gian ngắn nhất có thể.

Để giảm thời gian chờ đợi, hệ thống có thể tổ chức nhiều phòng đệm vào, khi hết thông tin ở một phòng đệm, hệ thống sẽ chuyển sang phòng đệm khác.

+ Phòng đệm ra là phòng đệm để ghi thông tin. Trong hệ thống có lệnh để giải phóng phòng đệm (ghi vật lý). Khi có chỉ thị ghi (WRITE), thông tin được đưa vào phòng đệm. Khi phòng đệm ra đầy, hệ thống sẽ đưa thông tin ra thiết bị ngoại vi. Hệ thống cũng có thể tổ chức nhiều phòng đệm ra.




- Ưu điểm:
  - + Đơn giản
  - + Có hệ số song song cao vì tốc độ giải phóng vùng đệm lớn
  - + Có tính chất vạn năng, thích ứng với mọi phương pháp truy nhập
- Nhược điểm
  - + Tốn bộ nhớ
  - + Tốn thời gian để trao đổi thông tin trong bộ nhớ

Hê điều hành trang 37/96

#### b. Phòng đệm xử lý


Thông tin được xử lý ngay trong phòng đệm không ghi lại vào nơi khác trong bộ nhớ. Chỉ thị đọc xác định địa chỉ thông tin chứ không cung cấp thông tin chứ không cung cấp giá trị.



- Uu điểm:
  - + Tiết kiệm bộ nhớ
  - + Không mất thời gian chuyển thông tin ở bộ nhớ trong, thích hợp khi cần kích thước bản ghi dữ liệu lớn.
- Nhược điểm
  - + Tính vạn năng không cao
  - + Hệ số song song thấp

## c. Phòng đệm vòng tròn

Phòng đệm vòng tròn thường có ba phòng đệm



- Sau một khoảng thời gian vai trò của ba phòng đệm được thay đổi cho nhau.
- Uu điểm:

Hê điều hành trang 38/96

+ Có sự đồng bộ giữa đọc, ghi và xử lý (ba quá trình được thực hiện song song).

- + Thường áp dụng cho hệ cơ sở dữ liệu và hữu dụng nhất khi lượng thông tin vào bằng lượng thông tin ra.
- Nhược điểm (không thấy có, tự nghĩ ra)

## 3. SPOOL- Simultaneous Peripheral Operation On-Line

Mô phỏng các phép trao đổi vào ra ngay trong lúc thực hiện

- Spool là cơ chế thay một thiết bị ngoại vi bằng một thiết bị trung gian có khả năng dùng chung, có tốc độ cao và sau đó thay trở lại thiết bị trung gian bằng thiết bị cuối khi điều kiện cho phép.
- Uu điểm:
  - + Có thể mau chóng kết thúc chương trình người sử dụng
  - + Ta giải phóng được các ràng buộc về số lượng thiết bị
  - + Khai thác các thiết bị ngoại vi một cách tối ưu
- Các phương pháp tổ chức SPOOL
  - + Phương pháp 1

Tiến hành đưa thông tin ra thiết bị trung gian ở trên thiết bị mà chúng ta mô phỏng và chúng ta có thể sao chép nguyên văn kết quả ra thiết bị cuối, điều này chỉ làm được khi 2 thiết bị có tính năng tương đương.

+ Phương pháp 2

Bước 1: Tạo chương trình kênh 1 theo yêu cầu của người sử dụng

Ví dụ: người sử dụng cần đưa ra máy in => tạo chương trình kênh đưa ra máy in.

Bước 2: Tạo chương trình kênh 2 có nhiệm vụ lưu trữ chương trình kênh 1 và dữ liệu của nó lên thiết bị trung gian

Xử lý kết thúc: chuyển chương trình kênh đã lưu trữ (chương trình kênh 1) ra kênh của thiết bị cuối.

Hê điều hành trang 39/96

### 4. Quản lý màn hình

#### a. Giới thiệu

Các thành phần của thiết bị màn hình. Trong máy IBM PC, thiết bị màn hình gồm có hai thành phần:

- 1. Card màn hình (display adapter)
- 2. Màn hình hiển thị, còn gọi tắt là màn hình (monitor)

Card màn hình nối máy tính với màn hình thông qua một chip là bộ điều khiển (Cathode Ray Tube Controller). Card màn hình có các cổng vào/ra lập trình được, vùng nhớ (để tạo) ký tự ROM và bộ nhớ màn hình RAM chứa thông tin cần đưa ra màn hình hiển thị.

Các cổng vào ra của	màn	hình:
---------------------	-----	-------


Cổng	Mô tả	Mô tả thêm
2c0-2df	EGA #2	EGA I/O Ports
3b0-3df	Video Graphics Array (VGA)	VGA I/O Ports
3c0-3cf	Enhanced Graphics Adapter (EGA) #1	EGA I/O Ports
3d0-3df	Color/Graphics Adapter (CGA) and EGA	CGA I/O Ports

#### b. Bộ nhớ màn hình

Bộ nhớ màn hình về mặt logic được coi như một phần của bộ nhớ nằm ở vị trí A0000-BFFFF là nơi lưu trữ thông tin hiển thị cho màn hình ở cả chế độ đồ hoa và chế đô văn bản.

- Với màn hình VGA (được sử dụng phần lớn hiện nay), bộ nhớ màn hình văn bản bắt đầu từ vị trí B8000-BFFFF (dài 8000H). Trong chế độ này mỗi ký tự trên màn hình tương ứng với 2 byte trong bộ nhớ.
  - + Byte đầu tiên sẽ lưu trữ mã ASCII của ký tự
  - + Byte tiếp theo lưu trữ thuộc tính của ký tự

7	6	5	4	3	2	1	0
Blink	Red	Green	Blue	Intensity	Red	Green	Blue
		Màu nềi	1		Màu k	ý tự	



Intensity = 1 : mầu chữ được tăng độ sáng

Hệ điều hành trang 40/96

Fgb = 1 : mầu nền được tô sáng

Bảng mầu


Do ba bít kiểu R,G,B tạo thành các mầu

Số thứ tự	Dạng Hex	Mầu
1	00H	black
2	01H	blue
3	02H	green
4	03H	cyan
5	04H	red
6	05H	magenta
7	06H	brown
8	07H	white
9	08H	gray
10	09H	bright blue
11	0aH	bright green
12	0bH	bright cyan
13	0cH	bright red
14	0dH	bright magenta
15	0eH	yellow
16	0fH	bright white

Đối với màu nền chỉ có thể có các mầu từ 1-8 tức là đến màu có mã là 7H (White).

Hiển thị một ký tự

Ký tự có vị trí (y,x) tính từ (0,0) đến (79,24) trên màn hình thì vị trí của nó trong bộ nhớ là



B8000 + 80.2.y + 2.x = B800:160y + 2.x

Như vậy tại ô nhớ có địa chỉ B800:160y + 2.x ta đưa mã ký tự cần hiển thị

Hệ điều hành trang 41/96

tại ô nhớ có địa chỉ B800:160y + 2.x + 1 ta đưa thuộc tính ký tự

- Giải thích khai báo biến dạng absolute
  - + Khi ta khai báo biến như sau

```
Var tên_biến : tên_kiểu absolute Seg:Ofs;
```

Thì chương trình sẽ tạo ra một biến với địa chỉ của biến tại địa chỉ được trỏ bởi seg và ofs. Khai báo biến dạng này cho phép ta truy nhập bộ nhớ một cách thuân tiên hơn.

+ Ví dụ:

```
head: Word absolute $0040:$001A;
```

Chương trình sẽ tạo ra một biến kiểu word tại địa chỉ \$0040:\$001A;

Ví dụ in một ký tự 'X' tại dòng 10, cột 40 tức là (y,x) = (39,9) với mầu nền là mầu xanh (có mã là 01H) và chữ mầu đỏ (có mã là 04H)

```
uses crt,dos;
var
A: Array[0..4000] of Byte absolute $B800:$0000;
x,y: integer;
ch : char;
tt : byte;
begin
clrscr;
ch := 'X';
x := 39; y := 9;
A[160*y + 2*x] := ord(ch); { ký tự X }
tt := tt OR $14; { mau nen = BLUE, mau chu = RED }
A[160*y + 2*x + 1] := tt;
readkey;
end.
```

Ví dụ: in ra màn hình xâu 'Truong Dai Hoc Bach Khoa'

Hê điều hành trang 42/96

Ví dụ: Khởi tạo màn hình đồ hoạ 256 mầu (một pixel chiếm 1 byte) và vẽ một đường thẳng từ (0,0) — (99,99) (Cần phải đặt lại trang???)

```
uses Graph,Crt;
var

    gd,gm: integer;
    A: Array[0..4000] of Byte absolute $A000:$0000;
    i: integer;
begin

    gd :=installUserDriver('SVGA256',Nil);
    gm := 2; { 640 x 480 }
    InitGraph(gd,gm,'c:\tp70\bgi');
    for i := 0 to 99 do
        A[i*(getmaxx + 1) + i] := Green;
    { vì getmaxx cho 639 vì vậy phải cộng thêm 1 }
    readkey;
    closegraph;
end.
```

c. Một số hàm phục vụ màn hình của ROM BIOS

Ta sử dụng ngắt 10h của ROM BIOS cho màn hình. Giá trị của hàm được đưa vào thanh ghi AH.

- Đặt kích thước con trỏ: Ta sử dụng hàm 01h
  - + Input:

```
AH = 01H
CH = start line (0-1fH; 20H=no cursor)
CL = end line (0-1fH)
```

- Đặt vị trí con trỏ: Ta sử dụng hàm 02h
  - + Input:

```
AH = 02H
BH = video page (0-based)
DH,DL = row,column (0-based)
```

+ Ví du:

```
uses crt, dos;
var
   r: Registers;
begin
   r.ah := $02; { ham dat vi tri con tro }
   r.bh := 0; { trang 0 }
   r.dh := 10; { dong 10 }
   r.dl := 40; { cot 40 }
   intr($10,r);
   readkey;
end.
```

Đọc con trỏ: Ta sử dụng hàm 03h

Hệ điều hành trang 43/96


```
+ Input:
     AH = 03H
     BH = video page (0-based)
  + Output:
     DH, DL = current row, column of cursor
     CH, CL = current start, end line of cursor
  + Ví dụ:
     uses crt, dos;
     var
      r: Registers;
     begin
      clrscr;
      r.ah := $02; { ham dat vi tri con tro }
      r.bh := 0; { trang 0 }
      r.dh := 10; { dong 10 }
      r.dl := 40; { cot 40 }
      intr($10,r);
      r.ah := $02;
      r.bh := 0;
      intr($10,r);
      write('x');
      writeln;
      writeln('vi tri hien thoi cua con tro la (',
                     r.dh,', ', r.dl, ')');
      writeln('start line = ', r.ch, ', end line = ', r.cl);
      readkey;
     end.

    Cuộn màn hình lên một số dòng trong phạm vi một cửa sổ: Sử dụng hàm 06h

  + Input:
     AH = 06H
     CH,CL = row,clm of upper left corner of window (0-based)
     DH, DL = row, clm of lower right corner of window
     AL = number of blank lines to scroll in (0=blank entire
window)
     BH = video attribute to be used on blank lines
  + Ví dụ:
     uses crt, dos;
     var
      r: Registers;
      i,j: byte;
     begin
```

Hệ điều hành trang 44/96

```
clrscr;
 for i := 1 to 9 do
     for j := 1 to 80 do
         write('.');
 for i := 10 to 25 do
     for j := 1 to 80 do
         write('!');
r.ah := $06; { ham cuon trong cua so }
r.al := 10;
r.ch := 6; { dong 6 goc trai}
r.cl := 20; { cot 20 goc trai}
r.dh := 20; { dong 20 goc phai}
r.dl := 60; { dong 60 goc phai }
r.bh := $40; {mầu nền=mầu đỏ - xem thêm thuộc tính kt)
intr($10,r);
readkey;
end.
```



- Cuộn màn hình xuống một số dòng trong phạm vi một cửa sổ:
  - + Sử dụng hàm 07h. Các tham số như hàm 06h
- Bài tập: Lưu lại toàn bộ màn hình văn bản ra tệp, sau đó khôi phục lại màn hình khi hoàn thành công việc giải phương trình bậc 2.

Hê điều hành trang 45/96

#### - Lời giải

```
uses crt, dos;
type
MH = Array[0..4000] of Byte;
var
 A: MH absolute $B800:$0000;
 f: file of MH;
begin
 clrscr;
 writeln('Xin chao cac ban da den voi mon HDH');
 writeln('Ban khoe chu');
 assign(f,'mh.hex');
 rewrite(f);
 write(f,A); { dua bo nho man hinh ra tep }
 close(f);
 while keypressed do readkey; readkey;
 clrscr;
 writeln('Bam mot phim bat ky');
 while keypressed do readkey; readkey;
 reset(f);
 read(f,A); { dua tu tep ra bo nho man hinh }
 while keypressed do readkey; readkey;
 close(f);
end.
```

Hệ điều hành trang 46/96

## 5. Quản lý bàn phím

#### a. Giới thiệu

Bàn phím được điều khiển thông qua 1 bộ điều khiển bàn phím là bộ Vi Xử Lý 8048 (đối với PC chuẩn) hoặc 8042 (đối với máy AT). Mỗi khi có sự kiện bấm hoặc nhả phím thì bộ điều khiển này có nhiệm vụ báo cho ROM-BIOS biết để xử lý. Nếu một phím được bấm lâu thì bộ điều khiển lặp lại phím này sau những khoảng xác định. Mỗi lần bấm thì các vi mạch của bàn phím tạo ra một số 1 byte gọi là mã quét (scan code) đặc trưng cho phím tương ứng. Bàn phím tạo ra một mã scan khác khi một phím được nhả.

Cụ thể: Khi bấm một phím, bàn phím tạo ra một mã scan, khi nhả phím đó bàn phím tạo ra một mã scan khác bằng mã scan lúc bấm cộng thêm 128 (cho bít 7 của mã scan lúc bấm bằng 1).

Hex	Dec	_			_			_			_	Hex		-	
 01	1	Esc	+	18	 Е	123		н	134	 52	. >	+  45	 69	NumLo	
02	2	1 !	113	19	R	123	36	J	135	53	/ ?	145	70		llLock
											,				
03	3	2 @	14	20	Т	125	37	K	136	54	Shft(Rt)		71	Home	[7]
04	4	3 #	15	21	Y	126	38	L	137	55	* PrtSc	48	72	Up	[8]
05	5	4 \$	16	22	U	127	39	; :	138	56	Alt	49	73	PgUp	[9]
06	6	5 %	117	23	I	128	40	" '	139	57	spacebar	4a	74	K -	
07	7	6 ^	18	24	0	129	41	` ~	3a	58	CapsLock	4b	75	Left	[4]
8 0	8	7 &	119	25	P	2a	42	Shft(L)	3b	59	F1	4c	76		[5]
09	9	8 *	1a	26	[ {	2b	43	\	13c	60	F2	4d	77	Right	[6]
0a	10	9 (	1b	27	] }	12c	44	Z	3d	61	F3	4e	78	K +	
0b	11	0 )	1c	28	Enter	12d	45	X	13e	62	F4	4f	79	End	[1]
0c	12		1d	29	Ctrl	12e	46	C	13f	63	F5	50	80	Down	[2]
0d	13	+ =	1e	30	A	12f	47	V	140	64	F6	51	81	PgDn	[3]
0e	14	bksp	1f	31	S	130	48	В	141	65	F7	52	82	Ins	[0]
0 f	15	Tab	120	32	D	31	49	N	142	66	F8	53	83	Del	[.]
10	16	0	121	33	F	132	50	M	143	67	F9	1			_
11	17	W	122	34	G	133	51	, <	144	68	F10	İ			


Khi người sử dụng bấm phím, bàn phím không hề biết ý nghĩa của phím được bấm thì chỉ thông báo có tác động phím thông qua ngắt 9H. Ngắt 9H gọi chương trình xử lý ngắt, chương trình này sẽ đọc giá trị ở cổng 60H để biết tác động phím nào đã xảy ra. Sau đó mã scan được bàn phím trao cho ROM-BIOS và được các trình phục vụ bàn phím đổi thành 2 byte. Byte thấp chứa mã ASCII của phím còn byte cao chứa mã scan từ bàn phím. Với các phím chức năng không có mã ASCII nên byte thấp có giá trị là 0. Sau đó ROM-BIOS sẽ đặt 2 byte này vào một hàng đợi nằm trong bộ nhớ.

#### b. Bộ đệm bàn phím

Bộ đệm bàn phím gồm có 32 byte từ địa chỉ 0040:001E - 0040:003D, chứa tối đa là 16 ký tự (vì mỗi ký tự chiếm 2 byte : 1 cho mã ASCII và 1 cho mã

Hê điều hành trang 47/96

scan). Để chỉ tới vị trí trong bộ nhớ của ký tự đầu tiên (trong các các ký tự còn trong bộ đệm) ta dùng một từ nhớ tại địa chỉ \$0040:\$001A, gọi là con trỏ đầu (Head). Vị trí của ký tự tiếp theo được chỉ bởi nội dung của từ nhớ tại địa chỉ \$0040:\$001C gọi là con trỏ cuối (Tail). Head và Tail chỉ là địa chỉ offset của đoạn có địa chỉ đoạn là \$0040.



- + Khi có cần đưa một ký tự vào bộ đệm thì đưa vào hai byte nhớ được trỏ bởi con trỏ Tail. Sau đó Tail được tăng lên 2 (Tail := Tail + 2, nếu tail > \$003D thì Tail := \$001E). Khi lấy ra một ký tự thì hệ thống lấy hai byte được trỏ bởi con trỏ Head, sau đó Head được tăng lên.
- + Nếu có ký tự trong bộ đệm thì giá trị của head khác giá trị của tail. Ta có thể thay hàm KeyPressed bằng phép so sánh (head <> tail)
- + Nếu bộ đệm rỗng thì giá trị của head bằng giá trị của tail.

  Ta có thể "xoá rỗng" vùng đệm bàn phím bằng cách gán giá trị của head = tail (head := tail) hoặc ngược lại (tail := head).
- Ví dụ: chương trình đọc mã scan và mã ASCII khi bấm phím. Chú ý: đối với một số phím như shift hay caps lock thì không bắt được do chương trình xử lý ngắt không chuyển thành mã hai byte. Muốn bắt được thì dùng chương trình chặn ngắt bàn phím và đọc từ cổng 60H.

```
uses crt,dos;
var
head: Word absolute $0040:$001A;
tail: Word absolute $0040:$001C;
ch1, ch2, i : byte;
begin
clrscr;
repeat
    { chô phím bấm }
    while (head = tail) do; { thay cho Not KeyPressed }

    { dọc mã ascii của ký tự }
    ch1 := Mem[$0040 : head];
```

Hệ điều hành trang 48/96

```
{ đo mã scan của ký tư }
          ch2 := Mem[\$0040 : (head + 1)];
write('Ky tu ''', chr(ch1), ''' co ma ascii = ', ch1);
write(' va ma scan = ', ch2);
                                   writeln;
          head := tail; { thay cho lệnh readkey; }
      until (ch1 = 13); { cho đến khi gặp phím Enter }
     end.

    Ví du 2: chương trình giả lập bấm phím

     { Dua ra vung dem ban phim lenh Dir va Enter }
     uses crt, dos;
     const
      a:array[0..7] of byte=($44,$20,$69,$17,$72,$13,$0D,$1C);
      { gom co lenh Dir va dau Enter (Ascii va scan code) }
     var
      head: Word absolute $0000:$041A;
      tail: Word absolute $0000:$041C;
      i : byte;
     procedure WriteToKb(ch : byte);
     begin { bộ nhớ bàn phím từ 0040:001E - 0040:003D }
      Mem[$0040 : tail] := ch; tail := tail + 1;
      if (tail > \$003D) then tail := \$001E;
     end;
     begin
      writeln('Chuong trinh gia lap go phim');
      head := tail;
      for i := 0 to 7 do WriteToKb(a[i]);
      { chay tu dau nhac dos se thay lenh dir duoc thuc hien }
      { hoac thay bang 'while keypressed do write(readkey);' }
     end.
```

## c. Chuyển đổi các mã scan

Khi ROM-BIOS nhận được mã scan qua cổng 60H thì nó sẽ tiến hành chuyển sang mã 2 byte. Trong quá trình chuyển đổi ROM-BIOS luôn kiểm tra trạng thái các phím SHIFT, CTRL, ALT và các phím Capslock, Numlock để trả kết quản đúng. Trạng thái các phím đặc biệt này được ROM-BIOS lưu trong 2 byte nằm tại địa chỉ \$0040:\$0017 (hay 0417) và \$0040:\$0018 (hay 0418). ROM-BIOS cũng kiểm tra 1 số tổ hợp phím đặc biệt có tác dụng như là các lệnh yêu cầu ROM-BIOS thực hiện một công việc nào đó. Ví dụ như Ctrl — Alt — Del yêu cầu khởi động lại máy.

Hê điều hành trang 49/96

Trong trường hợp phím kép (ví dụ: phím 1 và phím ! ở hàng phím trên) thì mã ASCII của chúng khác nhau (ord('1') = 49 và ord('!') = 33) nhưng vẫn giữ nguyên giá trị mã scan của chúng (scan('1') = 2). Hai phím cho ký tự giống nhau nhưng ở khác vị trí thì cho mã scan khác nhau (mã scan của phím 1 trên hàng phím trên là 2, còn của phím 1 trên dãy phím số là 79).

Nếu có một phím phím chức năng được bấm thì mã ASCII bằng 0, còn mã scan được giữ nguyên (phím F1 có mã scan 59).

Keyboard Shift Status Flags
 Đối với bàn phím cũ

```
-----+ bit
  | | | | +---> 1: alpha-shift (left side) DOWN (AL & 02H) |
       | +----> 2: Ctrl-shift (either side) DOWN (AL & 04H) |
       +----> 3: Alt-shift (either side) DOWN (AL & 08H) |
    | +----> 4: ScrollLock state (AL & 10H) |
    +----> 5: NumLock state
                                 (AL & 20H) |
      -----> 6: CapsLock state
                                  (AL & 40H) |
    -----> 7: Insert state
                                  (AL & 80H) |
+-7--6--5--4--3--2--1--0+
|i |c |n |s | |sy|aL|cL|
               fetch AL=byte at 0:0418
 | | +---> 1: Alt-shift (left side) DOWN (AL & 02H)
                            (AL & 04H)
    | +----> 2: SysReq DOWN
 (AL & 08H)
                                (AL & 10H)
 (AL & 20H)
(AL & 40H)
(AL & 80H)
 | | +----> 5: NumLock DOWN
  +----> 6: CapsLock DOWN
    ----> 7: Insert DOWN
```

+ Đối với bàn phím mới (101 phím) thì byte trang thái tai \$0040:\$0017

Hệ điều hành trang 50/96

- Bài tập: Lập trình hiện thị trạng thái của các phím

Caps lock (AND \$40), Num lock (AND \$20), Scroll lock (AND \$10)

```
uses crt,dos;
var
    a: byte absolute $0040:$0017;
    const
    tg : array[false .. true] of string = ('Tat','Bat');
    begin
        writeln('Trang thai cac phim nhu sau :');
writeln('Trang thai phim Caps lock la ', tg[(a AND $40) > 0]);
writeln('Trang thai phim Num lock la ', tg[(a AND $20) > 0]);
writeln('Trang thai phim Scroll lock la ', tg[(a AND $10) > 0]);
end.
```

#### d. Một số hàm phục vụ bàn phím của ROM-BIOS

- Trong ROM-BIOS có hai ngắt khác nhau cho bàn phím
  - + Ngắt 9H: Dùng để thu thập dữ liệu từ bàn phím và đặt vào vùng đệm ở địa chỉ thấp trong bộ nhớ.
  - + Ngắt 16H: Đáp ứng các yêu cầu phục vụ bàn phím và truyền dữ liệu từ bộ đệm bàn phím đến các chương trình khác.
- Đọc một ký tự kế tiếp từ bàn phím: Ta sử dụng ngắt 16h, hàm 00h
  - + Input:

```
AH = 00H
```

+ Output:

```
AL = ASCII { bằng 0 cho các phím đặc biệt }
AH = Scan Code
```

Kiểm tra đã có ký tự trong bộ đệm chưa: Ta sử dụng ngắt 16h, hàm 01h

+ Input:

```
AH = 01H
```

+ Output:

```
ZF = ZR = 1: Nếu không có ký tự nào ZF = NZ = 0: Nếu trong bộ đệm có ký tư
```

#### Thanh ghi cờ

15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
				OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF

```
ZF := (Flags AND $40)
```

### e. Thay đổi ngắt bàn phím

 Thay đổi ngắt bàn phím về cơ bản cũng giống như thay đổi các ngắt khác của hệ thống nhưng có một số điểm khác Hệ điều hành trang 51/96

+ Phải gọi là chương trình xử lý ngắt bàn phím của hệ thống để chuyển dữ liệu từ mã scan về mã 2 byte. Vì vậy ta khai báo một biến kiểu thủ tục và gán địa chỉ của chương trình xử lý ngắt cũ cho địa biến này để sau này ta có thể gọi được thủ tục này.

```
Var kb: procedure;
getintvec($9,@kb);
```

- + Trước khi gọi lại chương trình xử lý ngắt trên phải khôi phục lại thanh ghi cờ bằng lệnh PushF (push flags) hay có mã máy là \$9C.
- Ví du: chương trình đọc mã scan bàn phím

```
uses dos, crt;
     var
        kb: procedure;
        ch: char;
     {$F+}
     procedure keyclick; interrupt;
if (Port[$60] < $80) then writeln('Scan = ',Port[$60]);
{ chi lay ma scan khi bam phim, khong lay ma nha phimm }
        inline($9C); { PushF push flags }
        kb; { gọi lại thủ tục xử lý ngắt cũ }
     end;
     {$F-}
     begin
        getintvec($9,@kb);
        setintvec($9,addr(keyclick));
        repeat ch := readkey;
        until ch = #27;
        setintvec($9,@kb);
```

- Ví dụ: hoán đổi hai phím 1 và 2 (ở trên hàng phím trên)

```
uses dos,crt;
var
kb: procedure;
ch: char;
sc: byte;

procedure Swap(sc : byte);
var
  tail: Word absolute $0000:$041C;
head1: word;
ch: byte;
begin
{ bô nhó bàn phím từ 0040:001E - 0040:003D }
```

Hệ điều hành trang 52/96

```
if (sc = $02) OR (sc = $03) then begin
    if(sc = $02) then { new bam so 1 tren day phim tren }
          begin ch := $32; { so 2 }
                sc := $03;
          end
    else
          begin ch := $31; { so 1 }
                sc := $02;
    end;
    head1 := tail - 2;
    if (head1 < $001E) then head1 := $003C;
    Mem[\$0040 : head1] := ch;
    Mem[\$0040 : (head1 + 1)] := sc;
 end;
end;
{$F+}
procedure keyclick; interrupt;
begin
   sc := Port[$60];
   inline($9C); { PushF push flags }
   kb;
   if (sc < $80) then Swap(sc);
end;
{$F-}
begin
   getintvec($9,@kb);
   setintvec($9,addr(keyclick));
   repeat ch := readkey;
          writeln(' Bam phim ', ch);
   until ch = #27;
   setintvec($9,@kb);
end.
```

- Bài tập: Trong lúc thực hiện công việc giải phương trình bậc 2 (cụ thể trong lúc nhập dữ liệu) lúc người sử dụng bấm ESC thì thoát khỏi chương trình. Biết mã ASCII của ESC = 27 = 1B<sub>h</sub> và mã scan = 1. Giả sử thủ tục giải phương trình bậc 2 Giai\_PTB2 đã có sắn.

Hệ điều hành trang 53/96

```
uses dos, crt;
var
   kb: procedure;
   ch: char;
function check: boolean;
 tail: Word absolute $0040:$001C;
 x: word;
begin
 { bộ nhớ bàn phím từ 0040:001E - 0040:003D }
 x := tail - 2;
 if (x < \$001E) then x := \$003C;
 if (Mem[\$0040 : x] = \$1B) AND
          (Mem[\$0040 : (x + 1)] = \$01) then
    check := true
 else
    check := false;
end;
{$F+}
procedure keyclick; interrupt;
begin
   inline($9C); { PushF push flags }
   kb;
   if(check) then
   begin
       writeln('Ban da bam Esc');
       setintvec($9,@kb);
       halt;
   end;
end;
{$F-}
begin
   getintvec($9,@kb);
   setintvec($9,addr(keyclick));
   writeln('Chuong trinh bat phim');
   writeln('Bam Enter hoac ESC de thoat');
   repeat ch := readkey;
      writeln('Bam Enter hoac ESC de thoat');
   until ch = #13;
   writeln('Ban da bam Enter');
   setintvec($9,@kb);
end.
```

Hê điều hành trang 54/96

# 6. Quản lý tệp

#### a. Các khái niệm

- Tệp: Có hai đặc trưng của tệp
  - + Lưu trữ dữ liệu bộ nhớ ngoài: Tồn tại cho tới khi người sử dụng xoá khỏi bộ nhớ ngoài. Không bị mất dữ liệu khi tắt máy tính.
  - + Có nhiều người sử dụng: (nhu cầu chia sẻ tệp)

Tệp thực hiện: Nhiều người cùng muốn dùng một ứng dụng nào đó

Tệp của nhân hệ điều hành:

Tệp văn bản: text, ảnh, âm thanh


Thư mục: gồm nhiều tệp

- Tệp gồm có Tên tệp và phần mở rộng (không bắt buộc) để
  - + Người sử dụng có thể hiểu được
  - Phần mở rộng cho tệp dùng để
     Nhóm các tệp cùng kiểu theo một quy ước

Tệp của hệ điều hành

- + Biểu tượng cũng là thành phần của phần mở rộng giúp người sử dụng quản lý tốt hơn
- Thuộc tính của tệp
  - + Người sở hữu, nhóm sở hữu
  - + Thuộc tính ẩn, hệ thống, lưu trữ (archive), chỉ đọc
  - + Thời gian lần truy nhập cuối cùng, thời giansửa đổi cuối cùng
  - + Quyền điều khiển, mật khẩu
  - + Kích thước hiện tại, kích thước tối đa
  - + Các ứng dụng có liên kết, vận hành (operation)
- Tổ chức tệp
  - + Tổ chức tuần tự theo byte: dữ liệu được tổ chức lưu trữ, đọc và ghi một cách tuần tự từng byte. Cách tổ chức này có tính vạn năng, mọi ứng dụng đều có thể sử dụng tệp.
  - + Tổ chức tuần tự theo bản ghi: dữ liệu được tổ chức lưu trữ, đọc và ghi một cách tuần tự từng bản ghi với kích thước cố định.
  - + Tổ chức cây các bản ghi: dữ liệu được tổ chức lưu trữ, đọc và ghi theo cây các bản ghi theo trường khoá.

Hê điều hành trang 55/96



- Truy nhập tệp
  - + Truy nhập tuần tự: Việc đọc / ghi theo thứ tự từ đầu tệp đến cuối tệp
  - + Truy nhập ngẫu nhiên: Có thể truy nhập tuần tự hoặc đọc / ghi theo bất kỳ trình tư nào.
- Kiểu têp
  - + Tệp thông thường: Gồm các tệp text (dạng ASCII) và tệp nhị phân dùng để lưu trữ dữ liệu.
  - + Thư mục: Chứa một tập các tệp
  - + Tệp đặc biệt: được truy nhập bởi thiết bị
- Các thao tác với tệp
  - + Tạo tệp
  - + Xoá tệp
  - + Mở tệp
  - + Đóng tệp
  - + Đọc tệp
  - + Ghi dữ liệu (có thể ghi đè lên dữ liệu cũ)
  - + Mở rộng (ghi dữ liệu vào cuối tệp, không làm mất dữ liệu cũ)
  - + Di chuyển con trỏ để đọc/ghi dữ liệu
  - + Đọc/Thiết lập thuộc tính tệp
  - + Đổi tên tệp
- Cấu trúc thư mục
  - + Thư mục gốc: Dos (C:\), Unix (/)
  - + Đường dẫn

Hệ điều hành trang 56/96


Dùng để chỉ ra nơi lưu trữ tệp

Đường dẫn tuyệt đối: chỉ ra tệp từ thư mục gốc


ví dụ: C:\TP\Bin\Turbo.exe

Đường dẫn tương đối: chỉ ra tệp từ thư mục hiện tại

Ví dụ: lệnh DIR ..\BGI (nếu đang ở trong C:\TP\Bin)



### b. Trao đổi dữ liệu với tệp




Hệ điều hành trang 57/96

## 7. Quản lý tệp trong MSDOS

#### a. Cấu trúc đĩa từ

- Cấu trúc vật lý Track
Sector
Head



- + Dữ liệu được ghi trên đĩa theo các đường tròn đồng tâm gọi là track (rãnh) khi đĩa có nhiều mặt gọi là cylinder.
- + Mỗi cylinder được chia thành các sector (cung). Mỗi sector lưu trữ được một số các byte.
- + Đĩa có thể có 1, 2 hay nhiều mặt (side). Mỗi mặt được truy nhập bằng một đầu từ (head).
- Dung lượng của đĩa phụ thuộc vào số đầu từ, số cylinder, số sector trên một track và số byte trên một sector
- Ví dụ: đĩa có các thông số sau

```
Số byte / sector = 512
Số sector / track = 63
Số cylinder = 523
Số mặt = 128
```

Ta có dung lượng đĩa bằng 523\*128\*63\*512 ≈ 2 GB

Ví dụ: đĩa có các thông số sau (cho bài tập tại lớp)

```
Số byte / sector = 512
Số sector / track = 18
Số mặt = 2
Số cylinder = 80
```

Ta có dung lượng đĩa bằng  $2*80*18*512 \approx 1.44 \text{ MB}$ 

Hê điều hành trang 58/96

 Địa chỉ vật lý của một sector trên một đĩa được đặc trưng bởi (Cylinder, Head, Sector).

- + Các cylinder được đánh số từ ngoài vào bắt đầu từ 0.
- + Số hiệu đầu từ được đánh số từ 0.
- + Các sector được đánh số từ 1.
- Sector logic

Sector có thể được truy nhập qua địa chỉ logic. Số hiệu sector logic được đánh số từ 0 bắt đầu từ cylinder 0, đầu từ 1, sector vật lý 1. Tiếp tục đánh số theo track và theo đầu từ cho mỗi cylinder

```
relSec = (CylNo * SecsPerTrack * Heads) + (HeadNo * SecsPerTrack) + (SecNo - 1)
relSec = 0*63*64 + 1*63 + (1-1) = 63
```

#### b. phục vụ đọc/ghi đĩa

Ta sử dung ngắt 13H để đoc/ghi đĩa

- Đọc một Sector: Ta sử dụng ngắt 13h, hàm 02h
  - + Input:

```
DL = Số hiệu đĩa (0 = A...; 80H = HD0; 81H = HD1)

DH = Số hiệu đầu từ

CH = track (cylinder) number (0 ÷ n)

CL = Số hiệu sector (1 ÷ n)

AL = Số sector cần đọc

ES:BX => địa chỉ vùng nhớ

Chú ý: Giá trị Sector gồm 6 bit và Cylinder là 10bit:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Cylinder Sector
```

### Thủ tục mã hoá Cylinder và Sector

#### + Output:

```
Nếu có lỗi: Carry Flag=CY=1 và mã lỗi trong AH
Nếu không lỗi: AH = 0 và ES:BX => địa chỉ vùng nhớ
```

Hệ điều hành trang 59/96

### - Bảng mã lỗi

Giá trị	ý nghía
00	Thành công
01	Lệnh không hợp lệ
02	Không tìm thấy dấu địa chỉ trên đĩa.
03	Muốn ghi lên đĩa được bảo vệ chống ghi (M)
04	Không tìm thấy sector
05	Tái lập không được (C)
06	Đĩa mềm đã lấy ra (M)
07	Bảng tham số bị hỏng (C)
08	DMA chạy lỗi (M)
09	DMA ở ngoài phạm vi 46 K
0A	Cờ sector bị lỗi
10	CRC hay ECC lỗi
11	ECC đã điều chỉnh dữ liệu sai (C)
20	Lỗi do bộ điều khiển đĩa.
40	Lỗi không tìm được track
80	Lỗi hết thời gian
AA	ổ đĩa không sẵn sàng (C)
BB	Lỗi không xác định (C)
CC	Lỗi lúc ghi (C)
E0	Lỗi thanh ghi trạng thái (C)
FF	Thao tác dò thất bại

(C = chỉ dùng cho đĩa cứng; M = chỉ dùng cho đĩa mềm)

## - Thủ tục đọc một sector

Hệ điều hành trang 60/96

```
Type SectorType = array[0..511] of byte;
Function CylSecEncode (Cylinder, Sector: Word): Word;
Begin
     CylSecEncode := (Lo(Cylinder) shl 8)
                    or (Hi(Cylinder) shl 6) or Sector;
End:
{ Nếu có lỗi trả về false, nếu không lỗi trả về true }
function ReadSector(var buf: SectorType;
         Drive, Cylinder, Head, Sector: Byte) : Boolean;
var r: registers;
begin
 fillchar(buf, sizeof(buf), $11);
 with r do begin
  dl := Drive; dh := Head;
  cx := CylSecEncode(Cylinder, Sector);
  al := 1; { so sector }
  ah := 2; { doc o dia }
 bx := ofs(buf); es := seg(buf);
 end;
 intr($13,r);
 if(r.ah <> 0) then ReadSector := false
 else ReadSector := true;
end;
```

- Ghi một Sector: Ta sử dụng ngắt 13h, hàm 03h, hàm này tương tự hàm 02h.
- Chú ý: Với ổ mềm thì động cơ cần có một thời gian khởi động để đạt tốc độ làm việc, nhưng thời gian chờ đợi của hàm đọc/ghi đĩa là rất nhỏ vì vậy cần phải thực hiên việc đọc/ghi vài lần trước khi khẳng đinh có lỗi vào/ra.
- Cluster gồm một nhóm sector liên tiếp nhau về mặt logic và phân phối bộ nhớ cho người sử dụng, số lượng sector cho một cluster thường là bộ số của hai và Cluster được đánh số từ 2 trở đi.


# c. Cấu trúc thông tin Bảng tham số điều khiển

Bảng tham số điều khiển xác định toàn bộ vùng hệ thống: đối với đĩa mềm thì nằm ở (0, 0, 1) và đối với đĩa cứng thì nằm ở sector đầu tiên của mỗi đĩa logic (partition), ví dụ đối với đĩa logic thứ nhất là (0, 1, 1). Tuỳ theo khuôn dạng của bảng FAT mà hệ thống dành một số lượng sector khác nhau cho Boot Record. Boot Record của FAT 12 và FAT 16 chiếm 1 sector, còn Boot Record của FAT 32 thường chiếm 3 sector.

- Cấu trúc Boot Record của FAT 12 và FAT 16
  - + Phần 1: chứa tham số của đĩa từ

Hệ điều hành trang 61/96

+ Phần 2: chứa chương trình mồi (Boot Strap Loader), cần thiết cho đĩa khởi động



Phần này có dấu hiệu là chữ ký gồm 2 byte 55AA.

- Cấu trúc cụ thể như sau:

No	Offset	Leng	ý nghĩa
1	0	3	JMP
2	3	8	Tên hệ thống format đĩa từ
3	В	2	Số byte trên một sector
4	D	1	Số sector / cluster
5	Е	2	Ghi địa chỉ của FAT thứ nhất trong đĩa logic
6	10	1	Số lượng bảng FAT
7	11	2	Số phần tử tối đa ở thư mục gốc
8	13	1	= 0; <> 0 : Ghi số lượng sector của đĩa từ nếu < 32 MB
9	15	1	Byte Media: F8 nếu là HD, F0: FDD 1.44
10	16	2	Số sector dành cho một bảng FAT
11	18	2	Số sector dành cho một Track
12	1A	2	Số đầu từ
13	1C	4	Ghi địa chỉ tuyệt đối của Boot Sector trong đĩa vật lý
14	20	4	= 0; <> 0 : tổng số sector của đĩa >= 32 MB
15	24	1	Địa chỉ vật lý ổ đĩa từ A: 00H, C: 80H, D: 81H
16	25	1	Dự trữ
17	26	1	Dấu hiệu 29H
18	27	4	Ghi số hiệu của đĩa từ
19	2B	11 <sub>10</sub>	Tên đĩa từ
20	36	8	Dự trữ: FAT16 <sub>32 32 32</sub> (32 là dấu cách)
21	3Eh	448	Đoạn mã thực hiện
22	1Feh	2	Chữ ký (55h AAh)

Hệ điều hành trang 62/96

### - Ví dụ:

	00	01	02	03	04	05	06	07	8 0	09	0A	0B	0C	0 D	0E	0F				
00:	EB	3C	90	4D	53	57	49	4E	34	2E	31	0.0	02	40	01	00				
		JMP			M S W I N 4 . 1					5	512	64	đ/c FAT							
10:	02	00	02	00	0.0	F8	D1	0.0	3F	00	40	00	3F	0.0	0.0	0.0				
		51	L2				209	209		63										
	2	Ro	ot				Sec/		Sec/ 64		4	63 hidden sectors			ors					
	FAT	Di	ir			HD	FAC	Γ	Tra	ack	Не	ad	(đ,	/с Воо	t Sect	or)				
20:	41	0C	34	00	80	0.0	29	1E	13	DA	13	20	20	20	20	20				
							chữ													
		34110	009		С:		ký	ký Ser		ký Ser		ký Ser		ký Serial Number			Tên d	đĩa từ	(rỗng)	
30:	20	20	20	20	20	20	46	41	54	31	36	20	20	20						
	7	lên đĩ	ía từ	(rỗ	ng)			FAT16												

OEM ID	MSWIN4.1						
Bytes per sector	512						
Sectors per cluster	64						
Reserved sectors at beginning	1						
FAT Copies	2						
Root directory entries	512						
Total sectors on disk	(Unused)						
Media descriptor byte	F8 Hex						
Sectors per FAT	209						
Sectors per track	63						
Sides	64						
Special hidden sectors	63: Boot Sector nằm (0,1,1)						
Big total number of sectors	3411009						
Physical drive number	128						
Extended Boot Record Signature	29 Hex						
Volume Serial Number	13DA131E Hex						
Volume Label	(rỗng)						
File System ID	FAT16						

### Chương trình đọc Boot Sector

#### + Kết quả

```
Thong tin ve Boot Sector

Ten HDH: MSWIN4.1

So byte / sector: 512

So sector / cluster: 16

So phan tu toi da o thu muc goc: 512

So bang Fat: 2

So byte / Fat: 0

So sector / cylinder: 63

So head: 255
```

Hệ điều hành trang 63/96

+ Mã nguồn

```
uses crt, dos;
     const hexs: array[0..15] of char = '0123456789ABCDEF';
    Type SectorType = array[0..511] of byte;
     function ReadSector(var buf: SectorType;
              Drive, Cylinder, Head, Sector: Byte) : Boolean;
    begin
     end;
    var
       buf: SectorType;
       i, j: word;
    Begin
     clrscr;
     ReadSector(buf,$80,0,1,1); { Boot Sector }
     Writeln('Thong tin ve Boot Sector');
Write('Ten HDH : ');
for i := $03 to ($03 + 7) do write(chr(buf[i])); Writeln;
Write('So byte / sector : ', buf[$0B]
                                            + buf[$0C]*256);
Writeln;
Write('So sector / cluster : ', buf[$0D]); Writeln;
Write('So bang Fat : ', buf[$10]); Writeln;
Write('So phan tu toi da o thu muc goc : ', buf[$11] +
buf[$12]*256); Writeln;
Write('So byte / Fat : ', buf[$16] + buf[$17]*256); Writeln;
Write('So sector / cylinder : ', buf[$18] + buf[$19]*256);
Writeln;
Write('So head: ', buf[$1A] + buf[$1B]*256); Writeln;
         readkev;
     end.
```

- Bài tập: Sao lưu Boot Sector đĩa A:
  - + Lập trình đọc Boot Sector của đĩa A: và lưu ra tệp tại đĩa cứng
  - + Khôi phục lại khi Boot Sector của A: khi bị hỏng Boot Sector
- Cấu trúc Boot Record của FAT 32 (cho tự nghiên cứu).

Hệ điều hành trang 64/96


### d. Thư mục gốc (Directory)

- Thư mục có hai loại:
  - + Thư mục gốc (Root): là thành phần thiết yếu ở mọi hệ điều hành.
  - + Thu muc con (SubDirectory)

Thư mục bao gồm các phần tử, mỗi phần tử nếu được sử dụng sẽ tương ứng với một tệp trong thư mục.

Trong MSDOS thì mỗi phần tử gồm 32 byte được chia thành 8 trường

- Cấu trúc một phần tử trong thư mục (32 byte)



No	Offset	Leng	ý nghĩa
1	0	8	Tên tệp (nếu nhỏ 8 ký tự thì lấy ký tự <space> điền vào)</space>
2	8	3	Phần mở rộng
3	В	1	Thuộc tính tệp attribute
4	С	10 <sub>10</sub>	Dự trữ
5	16 <sub>H</sub>	2	Thời gian (Giờ, Phút, Giây) tạo/cập nhật cuối cùng
6	18	2	Ngày (Năm, Tháng, Ngày) tạo/cập nhật cuối cùng
7	1A	2	Starting Cluster: ghi cluster đầu tiên của tệp
8	1C	4	Kích thước tệp (tính theo byte)

			ry Entry Layout
		Contents	
+0	8		'M' 'E'  left-justified, blank-padded
+8	3	+	left-justified, blank-padded
+0bH	1	atr	file attribute
+0cH	0aH	reserved   ++	
+16H		time   time c	reated or last modified in filetime forma
+18H			created or last modified in filetime forma
+1aH	2	Starting Cluster  ghi	. cluster đầu tiên của tệp (link into FAT)
+1cH	4	file size   ++	file size in bytes


Hê điều hành trang 65/96

#### Trong đó

- Byte số 0 đóng vai trò đặc biệt như sau:

```
00: phần tử này chưa được sử dụng
0E: phần tử này đã được sử dụng như bị xoá
2E20 (.<space>): phần tử thứ nhất của thư mục con
2E2E (..): phần tử thứ hai của thư mục con
```

Hai phần tử đầu tiên này dùng để tạo danh sách móc nối các phần tử thư mục với nhau. Trường Starting Cluster của phần tử thứ nhất chỉ tới chính nó và trường Starting Cluster của phần tử thứ hai chỉ tới thư mục trực tiếp trên nó.



- + Chú ý: Thư mục gốc không có hai phần tử đầu tiên này.
- Thuôc tính attribute

```
File Attribute
| +7-6-5-4-3-2-1-0+
  |a|d|v|s|h|r|
    -----+ bit description
                                                        mask value|
    | | | | +-> 0: 1=file is Read-only (can't be written/deleted) (a & 01H)|
    (a & 02H)|
    (a & 04H)|
                                                          (a = 08H)|
     | | +----> 3: 1=Volume label entry
       ----> 4: 1=subDirectory entry
                                                         (a & 10H)|
        -----> 5: Archive bit. 1=file has NOT been backed up
                                                         (a & 20H)|
```

+ Ví dụ

0	0	1	0	0	1	1	1
		Arc			Sys	Hid	R/O (Read Only)

- Thuộc tính ngày/giờ
  - + Thời gian (giờ, phút, giây)

Hê điều hành trang 66/96

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
Giờ					Phút							Giây (bước 2)					

+ Thời gian (năm, tháng, ngày)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Số năm kể từ năm 1980								Tha	áng			N	<b>Igà</b>	y	

+ Ví du: C0 B2 => Time = C0B2 = 10110 010110 00000

```
Giờ 10110 = 22 => 10 chiều
Phút 010110 = 22
Giây 00000 = 0
```

Kết quả cho ta thời gian lần sửa cuối cùng (hoặc tạo) là 10:22 pm

+  $Vi d\mu$ : 97 26 => Date = 2697 = 0010011 0100 10111 Năm 1980 + 0010011 = 1980 + 19 = 1999 Tháng 0100 = 4 Ngày 10111 => ngày 23

Kết quả cho ta ngày của lần sửa cuối cùng (hoặc tạo) là 4-23-99

Bài tập về nhà

Chuyển đổi giá trị thời gian gồm: ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây thành 4 byte có định dạng giống định dạng trên và ngược lại.

- Ví du:

Đọc thư mục gốc của đĩa A: biết số phần tử tối đa là 224, số sector dành cho thư mục gốc là 14 (224\*32/512 = 224/16 = 14 hay cho al := 14)

```
uses crt,dos;
type
```

Hệ điều hành trang 67/96

```
elmt = record
       filename: array[0..7] of char;
       ext: array[0..2] of char;
       attb: byte;
       reserved: array[0..9] of byte;
       Dt: longint;
       firstCluster: word;
       size: longint;
      end;
    procedure show(e: elmt);
    var
     i: byte;
     t: DateTime;
    begin
     if(e.firstCluster <> 0) then
     { phải kiểm tra vì dưới Win98 thì có sự mở rộng cho tên
tệp dài, vì thế có nhiều phần tử phụ và có thành phần
firstCluster = 0 )
     with e do begin
       for i := 0 to 7 do write(filename[i]); write('.');
       for i := 0 to 2 do write(ext[i]); write(' ':8);
     { procedure UnpackTime(DT: Longint; var T: TDateTime); }
     { DateTime = record
         Year, Month, Day, Hour, Min, Sec: Word;
        end;
     }
      UnpackTime(dt,t);
      with t do begin
       write(Day:2, '/', Month:2, '/', Year:4); write(' ':8);
       write(Hour:2, ':', Min:2, ':', Sec:2);
       end;
      write(size: 10); writeln;
      end;
     end;
    Type RootType = array[0..223] of elmt;
     Function CylSecEncode(Cylinder, Sector : Word) : Word;
     Begin
         CylSecEncode := (Lo(Cylinder) shl 8)
                         or (Hi(Cylinder) shl 6) or Sector;
    End;
function ReadSector(var buf: RootType;
    Drive, Cylinder, Head, Sector: Byte) : Boolean;
    var r: registers;
    begin
```

Hệ điều hành trang 68/96

```
fillchar(buf, sizeof(buf), $11);
   with r do begin
    dl := Drive; dh := Head;
    cx := CylSecEncode(Cylinder, Sector);
    al := 14; { so sector = 14 vi 224 * 32 = 14 * 512}
    ah := 2; { doc o dia }
    bx := ofs(buf); es := seg(buf);
   end;
   intr($13,r);
   if(r.ah <> 0) then ReadSector := false
   else ReadSector := true;
  end;
  var
   t: Datetime;
   buf: RootType;
   i,j: word;
  DateTime = record
    Year, Month, Day, Hour, Min, Sec: Word;
  end;
  }
  begin
   clrscr;
   writeln('Cho dia A:'); readln;
   ReadSector(buf, 0, 0, 1, 2);
   while(buf[i].filename[0] <> #0) do
    begin
      show(buf[i]);
     i := i + 1;
    end;
    readkey;
  end.
+ Kết quả:
  Cho dia A:
                        21/ 9/2001
           .TXT
                                           8:46:18
                                                            16
                       19/ 6/2001
                                           16:37:38
                                                          2444
  FUZZY
           .TXT
                        6/ 1/2001
                                           17: 5:20
                                                            34
  TMP
           .VN
```

Hệ điều hành trang 69/96

#### e. FAT (File Allocation Table)

- Vai trò của FAT
  - + Quản lý bộ nhớ phân phối cho từng tệp
  - + Quản lý bộ nhớ tự do
  - + Quản lý vùng bộ nhớ chất lượng kém (không cho hệ thống ghi thông tin vào).
- Bảng FAT bao gồm các phần tử, mỗi phần tử có thể là 12 bit hay 16 bit. Các phần tử từ phần tử thứ hai trở đi, mỗi phần tử tương ứng với một cluster trên đĩa và ngược lại. Trường hợp có một sector bị kém thì hệ thống sẽ đánh dấu các phần tử của cluster đó là FF7 (đối với FAT 12) hoặc là FFF7 (đối với FAT 16). Chỉ cần có một sector có chất lượng kém thì cả cluster bị đánh dấu là có chất lượng kém.


Phần tử 0: Fxx (đối với FAT 12) và FFxx (đối với FAT 16) trong đó xx là 1 byte gọi là byte Media cho biết kiểu đĩa từ.

	Media	Kiểu đĩa từ
1	F9	đĩa mềm 1.2 M
2	F0	đĩa mềm 1.4 M
3	F8	đĩa cứng

Nhắc lại phần tử thứ 7 (có địa chỉ offset là 1A với kích thước 2 byte trong 1 phần tử của thư mục) ghi Starting Cluster, tức là cluster đầu tiên của tệp. Từ nội dung của phần tử trong bảng FAT tương ứng ta có thể tìm được phần tử tiếp theo hay chính là cluster tiếp theo dùng để lưu trữ tệp.

Các phần tử trong bảng FAT tạo thành một danh sách móc nối và phần tử cuối cùng của danh sách có giá trị là FFF (đối với FAT 12) và FFFF (đối với FAT 16). Vì các phần tử tạo thành danh sách móc nối nên chúng không nhất thiết phải nằm cạnh nhau.

Hê điều hành trang 70/96



Ví du: têp f1.txt có giá trị Starting Cluster = 6

Như vậy tệp được lưu ở các cluster sau: 6->9->3->4->8->7->5.

Khi hệ thống muốn đọc nội dung tệp: Hệ thống bắt đầu đọc từ cluster số 6 và đọc phần tử tương ứng trong bảng FAT, nội dung của phần tử này chỉ cho hệ thống biết phải đọc cluster số 9, tiếp tục như vậy cho đến phần tử số 5. Giá trị của phần tử số 5 là FFF đây là dấu hiệu kết thúc và dừng lại.

Để tăng tốc độ truy nhập, ngay lần truy nhập đầu tiên làm việc với đĩa từ, hệ thống sẽ đọc luôn FAT và ROOT vào RAM, như vậy hệ thống chỉ cần truy nhập vào bộ nhớ để lấy thông tin, không cần phải truy nhập lại đĩa từ do vậy tăng được tốc độ và giảm được di chuyển cơ khí của đầu từ.

### Truy nhập bảng FAT 16:

Mỗi phần tử của FAT 16 là một word, vì vậy việc đọc/ghi mỗi phần tử là khá dễ dàng.

(	0 1 2		2	3		4		5		6		7			
F8	FF	FF	7F	15	01	FF	FF	17	00	FF	FF	FF	FF	В6	00
				277		<eof></eof>				<eof></eof>		<eof></eof>			
8	8	9	)	1	0	1	1	1	2	1	3	1	4	15	
25	0.0	2C	00	14	17	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
37		44 590		08	<eof></eof>		<eof></eof>		<eof></eof>		<eof></eof>		<eof></eof>		

#### Truy nhập bảng FAT 12:

Mỗi phần tử của FAT 12 là một 1.5 word, vì vậy việc đọc/ghi mỗi phần tử là phức tạp hơn. Hai phần tử 2n và 2n + 1 của FAT được lưu trữ trong 3 byte.

Hệ điều hành trang 71/96

+ Ví dụ: ghi 2 phần tử


```
2n : 123_h => 0123 => đảo => 2301
2n + 1: 456_h => 4560 => đảo => 6045
ghi vào đĩa 236145
```


+ Ví dụ: đọc 2 phần tử

đọc 3 byte, ta được 123456

```
2n : 1234 \Rightarrow dão \Rightarrow 3412 \Rightarrow AND 0FFF \Rightarrow 412
2n + 1: 3456 \Rightarrow dão \Rightarrow 5634 \Rightarrow AND FFFO \Rightarrow 563
```

+ Giải thuật đọc phần tử thứ i vào mảng B: array[0..xxx] of byte





- Ví dụ:

Giá trị các byte của 50 phần tử đầu tiên của Fat 12 là

```
FF
           03
               40
                   00
                       05
                               00
09
   Α0
           0В
               C0
                               00
                                           01
       00
                   00
                       0D
                           ΕO
                                   0F
                                       00
11
   20
       01
           13
               40
                   01
                       15
                           60
                               01
                                   17
                                       80
                                           01
                   01
19
   Α0
       01
           1B
               C0
                       1D
                           ΕO
                               01
                                   1F
                                       00
                                          02
21
   20 02 23
                   02 25
                               02 27
               40
                           60
                                       80 02
29
   Α0
       02 2B C0
                   02 2D E0
                               02 2F
                                       00
31
   20
       03
```

Hệ điều hành trang 72/96

#### Fat 12 ở hệ 16

```
FF0
    FFF
        003 004 005 006
                           007
                               008
009
    00A 00B 00C 00D 00E
                           00F
                               010
011 012 013 014 015 016
                           017
                               018
019 01A 01B 01C
                               020
                 01D 01E
                           01F
                      026
021 022
        023
             024
                 025
                           027
                               028
             02C
029 02A
        02B
                 02D 02E
                          02F
                               030
031 032
```

Giá trị phần tử thứ 2 và thứ 3 được lưu trữ 3 byte 3,4 và 5 là 03 40 00 tính ra được 003 và 004.

Ví dụ: Lập trình đọc và đưa ra màn hình 50 phần tử đầu tiên của bảng FAT
 12 trên đĩa mềm 1.44 MB

```
uses crt, dos;
     const
      hexs: array[0..15] of char = '0123456789ABCDEF';
     buf: array[0..511] of byte;
      r: registers;
      i,p,k1,k2,k3,a: word;
     begin
      clrscr; fillchar(buf,sizeof(buf),$11);
writeln('Chuong trinh dua ra 50 phan tu dau tien cua FAT 12');
      writeln('Cho dia A: va bam mot phim bat ky');
      readkey;
     for i:=1 to 10 do begin
      with r do begin
       dl := 0; { 00H: dia A }
       dh := 0; \{ head = 0 \}
       cx := 2; { Fat o sector 2, cylinder 0 }
       al := 1; { so sector }
       ah := 2; { doc o dia }
       bx := ofs(buf);
       es := seg(buf);
      end;
      intr($13,r);
     end;
      if(r.ah <> 0) then begin
       writeln('Co loi doc dia ');
       exit;
      end;
writeln('GT cac byte cua 50 phan tu dau tien cua Fat 12 la');
      for i:=0 to 74 do { 50 phantu * 3 / 2 = 75 }
       begin
        if (i mod 8 = 0) then writeln; { 8 * 3/2 = 12 }
```

Hệ điều hành trang 73/96

```
k1 := buf[i] shr 4;
        k2 := buf[i] and $0F;
        write(hexs[k1]:3, hexs[k2]);
       end;
      writeln;
writeln('Fat 12 o he 16');
      for i:=0 to 49 do
       begin
        if(i mod 8 = 0) then writeln; { 8 * 3/2 = 12 }
        p := i*3 div 2;
        a := MemW[seg(buf[p]) : ofs(buf[p])];
        if odd(i) then a := a shr 4
        else a := a and $0FFF;
        k1 := a shr 8;
        k2 := (a \text{ and } \$00F0) \text{ shr } 4;
        k3 := a \text{ and } \$000F;
        write(hexs[k1]:3,hexs[k2],hexs[k3]);
       end;
      readkey;
     end.
```

Hê điều hành trang 74/96

#### f. Master Boot

Là sector đầu tiên của đĩa cứng (cylinder 0, head 0, sector 1) và được nạp vào bộ nhớ tại 0000: 7000 để thực hiện.

- Cấu trúc Master Boot
  - + Phần 1: Chương trình nhận biết cấu trúc
  - + Phần 2: Bảng phân chương (Partition Table)

Chương trình nhận biết	cấu trúc
Bảng phân chương	
	55AA

Phần này có dấu hiệu là chữ ký gồm 2 byte 55AA.

Đĩa cứng được chia thành các phần, mỗi phần được sử dụng như một đĩa từ độc lập gọi là đĩa logic. Thông tin về các phần này nằm trong bảng phân chương.

 Cấu trúc bảng phân chương: bảng phân chương được bắt đầu từ địa chỉ 1BE gồm 4 phân tử mỗi phân tử 16 byte.

Mỗi phần tử chia thành 4 trường, mỗi trường 4 byte

	•	•			
15-12	11-8	7-4	3-0		
Địa chỉ	Địa chỉ	Địa chỉ	Tổng số		
vật lý đầu	vật lý cuối	logic đầu	sector		

+ Địa chỉ vật lý đầu

3	2	1	0
Sys	Head	Sec	Cyl

```
Sys = 00 thì đây \overline{\ \ \ } đĩa logic chứa dữ liệu Sys = 80 thì đây là đĩa logic chứa hệ thống
```

Hê điều hành trang 75/96

Head: đầu từ đầu tiên

2 phần tử Sec và Cyl được phân phối như sau

15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
C	Cyl Sec						CZ	71							

Như vậy số bit dành cho trường Cyl là 10 và dành cho sec là 6.

Ví dụ: Ta có 2 byte là FF và 4D ta phải tính Sec=?, Cyl=? Kết quả cho ta Sec = 63 và Cyl = 845

15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
FF								4	D						
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
СУ	Cyl 63								C2	/1					
	$Cyl = 11 \ 0100 \ 1101 = 845_{10}$														

#### + Địa chỉ vật lý cuối

3	2	1	0	
Туре	Head	Sec	Cyl	

Type = 00 : cấm truy nhập

Type = 01 : hệ thống Dos 12 (dùng cho FAT 12)

Type = 04 : hệ thống Dos 16 (cho đĩa <= 5M)

Type = 06 : hệ thống Dos 16 (cho đĩa >= 5M)


Type = 0C: hệ thống Dos 32

Type = 50 : hệ thống DM (Disk Management) Readonly

Type = 51: hệ thống DM (Disk Management) Read/Write

Type = 05 : Mở rộng, dùng để tạo ra đĩa logic và cấu trúc của đĩa logic giống như cấu trúc của đĩa vật lý, nhưng các thành phần con của đĩa mở rộng (05) thì không được dùng làm đĩa khởi động.cc

Type = OF : Mở rộng.



Hê điều hành trang 76/96

```
Ví du:
 00
      01
            02
                     03
                             04
                                05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
                                  3F FF 4D 3F 00 00 00 41 0C 34 00
 80
      01
            01
                     0.0
                             06
                                                        \Sigma = 3411009
Sys Head Sec (-2b) Cyl (+2b) BIGDOS 63 63 845
                                                63
                                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00
      00
            00
                     00
                             00
                          Không sử dụng
 0.0
                     0.0
                                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      00
            00
                          Không sử dụng
                                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00
      00
            00
                     00
                          Không sử dụng
     relSec = (CylNo*SecsPerTrack*Heads)+(HeadNo*SecsPerTrack)+(SecNo - 1)
     relSec = 0*63*64 + 1*63 + (1-1) = 63
     Dung lượng đĩa 3411009*512 ≈ 1.6 GB

    Ví dụ: đọc dung lượng đĩa cứng thứ nhất

     uses crt, dos;
     Type SectorType = array[0..511] of byte;
     function ReadSector(var buf: SectorType;
             Drive, Cylinder, Head, Sector: Byte) : Boolean;
     { đã cho chép rồi }
     { phần chương trình chính }
      buf: SectorType;
      i,j: word;
      kt, kti: longint;
     Begin
      ReadSector(buf, $80, 0, 0, 1);
      kt := 0;
      for i := 0 to 3 do begin
       j := $1CA + i*16;
     { 1CA la vi tri kich thuoc phan tu dau tien }
       kti := MemL[seg(buf[j]):ofs(buf[j])];
       kt := kt + kti;
      end;
      kt := kt div 2048; { MB, 1 sec = 512 byte }
      writeln('Kich thuoc dia tu la ', kt, ' MB');
      readkey;
     end.
```

Hệ điều hành trang 77/96

Hê điều hành trang 78/96


# Chương 4. Quản lý tiến trình

## 1. Định nghĩa tiến trình

Tất cả các máy tính hiện đại đều có thể thực hiện nhiều việc cùng một lúc. Trong khi thực hiện chương trình của người sử dụng, máy tính có thể đọc dữ liệu từ đĩa và đưa ra màn hình hoặc máy in. Trong môi trường đa chương trình (multiprogramming system), một CPU có thể chuyển từ chương trình này sang chương trình khác, thực hiện mỗi chương trình trong khoảng 1% hoặc 1/10 mili giây. Nếu nói chính xác, thì tại một thời điểm, CPU chỉ thực hiện được một chương trình. Nhưng nếu xét trong khoảng thời gian phần trăm giây thì CPU có thể thực hiện nhiều công việc.

### - Định nghĩa

Tiến trình là một dãy các trạng thái của hệ thống tính toán và việc chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác được thực hiện theo 1 chương trình nào đó.




Các trạng thái này không nhất thiết phải liên tiếp nhau.

- + Nếu chương trình của hệ thống thì cho ta tiến trình hệ thống.
- + Nếu chương trình của người sử dụng thì cho ta tiến trình của người sử dung.

Hiểu một cách thông thường ta có thể coi tiến trình là một chương trình đang được thực hiện.

#### Ví du:



Hệ điều hành trang 79/96

- + Khởi tạo: Tiến trình đang được tạo ra.
- + Sẵn sằng: Tiến trình chờ để kết nối vào processor.
- + Thực hiện: Các lệnh đang được thực hiện.
- + Chờ đợi: Tiến trình chờ một sự kiện vào/ra hoặc chờ nhận một tín hiệu nào đó.
- + Kết thúc: Tiến trình kết thúc thực hiện.

## 2. Khối điều khiển tiến trình (Process Control Bloc - PCB)

- Mỗi tiến trình được biểu diễn trong hệ điều hành bởi một khối điều khiển tiến trình gồm có
  - + Trạng thái tiến trình.
  - + Lệnh máy: máy tính chỉ ra địa chỉ lệnh máy đầu tiên trong tiến trình.
  - + Bộ thanh ghi.
  - + Thông tin về lịch trong bộ điều khiểu CPU: bao gồm thứ tự ưu tiên của tiến trình, các tham số để lập lịch.
  - + Thông tin về bộ nhớ.
  - + Thông tin tính toán: gồm thời gian chiếm giữ processor, thời gian thực tế, giới hạn về thời gian, số lượng công việc.
  - + Thông tin trạng thái các cổng vào/ra.

## 3. Cách thực tiến trình

#### a. Thực hiện tuần tự

Khi hệ thống kết thúc một tiến trình thì hệ thống mới chuyển sang tiến trình khác. Thực hiện tuần tự không phải là đối tượng nghiên cứu của chúng ta.

### b. Thực hiện song song

Hai tiến trình được gọi là song song nếu thời điểm bắt đầu của một tiến trình nằm giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc của tiến trình kia.



 Thực hiện song song vật lý: cùng một thời điểm 2 tiến trình cùng được thực hiện.

Các điểm cần chú ý:


+ Loại này chỉ có thể thực hiện ở trong chế độ nhiều processor.

Hê điều hành trang 80/96

+ Hai tiến trình song song vật lý có thể sử dụng song song thiết bị ngoại vi và processor do đó cách làm việc của hệ thống hoàn toàn khác so với chế độ đơn processor.

- Thực hiện song song đan xen

Để nâng cao hiệu quả của processor, các tiến trình lần lượt được phục vụ đan xen lẫn nhau.




Sự thay đổi thực hiện tiến trình

Hê điều hành trang 81/96

## 4. Phân loại tiến trình song song

### a. Độc lập


Hai tiến trình song song được thực hiện riêng rẽ không có quan hệ với nhau.



Hệ thống phải có cơ chế bảo vệ để tiến trình này không làm ảnh hưởng đến tiến trình khác.

#### b. Quan hệ thông tin

Hai tiến trình A và B được gọi là có quan hệ thông tin với nhau nếu tiến trình này có gửi thông báo cho tiến trình kia. Tiến trình gửi thông báo có thể không cần biết tiến trình nhận có tồn tại hay không? ở đâu? và đang ở giai đoạn nào?



Các phương pháp tổ chức lưu trữ các thông báo:

Hê điều hành trang 82/96

#### Sử dụng bộ nhớ

Hệ thống sẽ sử dụng một phần bộ nhớ để lưu trữ các thông báo. Mỗi tiến trình cần nhận thông báo chỉ việc rà soát trong "hòm thư" của hệ thống.


- + Ưu điểm: lưu trữ được lượng thông tin lớn với thời gian lưu trữ lâu.
- + Nhược điểm: tính thụ động cao.
- Gửi thông báo qua cổng vào/ra
  - + Ưu điểm: các tiến trình có thể dễ dàng lấy thông tin từ cổng mà không bị hàng rào bộ nhớ ngăn cản.
  - + Nhược điểm: dung lượng thông tin chứa ở các cổng không lớn, thời gian lưu trữ thông báo bị han chế.
- Sử dụng chương trình thư ký (Monitor)

Chương trình thư ký (Monitor) là chương trình của hệ thống, nó được cung cấp mọi thông tin nhưng không có khả năng điều khiển hệ thống. Thông qua chương trình này, tiến trình có thể dễ dàng xác định được tiến trình kia ở đâu.

+ Ưu điểm: Tính chủ động cao.

#### c. Loại song song phân cấp

Là loại tiến trình mà trong quá trình hoạt động nó sản sinh ra một tiến trình nữa hoạt động song song với chính nó.



Khi tiến trình con đã hoạt động thì hai tiến trình này không biết gì về nhau

Hệ điều hành trang 83/96


 Tài nguyên của tiến trình con có thể lấy từ vốn tài nguyên của hệ thống hoặc lấy từ vốn tài nguyên của tiến trình chính.

- + Nếu lấy tài nguyên từ vốn tài nguyên của hệ thống thì hệ thống có thể quản lý tài nguyên tập chung. Như vậy sẽ tối ưu hoá được việc sử dụng tài nguyên, nhưng việc quản lý này rất phức tạp.
- + Nếu tiến trình con lấy từ vốn tài nguyên của tiến trình chính thì ta có hệ quản lý tài nguyên phân tán. Loại tài nguyên này đơn giản, nhưng không có khả năng khai thác tối ưu tài nguyên hệ thống.

Trong mọi trường hợp nếu tài nguyên lấy ở đâu thì phải trả về đó, vì vậy tiến trình chính thường sử dụng các lệnh chờ POS hoặc WAIT để các tiến trình con kịp trả lại tài nguyên.

#### d. Tiến trình đồng mức

Hai tiến trình được gọi là đồng mức nếu có thể sử dụng chung tài nguyên theo nguyên tắc lần lượt.



Hai tiến trình này không phân biệt tiến trình chính và tiến trình con, mà là hai tiến trình độc lập. Mỗi tiến trình sau khi sử dụng tài nguyên thì phải trả lại cho hệ thống và tiếp tục hoạt động độc lập.


Ví dụ: chương trình chơi cờ: Tài nguyên chung là bàn cờ. Giả sử đến lượt tiến trình thứ nhất, tiến trình thứ nhất chiếm tài nguyên để chơi, khi ra quyết định xong thì trả lại bàn cờ cho hệ thống. Tiến trình thứ hai phải kiểm tra xem tiến trình thứ nhất đã đi chưa? nếu xong rồi thì mới đến lượt nó (thực hiện như tiến trình thứ nhất).

## 5. Mô tả tiến trình song song

Ta dùng ký pháp nhân tạo

Hê điều hành trang 84/96

Giả sử cần thực hiện một tập các khối lệnh song song  $s_1,\,s_2,\,\square$  ,  $s_n$ 



Ta đưa vào trong một khối lệnh được bắt đầu bởi từ khoá ParBegin (Parallel Begin) và kết thúc bởi từ khoá ParEnd (Parallel End).

ParBegin S1; S2; ... Sn; ParEnd;

## 6. Tài nguyên găng và đoạn găng


- Tài nguyên găng là tài nguyên mà trong một khoảng thời gian nhất định thì chỉ phục vụ hợp lý cho một số hữu hạn các tiến trình.
- Đoạn chương trình sử dụng tài nguyên găng gọi là đoạn găng hay chỗ hẹp trong tiến trình.
- Hệ điều hành phải tổ chức cho mọi tiến trình đi qua chỗ hẹp một cách hợp lý, công việc này gọi là điều độ tiến trình qua đoạn găng.
- Sự cần thiết phải điều độ

Ta xem xét ví dụ khi 2 tiến trình cùng muốn in ra máy in.

- + Khi một tiến trình cần in một tệp ra máy in, nó đưa tên tệp vào thư mục spool. Một tiến trình điều khiển in khác kiểm tra định kỳ nếu có tệp nào cần in, nếu tìm thấy thì in tệp nó và loại tên tệp khỏi thư mục spool. Giả sử thư mục spool có số lượng phần tử rất lớn (mỗi phần tử chứa một tên tệp). Ta có hai biến dùng dung là OUT để chỉ tệp tiếp theo cần in và IN để chỉ vị trí rỗng tiếp theo dùng để chứa tên tệp cần in.
- + Ta giả sử vị trí 0 3 rỗng (các tệp đã được in), vị trí 4 6 đang bận (chứa tên tệp cần in).

Hê điều hành trang 85/96

Như vây biến OUT = 4 và IN = 7



- + Giả sử tiến trình A cần in một tệp a.txt, khi đó tiến trình A sẽ đọc biến IN và đưa vào biến cục bộ IN<sub>A</sub>, như vậy IN<sub>A</sub> = 7. Lúc đó có tín hiệu ngắt đồng hồ và CPU quyết định tiến trình A đã chạy đủ thời gian và chuyển sang thực hiện tiến trình B. Đến lượt mình, tiến trình B cũng muốn in tệp b.txt. Tiến trình B đọc biến IN và đưa vào biến cục bộ IN<sub>B</sub>, như vậy IN<sub>B</sub> = 7. Tiến trình B đưa tên tệp b.txt vào vị trí thứ 7 trong thư mục spool và cập nhật biến IN = IN<sub>B</sub> + 1 = 8, sau đó làm các việc khác.
- + Khi CPU chuyển sang thực hiện tiến trình A, không may tiến trình A vẫn giữ nguyên biến  $IN_A=7$ . Tiến trình A đưa tên tệp a.txt vào vị trí thứ 7 và cập nhật biến  $IN = IN_A + 1 = 8$ .
- + Tiến trình điều khiển in không được thông báo là có sự cố và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
- + Như vậy tệp b.txt đã bị đổi thành tệp a.txt và sẽ không được in ra máy in.
- Các công cụ điều độ phải thoả mãn các yêu cầu sau:
  - + Phải đảm bảo sao cho tiến trình không chiếm giữ tài nguyên găng vô hạn
  - + Nếu có một tiến trình xếp hàng chờ tài nguyên găng thì sớm hay muộn nó phải vào được đoạn găng của mình (được phục vụ tài nguyên găng).
  - + Nếu có tiến trình xếp hàng chờ đợi tài nguyên găng và nếu tài nguyên găng đó được giải phóng thì nó phải được phục vụ trong các tiến trình đang chờ đợi.
- Các công cụ điều độ: Chia làm ba lớp chính
  - + Phương pháp khoá trong: là loại giải thuật không yêu cầu gì về thiết bị hoặc hệ thống. Phương pháp này có tính chất vạn năng ứng với mọi ngôn ngữ, mọi loại máy.
  - + Kiểm tra và xác lập

Hê điều hành trang 86/96

Xác lập dựa vào thiết bị, thiết bị có những lệnh đặc biệt phục vụ cho riêng công tác điều độ.

+ Kỹ thuật đèn báo: dựa vào công cụ đặc biệt của từng hệ điều hành.

## 7. Phương pháp khoá trong

- Nguyên lý:

Dùng thêm các biến với tư cách là tài nguyên chung để chứa các cờ cho biết tiến trình vào đoạn găng hay ra khỏi đoạn găng.

- Giả thiết:
  - + Có hai tiến trình song song cùng sử dụng 1 tài nguyên găng chung và khả năng phục vụ của tài nguyên găng là 1.
  - + Mỗi tiến trình chỉ có một đoạn găng nằm ở đầu tiến trình.
  - + Các tiến trình này lặp vô hạn, nếu có kết thúc thì ở đâu đó ngoài đoạn găng.
- Sử dụng một biến IS\_USED có giá trị bằng 1 để chỉ ra tài nguyên găng đang bị một tiến trình nào đó chiếm giữ và ngược lại, khi IS\_USED = 0 chỉ ra tài nguyên găng đang sẵn sàng phục vụ. Khi một tiến trình thấy biến IS\_USED = 0, nó phải đặt biến IS\_USED = 1 trước khi sử dụng tài nguyên găng. Tuy nhiên ta dễ dàng tiến biến IS\_USED lại trở thành tài nguyên găng. Giả sử tiến trình 1 kiểm tra thấy biến IS\_USED = 0, trước lúc nó đặt biến này lên 1 thì tiến trình 2 lại kiểm tra biến này và tất nhiên khi đó biến IS\_USED = 0. Như vậy cả hai tiến trình đều vào đoạn găng và đều sử dụng tài nguyên găng. Nói cách khác vấn đề điều độ chưa được giải quyết
- Sử dụng biến TURN để chỉ đến lượt tiến trình nào được sử dụng tài nguyên găng.

#### + Sơ đồ nguyên lý

```
Var turn : integer;
Begin
turn := 1;
ParBegin
{ Hai khối lệnh trong từ khoá ParBegin và ParEnd được
thực hiện song song với nhau }
TT1:
REPEAT
while (turn <> 1) do;
vao_doan_gang_1; { đoạn găng của tiến trình 1 }
turn := 2; { chuyển tài nguyên găng cho tt2)
thuc_hien_viec_khac_1;
{ phần còn lại của tiến trình 1 }
UNTIL FALSE;
```

Hệ điều hành trang 87/96

```
TT2:

REPEAT

while (turn <> 2) do;

vao_doan_gang_2; { đoạn găng của tiến trình 2 }

turn := 1; { chuyển tài nguyên găng cho tt1)

thuc_hien_viec_khac_2;

{ phần còn lại của tiến trình 2 }

UNTIL FALSE;

ParEnd;
End.
```

- + Giải thích: Ban đầu TURN = 1, tức là tiến trình 1 được phép sử dụng tài nguyên găng. Khi tiến trình 1 dùng tài nguyên găng xong thì đặt TURN = 2, để cho phép tiến trình 2 sử dụng tài nguyên găng. Khi tiến trình 2 sử dụng xong tài nguyên găng thì lại đặt TURN = 1, để chỉ đến lượt tiến trình 1 sử dụng.
- + Tuy nhiên ta giả sử tiến trình 1 dùng xong tài nguyên găng, sau khi đặt TURN = 2 sang thực hiện thủ tục thuc\_hien\_viec\_khac\_1, thủ tục này khá ngắt, tiến trình 1 quay lại đoạn găng. Nhưng lúc này tiến trình 2 đang bận thực hiện các công việc khác trong thủ tục thuc\_hien\_viec\_khac\_2. Tiến trình 2 vẫn chưa vào đoạn găng vì vậy biến TURN vẫn có giá trị bằng 2. Vì vậy mặc dù tài nguyên găng không được sử dụng nhưng do TURN = 2 mà tiến trình 1 không thể sử dụng được tài nguyên găng.
- Để khắc phục nhược điểm này người ta đưa ra cách thức dùng hai biến c1 và
   c2 cho hai tiến trình như sau:
  - + Sơ đồ nguyên lý

```
Var c1,c2 : integer;
     Begin
          c1 := 0;
          c2 := 0;
     ParBegin
     { Hai khối lệnh trong từ khoá ParBegin và ParEnd được
thực hiện song song với nhau }
          TT1:
          REPEAT
               while (c2 > 0) do;
               c1 := 1;
               vao_doan_gang_1; { đoạn găng của tiến trình 1 }
               c1 := 0;
               thuc_hien_viec_khac_1;
               { phần còn lại của tiến trình 1 }
          UNTIL FALSE;
```

Hệ điều hành trang 88/96

```
TT2:

REPEAT

while (c1 > 0) do;

c2 := 1;

vao_doan_gang_2; { doạn găng của tiến trình 2 }

c2 := 0;

thuc_hien_viec_khac_2;

{ phần còn lại của tiến trình 2 }

UNTIL FALSE;

ParEnd;
End.
```

Giải thích

C1 và C2 đại diện cho việc sử dụng tài nguyên găng thứ nhất và tài nguyên găng thứ hai.

- + Ban đầu cả hai biến đều có giá trị bằng 0 thể hiện tài nguyên găng đang ở trạng thái sẵn sàng phục vụ.
- + Giả sử tiến trình 1 được phục vụ trước, tiến trình 1 bỏ qua việc chờ đợi while (c2 > 0) do; và chiếm lấy tài nguyên găng đồng thời đặt C1 = 1;
- + C1 = 1 có nghĩa là tiến trình 1 đang sử dụng tài nguyên găng. Trong lúc tài nguyên găng đang bị tiến trình 1 chiếm giữ thì tiến trình 2 phải chờ đợi while (c1 > 0) do;

Khi tiến trình 1 dùng xong tài nguyên gặng thì đặt lại biến C1 = 0.

- + Khi C1 = 0 và tiến trình 2 kết thúc việc chờ đợi while (c1 > 0) do; { được kết thúc do c1 = 0 } lúc này tiến trình 2 chiếm giữ tài nguyên găng và đặt C2 = 1; Khi tiến trình 2 dùng xong tài nguyên găng thì đặt lai C2 = 0;
- + Quá trình như vậy được lặp đi lặp lại, cho đến khi kết thúc cả hai tiến trình (lệnh kết thúc ở trong đoạn chương trình không phải là đoạn găng).
- Trong trường hợp tồi nhất, cả hai tiến trình đều vào đoạn găng và đặt biến C1 và C2 bằng 1, và cả hai tiến trình đều không vào được đoạn găng và gây ra hiện tượng chờ đợi vòng tròn. Lý đo là việc xác lập vào đoạn găng và khả năng xem xét có được vào đoạn găng của hai đoạn trên không có quan hệ với nhau.
- Vì vậy người ta đưa ra một phương pháp khác phối hợp hai phương pháp trên, phương pháp này phối hợp Xác lập — Kiểm tra — Xác lập, do Delker công bố năm 1968 như sau:

```
Var c1, c2, tt: integer;
Begin
    c1:=0; c2:=0; tt:=1;
```

Hệ điều hành trang 89/96

```
ParBegin
          TT1:
           REPEAT
                c1:=1;
                while(c2=1) do Begin
                     if(tt = 2) then Begin
                           c1:=0;
                           while(tt =2) do;
                           c1:=1;
                     End;
                End;
                vao_doan_gang_1;
                c1:=0; tt:=2;
                thuc_hien_viec_khac_1;
           UNTIL FALSE;
           TT2:
           REPEAT
                c2 := 1;
                while(c1=1) do Begin
                     if(tt = 1) then Begin
                           c2 := 0;
                           while(tt =1) do;
                           c2 := 1;
                     End;
                End;
                vao_doan_gang_2;
                c2:=0; tt:=1;
                thuc_hien_viec_khac_2;
          UNTIL FALSE;
     ParEnd:
End.
```

- Ưu điểm:
  - + Giải thuật này có tính chất vạn năng áp dụng cho mọi công cụ và mọi hệ thống.
  - + Tận dụng, phát huy khả năng tối đa tài nguyên găng.
- Nhược điểm
  - + Độ phức tạp tỷ lệ với số lượng tiến trình và số tài nguyên găng.
  - + Tồn tại hiện tượng chờ đợi tích cực. Mặc dù không làm gì cả nhưng vẫn chiếm thời gian processor.

Nguyên nhân là do mỗi tiến trình phải làm việc với nhiều biến, trong đó có nhiều biến không phải của mình (ví dụ: muốn xác lập biến c1 phải kiểm tra biến c2 và biến tt).

Hệ điều hành trang 90/96

## 8. Phương pháp Kiểm tra và Xác lập (Test and Set)


Trong hệ lệnh của máy tính tồn tại lệnh cho thực hiện nhiều công việc liên tục. Các công việc này tạo thành một hệ lệnh nguyên tố, không thể chỉ thực hiện một công việc. Thủ tục Test\_And\_Set có thể được định nghĩa như sau:

```
Procedure TS(var local: integer);
Begin
          local:=global;
          global:=1;
End;
```

- + Chú ý: hai lệnh trên phải được thực hiện liên tục không bị chia rẽ.
- + Mỗi tiến trình sẽ sử dụng hai biến là biến local của mình và biến global của toàn chương trình.
- Sơ đô điều đô

```
Var
     lc1, lc2: integer;
     global: integer;
Procedure TS(var local: integer);
Begin
     local:=global;
     global:=1;
End;
Begin
     g1:=0;
     ParBegin
          TT1:
          REPEAT
                1c1:=1;
                while lc1=1 do TS(lc1);
                vao_doan_gang_1;
                g1:=0;
                thuc_hien_viec_khac_1;
          UNTIL FALSE;
          TT2:
          REPEAT
                1c2:=1;
                while lc2=1 do TS(lc2);
                vao_doan_gang_2;
                g1:=0;
                thuc_hien_viec_khac_2;
          UNTIL FALSE;
     ParEnd;
End.
```

Hệ điều hành trang 91/96



Uu điểm:

Khắc phục được độ phức tạp của thuật toán, độ phức tạp thuật toán không phụ thuộc vào số lượng tiến trình.

Nhược điểm:

Vẫn còn hiện tượng chờ đợi tích cực.

### 9. Kỹ thuật đèn báo

Đây là công cụ phụ thuộc vào hệ thống do Dijkstra đề xuất, với tư tưởng như sau:

- Hệ thống sử dụng biến đèn báo nguyên đặc biệt (Semaphore) s. Ban đầu s nhận một giá trị bằng khả năng phục vụ của tài nguyên găng. Hệ thống có hai phép để thao tác trên s là P(s) và V(s).
  - P: Proberen (tiếng Hà Lan) có nghĩa là giảm
  - V: Verhogen có nghĩa là kiểm tra
- Nội dung của P(s) như sau:
  - + Giảm s đi môt:

```
s := s - 1
```

+ Kiểm tra xem nếu s<0 đưa tiến trình vào xếp hàng

```
If (s<0) then xep_hang;
```

- Nội dung của V(s) như sau:
  - + Tăng s lên một:

```
s := s + 1;
```

+ Kiểm tra nếu s <= 0 thì kích hoạt một tiến trình ra hoạt động

```
If (s<=0) then hoat_dong;
```

- Đặc điểm quan trọng là 2 phép P và V là liên tục, trong quá trình thực hiện P hoặc V thì processor không bị ngắt để chuyển sang công việc khác.
- Tuy nhiên các phép xử lý này có thể không tồn tại trên các máy vì P và V
   phải làm việc với dòng xếp hàng và thông tin lưu trữ khá lớn. Để khắc phục

Hê điều hành trang 92/96

điều này người ta xây dựng các thủ tục procedure để thực hiện các phép xử lý này.

- + Đầu của thân thủ tục bao giờ cũng ra lệnh cấm ngắt tức là chặn mọi tín hiệu vào processor CLI, trừ những tín hiệu bắt buộc (ngắt không che được).
- + Cuối thân thủ tục có lệnh giải phóng ngắt (STI).
- Sơ đô điều đô

```
Var
     s: integer;
Begin
     s := 1;
     ParBegin
          TT1:
          REPEAT
                P(s);
                vao_doan_gang_1;
                V(s);
                thuc_hien_viec_khac_1;
           UNTIL FALSE;
           TT2:
           REPEAT
                P(s);
                vao_doan_gang_2;
                V(s);
                thuc_hien_viec_khac_2;
           UNTIL FALSE;
     ParEnd;
End.
```

S	TT1	TT2
1	P(s)	
0	Làm TT1	P(s)
-1		chờ đợi
-1	TT1 xong	chờ đợi
0	V(s)	LàmTT2
0		TT2 xong
1		V(s)
T O .	11 4 1 4 4	1

Vì s>0 nên không còn tiến trình nào cần tài nguyên găng

- Ưu điểm:

Chống được hiện tượng chờ đợi tích cực.

Hệ điều hành trang 93/96

Lý do: mỗi tiến trình chỉ phải kiểm tra điều kiện vào đoạn găng một lần, nếu không vào được sẽ có một tiến trình khác kích hoạt tiến trình này vào thời điểm thích hợp.

Hê điều hành trang 94/96

- Quản lý bộ nhớ

### 10. LT: 6 Tiết, TH:

Quản lý tiến trình LT: 12 Tiết, TH: Tài liệu tham khảo

- Tài liệu tham khảo
- [1] **Nguyễn Thanh Tùng.** Giáo trình Hệ điều hành, 1995.
- [2] A.S. Tanenbaum. Operating Systems Design and Implementation, 1997.
- [3] Abraham Silberschatz. Principes des systmèmes d $\square$  exploitation, 1994.
- [4] **Peter Norton.** Cẩm nang lập trình hệ thống cho IBM PC, 1992.
- [5] Phạm Văn Ất. Lập trình C cơ sở và nâng cao, 1997.
- [6] Lê Đức Trung, Lê Đăng Hưng, Nguyễn Thanh Thuỷ. Ngôn ngữ Lập trình C, 1996.
- [7] **Lê Đăng Hưng, Tạ Tuấn Anh.** *Lập trình hướng đối tượng với C++*, Khoa CNTT 1999.
- [8] **Bruce Eckel.** *Thinhking in C++*, 1999.

Chương 1. Các khái niệm cơ bản	2
1. Cấu trúc phân lớp và sự phát triển của hệ thống tính toán	2
2. Tài nguyên của hệ thống tính toán	5
3. Định nghĩa HĐH	7
4. Phân loại hệ điều hành	
5. Các tính chất cơ bản của hệ điều hành	9
6. Nguyên lý xây dựng chương trình HĐH	10
7. Thành phần của HĐH và kiến trúc HĐH	
8. Các hình thái giao tiếp	14
9. Giới thiệu về MSDOS	
Chương 2. Hệ thống xử lý ngắt trong IBM PC	17
1. Khái niệm về ngắt và xử lý ngắt trong IBM PC	17
2. Phân loại ngắt	17
3. Quy trình xử lý ngắt	18
4. Bång vector ngắt	19
5. Gọi ngắt trong Assembler	20
6. Gọi ngắt trong Pascal	20
7. Bộ thanh ghi của 8088	21
8. Thay đổi ngắt trong hệ thống	23
9. Một số hàm và thủ tục thường dùng trong lập trình hệ thống	24
Chương 3. Quản lý thiết bị ngoại vi và tệp	32
1. Nguyên lý phân cấp trong tổ chức và quản lý thiết bị ngoại vi	32
2. Phòng Đệm (Buffer)	34
3. SPOOL- Simultaneous Peripheral Operation On-Line	38
4. Quản lý màn hình	39
5. Quản lý bàn phím	46
6. Quản lý tệp	54
7. Quản lý tệp trong MSDOS	57
Chương 4. Quản lý tiến trình	78
1. Định nghĩa tiến trình	78
2. Khối điều khiển tiến trình (Process Control Bloc - PCB)	
3. Cách thực tiến trình	79
4. Phân loại tiến trình song song	
5. Mô tả tiến trình song song	
6. Tài nguyên găng và đoạn găng	

7. Phương pháp khoá trong	86
8. LT: 6 Tiết, TH:	94