Fundamentos de Software de Comunicaciones

Tema 3 Programación de sockets



Contenidos

- Conocimientos previos
 - Direccionamiento en Internet
 - Problemas con la representación de datos
 - Tipos de datos
 - Conversiones
 - Alineamiento de bytes
- El modelo cliente/servidor
 - Esquema general
 - Direcciones
- Sockets
 - Definición
 - Tipos
- Programación de sockets básica
 - Direcciones de sockets
 - Sockets UDP
 - Sockets TCP
 - Diseño de servidores

Motivación

- Hasta ahora hemos comunicados procesos que están en la misma máquina usando
 - Señales
 - o Tuberías/FIFOs
- ¿Qué pasa si queremos comunicar procesos que están en máquinas distintas conectadas a través de una red?
- Consideraciones
 - ¿Dónde está el proceso? Es decir, ¿dónde está la máquina que ejecuta ese proceso?
 - o ¿Qué tipo de máquina es? Linux, windows, mac, android...
 - ¿Cómo representa los datos? Por ejemplo, ¿un entero es igual en cada una de esas máquinas?


Conocimientos previos

- 1. Direccionamiento en Internet
- 2. Representación de datos




- Si queremos comunicarnos con un proceso que se está ejecutando en una máquina remota, antes hay que saber cómo llegar a él
 - Por ejemplo: para enviar una carta a alguien, hay que saber su dirección postal
- Mecanismos de comunicación entre procesos vistos hasta ahora:

Mecanismo	"Dirección"
Señales	PID
Tuberías	Descriptor de fichero con el extremo de la misma



- Una dirección de socket está compuesta de dos campos:
 - La dirección IP: que es la dirección de la máquina donde se ejecuta el proceso
 - El puerto: que identifica al proceso dentro de la máquina que atiende la petición
 - Siguiendo el símil anterior:
 - La dirección IP sería la dirección de un bloque de pisos
 - El puerto sería cómo identificar la casa dentro del bloque (planta, letra, etc.)

- Direcciones IP (direcciones de red)
 - o Tienen 32 bits (IPv4)
 - Se representan usualmente como cuatro números separados por punto: 172 . 16 . 254
 - Por ejemplo: **172.16.254.1**
 - Cada número tiene un valor entre 0 y 255
 - Equivale a 8 bits → 256 valores posibles
- Identifican unívocamente a cualquier ordenador en internet
 - Más concretamente, a cualquier interfaz de red (tarjeta de red)
- Puertos (direcciones de transporte)
 - Tienen 16 bits
 - Se representan con un número entero entre 0 y 65535
 - No todos los valores los podremos usar (detalles más adelante)
 - Equivalen a un entero corto (short): 2¹⁶ = 65536 valores posibles
 - Identifican unívocamente a un proceso dentro de una máquina (multiplexación)
 - Dos procesos no pueden estar escuchando en el mismo puerto
 - Se asocian a servicios:
 - Puerto 80: Servidor web
 - Puerto 21: FTP



Conocimientos previos Representación de los datos

- Los procesos remotos que queremos comunicar pueden estar ejecutándose en cualquier tipo de plataforma (Linux, Windows, Intel, AMD, PowerPC...)
 - Eso supone que puede que la forma en la que represente (almacene en memoria) un tipo de datos concreto difiera entre ambos
 - o Por ejemplo, un entero puede tener 4 bytes en el proceso A y 8 bytes en el proceso B, ¿cómo se intercambiarían ese valores de ese tipo?
- Aspectos a considerar
 - Tipos de enteros: estándar C99
 - o Tipos de arquitectura: big-endian vs little-endian
 - Alineamiento de bytes

Conocimientos previos Representación de datos: tipos de enteros (std C99)

- Para evitar problemas de compatibilidad, cuando se migra un código a distintas plataformas, se debe evitar dependencias con int, short, long, etc.
- #include <stdint.h>
 - o Define tipos de enteros independientes de la plataforma

```
uint8_t/int8_t
uint16_t/int16_t
uint32_t/int32_t
uint64 t/int64 t
```

- #include <inttypes.h>
 - o Para imprimir de forma correcta estos valores:

```
uint64_t v = 6148914690091192593;
printf("valor = %"PRIu64" \n", v);
```

Conocimientos previos Representación de datos: tipo de arquitectura

- Aparece en tipos de datos que requieren más de 1 byte de memoria para almacenarlos: short, int, float, ...
 - No ocurre con el tipo char, que ocupa 1 byte
- Endianness de las arquitecturas
 - Big-endian: el byte más significativo se almacena primero
 - Litte-endian: el byte menos significativo se almacena primero
 - Las tablas muestran la representación en memoria del valor hexadecimal 0x0A0B0C0D en dos máquinas con distintas arquitecturas (se han utilizado las direcciones de memoria de la 0x1100 a la 0x1103, donde cada una almacena 1 byte)

	big-endian	
Byte más significativo	0x1100	0x0A
	0x1101	0x0B
	0x1102	0x0C
	0x1103	0x0D

little-e	endian	
0x1100	0x0D	Byte menos significativo
0x1101	0x0C	
0x1102	0x0B	
0x1103	0x0A	

 Si no se especifica lo contrario, los datos de control de más de un byte se transmiten en formato big-endian

Conocimientos previos Representación de datos: tipo de arquitectura

- Envío de datos: todos los procesos antes de enviar datos que ocupan más de 1 byte en memoria convierten de su arquitectura interna (host byte order) al formato big-endian (network byte order)
- Recepción de datos: todos los procesos que reciben datos que ocupan más de 1 byte en memoria convierten del formato big-endian (network byte order) a su formato interno propio (host byte order)
- Funciones de conversión:

```
'h': host byte order 'n': network byte order
's': short (16bit) '1': long (32bit)

uint16_t htons (uint16_t);
uint16_t ntohs (uint16_t);

uint32_t htonl (uint32_t);
uint32_t ntohl (uint32_t);
Ejemplo:
uint16_t dato = 0xFF00;
uint16_t dato_en_big_endian = htons(dato);
```

Conocimientos previos Representación de datos: alineamiento de bytes

- Alineamiento de bytes: ubicación de datos en memoria en múltiplos del tamaño de palabra
- La mayor parte de procesadores de 16, 32 y 64 bits no permiten almacenar palabras en cualquier offset de memoria
 - En procesadores de 32 bits la memoria se accede realizando ciclos de bus de 32 bits
 - En cada acceso a memoria, se pueden leer/escribir **4 bytes** (32 bits)
 - Los datos de tipo uint32_t se alinean sólo en direcciones de memoria divisibles entre cuatro
 - Si en en esos 4 bytes cabe más de una variable, se alinean en las posiciones pares, i.e., cada 2 bytes
- **Padding** (relleno): son bytes extra que aparecen en memoria para que la alineación sea correcta
- Cada compilador elige cómo representar una estructura en memoria
 - Si el compilador del programa emisor elige una representación distinta al del receptor se producirá una incompatibilidad al serializar/deserializar los datos
 - Cada compilador se adapta a la arquitectura para la que genera código

Conocimientos previos

Representación de datos: alineamiento de bytes

```
Se asume que
struct {
                                  char = 1 byte
       char a;
                               o short = 2 bytes
       short b;
                               o int = 4 bytes
                                                           Cada bloque
       int c;
                            La forma más compacta
                                                           ocupa 1 byte
       char d;
                               de almacenarlo sería:
                                          b
                                                     b
                                a
     Cada línea ocupa
                                                               d
     4 bytes: 1 palabra
```

- Sin embargo, leer/escribir el int c supondría a la CPU dos accesos a memoria → ineficiencia
- Alineamiento de en palabras de 4 bytes
 - **a** y **b** se caben en la misma palabra y se pueden obtener en un único acceso
 - o Aparece un relleno para alinear **b** a una dirección par

a	#relleno#	b	b
С	C	C	С
d	#relleno#	#relleno#	#relleno#

Conocimientos previos Representación de datos: alineamiento de bytes

 El compilador debe respetar las restricciones de alineamiento del procesador, por lo que tendrá que añadir bytes de relleno a las estructuras definidas por el programador para cumplir dichas restricciones

```
struct Mensaje{ /*Estructura definida por el programador*/
    uint16_t opcode;
    uint8_t subfield;
    uint32_t length;
    uint8_t version;
    uint16_t destino;
};
```

El compilador internamente cambia a esta estructura

```
struct Mensaje{ /*Estructura que se compila en realidad*/
    uint16_t opcode;
    uint8_t subfield;
    uint8_t relleno1;    /*relleno para alinear el siguiente campo a 4 bytes*/
    uint32_t length;
    uint8_t version;
    uint8_t relleno2;    /*relleno para alinear el siguiente campo a 2 bytes*/
    uint16_t destino;
    uint8_t relleno3[4];/*relleno para alinear la estructura completa en 16 bytes*/
};
```

Como resultado en nuestros programas

Todo struct se ha de enviar campo a campo

Ejemplo de envío de una estructura

```
struct PDU {
15
         /* La estructura se rellena con la información correspondiente */
                                                                                                   uint16_t size;
                                                                                     6
16
         data.payload = ...
17
         data.size = ...
                                                                                                   char payload[T];
18
         // Convertimos a formato de red
19
         uint16_t data_big_endian = htons(data.size);
20
21
         if (write_n(canal, &data_big_endian, sizeof(uint16_t)) != sizeof(uint16_t)) {
             perror("write PDU.size");
22
23
             close(canal);
24
             exit(-1);
                                                                                                Emisor
26
27
         if (write_n(canal, data.payload, data.size) != data.size) {
28
             perror("write PDU.payload");
             close(canal);
29
30
             exit(-1);
31
                                                     /* Reservamos memoria para la recepción de los datos */
                                           32
                                           33
                                                     struct PDU data received:
                                           34
                                                     uint16_t data_big_endian;
                                                     if (read n(canal, &data big endian, sizeof(uint16 t)) != sizeof(uint16 t)) {
                                           36
                                                         perror("read PDU.size");
                                                         close(canal):
                                           37
                                                         exit(-1);
          Receptor
                                            39
                                                     data.size = ntohs(data big endian);
                                            40
                                            41
                                            42
                                                     if (read_n(canal, data.payload, data.size) != data.size) {
                                                         perror("read PDU.payload");
                                           43
                                                         close(canal);
                                           44
                                           45
                                                         exit(-1);
16
                                            46
```

El modelo cliente/servidor

- 1. Esquema general
- 2. Direcciones de servicios



El modelo cliente/servidor

- Es el modelo seguido en las comunicaciones en Internet
- El cliente
 - Accede al servidor porque requiere de sus servicios
 - Debe saber dónde está ejecutándose el servidor
 - En la máquina en la que está, identificada por su dirección IP
 - En el puerto donde está escuchando peticiones de servicio
- El servidor
 - Espera peticiones de servicio de clientes
 - Responde con el servicio solicitado
- Si un proceso es cliente o servidor tiene que utilizar diferentes llamadas al sistema operativo
 - o que pertenecen a la librería de sockets (conectores, en español)

Direcciones de servicios: puertos

- Los servidores ofrecen sus servicios en direcciones de transporte
 - o Permite que un mismo equipo proporcione múltiples servicios en diferentes puertos
 - Los puertos han de ser conocidos por el cliente
- Hay puertos conocidos donde escuchan los Servidores de Internet estándar (ver el fichero /etc/services en UNIX). Van desde el valor 0 al 1023
 - Los procesos que quieran vincularse a estos puertos necesitan privilegios de superusuario (root)
 - Ejemplos: echo (7), SMTP (25), HTTP (80), FTP (21), Telnet (23)
- Hay puertos reservados por la IANA a petición de una organización u empresa (del 1024 al 49151):
 - Pero pueden utilizarse por cualquier proceso si se comprueba que no están ocupados en una máquina concreta
- Por último, hay puertos dinámicos o efímeros (del 49152 al 65535):
 - Que son los que se utilizan, por ejemplo, para las aplicaciones cliente.
 Normalmente, se deja que los escoja el S.O.

Sockets

- 1. Definición
- 2. Tipos




Definición de un socket

- Punto de comunicación por el que un proceso puede enviar o recibir información a/desde otro proceso que está en Internet
 - El canal de comunicación es <u>bidireccional</u> entre los dos procesos y lo proporciona el S.O.
- Los sockets son un conjunto de funciones
 - Para utilizar servicios de la capa de transporte (nivel 4) de TCP/IP (TCP, UDP...)
 - Es un estándar de facto (está presente en todos los sistemas operativos)
- Existen diferentes tipos de sockets dependiendo del protocolo a nivel de transporte que utilicen
 - TCP Stream sockets: se utilizan para intercambiar secuencias de bytes de forma fiable (no hay que preocuparse por errores introducidos por la red)
 - UDP Datagram sockets: se utilizan para intercambiar mensajes completos, pero sin garantizar fiabilidad (puede que la red pierda o desordene mensajes)

Sockets

 Las aplicaciones identifican los sockets utilizando descriptores de fichero



Sockets UDP y TCP

- Utilizar un socket UDP es similar a mandar una carta
 - No hace falta ninguna conexión previa con el destino, el mensaje se envía a su dirección utilizando los servicios de transporte (pero no hay garantía de si se recibirá o no)
 - Por cada nuevo envío, se tiene que indicar la dirección del destino
 - Por un mismo socket se puede enviar información a distintos destinatarios
 - Por un mismo socket se puede recibir información de distintos emisores (es un buzón)
- Utilizar un socket TCP es similar a realizar una llamada telefónica
 - El servidor tiene que estar esperando una solicitud de conexión
 - Solo hay que indicar la dirección del destinatario al realizar la conexión (una sola vez)
 - Un socket solo sirve como canal bidireccional entre dos procesos que están conectados (siempre los mismos mientras dure la conexión entre ellos)

Programación de sockets básica

- 1. Direcciones de sockets
- 2. Programación cliente/servidor con UDP
- 3. Programación cliente/servidor con TCP
- 4. Diseño de servidores



Programación de sockets básica

1. Direcciones de sockets

- 2. Programación cliente/servidor con UDP
- 3. Programación cliente/servidor con TCP
- 4. Diseño de servidores



Especificando direcciones


- Las aplicaciones que utilizan sockets necesitan poder especificar direcciones IP y puertos
 - Para hacer esta comunicación posible la API socket define la estructura genérica sockaddr

```
struct sockaddr {
    sa_family_t sa_family ; // familia: AF_XXX
    uint8_t sa_data[14] ; // aquí está la dirección
};
```

- Permite indicar el tipo de dirección en el campo sa_family
 - Si el valor de sa_family es AF_INET, entonces la estructura contendrá una dirección IP versión 4 y un puerto
- El contenido del campo sa_data[14] dependerá del tipo de dirección

Direcciones de sockets para IPv4

- Las funciones de socket aceptan el tipo genérico de dirección sockaddr
- Pero por comodidad, el programador utiliza una versión especial, que se llama sockaddr_in, con los campos preparados para escribir direcciones IPv4 y puerto



Direcciones de sockets para IPv4

```
struct in_addr {
  uint32_t s_addr; // dirección IP
};

struct sockaddr_in {
  sa_family_t sin_family; // familia: AF_INET
  uint16_t sin_port; // número de puerto
  struct in_addr sin_addr; // dirección IP
  uint8_t sin_zero[8]; // relleno, no usado
};
```

Ejemplo:

```
struct sockaddr_in dir_socket;
memset(&dir_socket,0,sizeof(dir_socket));
dir_socket.sin_family = AF_INET;
dir_socket.sin_port = htons(80); // lo veremos!
uint8_t dir_IP[4] = {192, 168, 3, 1};
memcpy(&dir_socket.sin_addr, dir_IP, 4);
//La dirección genérica (que necesitan las funciones de
// sockets)se obtiene con un casting:
struct sockaddr * dir_generica =(struct sockaddr *)&dir_socket;
```

Formato de datos en direcciones

 Dada la problemática de la representación de información en diferentes arquitecturas, todos los campos de struct sockaddr_in han de almacenarse en formato big endian

```
dir_socket.sin_port = htons(80);
```

- Cualquier dato que ocupe más de un byte debe mandarse por un socket en formato big-endian
 - Esto no es aplicable a las cadenas de caracteres (cada carácter ocupa un byte)
- La dirección puede especificar IP, puerto, ambos o ninguno:
 - o Sólo puerto: INADDR ANY

Funciones auxiliares de manejo de direcciones (para IPv4)

inet_addr(): convierte una dirección IP con formato cadena de caracteres a un entero de 32 bits en formato big-endian

```
uint32_t dir = inet_addr("192.168.1.1");
struct sockaddr_in destino;
memcpy(&destino.sin_addr, &dir, 4);
```

inet_ntoa(): convierte una dirección IP en formato entero de 32 bits (en big endian) a cadena de caracteres para imprimirse por pantalla.


```
printf("Dir IP: %s\n", inet_ntoa(destino.sin_addr))
```

Programación de sockets básica

- 1. Direcciones de sockets
- 2. Programación cliente/servidor con UDP
- 3. Programación cliente/servidor con TCP
- 4. Diseño de servidores



Secuencia de operaciones UDP



(*): En un cliente, bind() es opcional. Si no se usa, el sistema operativo asigna al socket un puerto efímero

Funciones: socket()

```
int socket(int familia, int tipo, int protocolo);
```

Crea un conector (socket) de un tipo específico y lo asocia a un descriptor de socket

- Familia de protocolo
 - o Para TCP/IP: PF_INET
- Tipo
 - Orientado a la conexión: SOCK_STREAM
 - No orientado a la conexión: SOCK_DGRAM
- Protocolo
 - Si es 0, se utiliza el protocolo TCP para SOCK_STREAM o UDP para SOCK_DGRAM
- Devuelve: el descriptor de socket abierto si hubo éxito en la creación, ó -1 si hubo error.
- Ejemplos:
 - o Abrir un socket para usar UDP
 int sd = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
 - o Abrir un socket para usar TCP
 int sd = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0);

Funciones: bind()

```
int bind(int sd, sockaddr * dir, socklen_t longitud);
```

Vincula un puerto con la aplicación, así el nivel de transporte sabrá entregar los datos destinados a ese puerto a la aplicación

- int sd: descriptor abierto previamente con socket()
- sockaddr *dir: puntero a la estructura sockaddr que contiene el puerto (se rellenó en una estructura sockaddr_in)
- socklen_t longitud: Tamaño de la estructura de la dirección
- Devuelve:
 - **0**: en caso de éxito
 - **-1**: si hubo error
- Ejemplo:

Función de envío de datos en UDP

```
int sendto(
  int sd,
         //Descriptor de socket
  size_t longitud, //Longitud de los datos a enviar
  struct sockaddr * dir destino,
                  //Puntero a la dirección del destinatario
  socklen t longitud dir //Tamaño de la dirección
);
Valor devuelto
   • El tamaño de los datos enviados (igual al tercer argumento)
   o -1, en caso de error
Ejemplo:
   char datos[512] = "Hola";
   sockaddr in dir destino;
   ... //se rellena la estructura
   int bytesEnviados = sendto(sd, datos, 4, 0,
      (struct sockaddr *) &dir destino, sizeof(dir destino));
```

Función de recepción de datos en UDP

```
int recvfrom(
                //Descriptor de socket
  int sd,
  char * datos, //Dirección de memoria donde quardar los datos
  struct sockaddr *dir origen,
                //Puntero a la dirección del emisor
  socklen t * longitud dir
                //Dirección de memoria con el tamaño de la
                 //estructura de dirección
);
 Devuelve:
  o el número de bytes recibidos en caso de éxito
  o -1 si hubo error
```

Ejemplo:

Función para cerrar el socket

```
int close(int sd);
```

- Libera los recursos asociados al socket en el nivel de transporte
- Al cerrar, ya no se pueden volver a realizar envíos ni recepciones (sendto y recvfrom devuelven -1)

Un ejemplo con UDP. Receptor

```
*******************
            receptorUDP.c
/* FICHERO:
/* DESCRIPCION: espera algún paquete en el puerto 4950 y muestra su contenido */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <svs/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#define PUERTO
                   4950 // puerto para bind
#define MAXTAMBUFFER 100
int main(){
                    descriptorSocket; /* descriptor del socket
                                                                          * /
   int
   struct sockaddr in direccionReceptor ; /* dirección de socket del receptor
                                                                          * /
   struct sockaddr in direccionEmisor ; /* dirección de socket del emisor
                                                                          * /
                    longitudDirección ; /* longitud de la dirección
                                                                          * /
   socklen t
                                                                          * /
   int
                    numeroDeBytes ; /* número de bytes leidos
                    buffer[MAXTAMBUFFER]; /* buffer de recepción de datos
                                                                          * /
   char
```

Un ejemplo con UDP. Receptor

```
/*creacion del socket UDP*/
 if ((descriptorSocket = socket(PF INET, SOCK DGRAM, 0)) == -1) {
       perror("socket");
       exit(1);
memset(&direccionReceptor, 0, sizeof(direccionReceptor));
 direccionReceptor.sin family
                                   = AF INET
 direccionReceptor.sin port = htons(PUERTO);
 direccionReceptor.sin addr.s addr = INADDR ANY; /*escucha por cualquier interfaz de
 red activo del host (cualquier tarjeta que tenga una IP asignada) */
 if (bind(descriptorSocket, (struct sockaddr *)&direccionReceptor,
          sizeof(direccionReceptor)) == -1) {
    perror("bind");
     exit(1);
 longitudDireccion = sizeof(direccionEmisor);
 if ((numeroDeBytes = recvfrom(descriptorSocket, buffer, MAXTAMBUFFER, 0,
                            (struct sockaddr *) &direccionEmisor,
                            (socklen t *) &longitudDireccion)) == -1) {
    perror("recvfrom");
     exit(1);
 printf("Paquete recibido de %s\n",inet ntoa(direccionEmisor.sin addr));
 printf("El paquete tiene %d bytes de longitud\n", numeroDeBytes);
 buffer[numeroDeBytes] = '\0';
 printf("El paquete contiene esta cadena: %s\n",buffer);
 close(descriptorSocket);
 return 0;
/* main */
```

Un ejemplo con UDP. Emisor

```
emisorUDP.c
/* FICHERO:
/* DESCRIPCION: envia un datagrama al puerto 4950
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <net.db.h>
#define PUERTO 4950 // puerto donde escucha del receptor
int main(int argc, char *argv[]){
                  descriptorSocket ; /* descriptor del socket
                                                         * /
  int
  struct sockaddr in direccionReceptor ; /* dirección del receptor */
                                                          * /
                  numeroDeBytes ; /* número de bytes leidos
  int
  if (argc != 3) {
     fprintf(stderr, "uso: emisor dir ip mensaje\n");
     exit(1);
```

Un ejemplo con UDP. Emisor

```
/* para obtener la IP del receptor */
uint32 t ip receptor = inet addr(argv[1]);
if(ip receptor == -1){
   perror("inet addr");
   exit(1);
/* creacion del socket UDP */
descriptorSocket = socket(PF INET, SOCK DGRAM, 0);
if (descriptorSocket == -1) {
   perror("socket");
   exit(1);
memset(&direccionReceptor, 0, sizeof(direccionReceptor));
direccionReceptor.sin family = AF INET;
direccionReceptor.sin port = htons(PUERTO);
memcpy(&direccionReceptor.sin addr,&ip receptor, 4);
numeroDeBytes = sendto(descriptorSocket, argv[2], strlen(argv[2]),0,
(struct sockaddr *)&direccionReceptor, sizeof(direccionReceptor));
if(numeroDeBytes == -1){
   perror("sendto");
   exit(1);
printf("Enviados %d bytes a %s\n", numeroDeBytes,
      inet ntoa(direccionReceptor.sin addr));
close(descriptorSocket);
return 0:
```

Ejemplo con UDP. Compilación y ejecución

Compilación

```
    Servidor (Linux):
        gcc -std=c99 -Wall receptorUDP.c -o receptorUDP
    Cliente (Linux):
        gcc -std=c99 -Wall emisorUDP.c -o emisorUDP
```

Ejecución

- Ejecutar como
- ./receptorUDP
- Ejecutar en la misma máquina del receptor

```
./emisorUDP 127.0.0.1 "mensaje al receptor"
(NOTAS):
```


- La dirección 127.0.0.1 es la dirección de loopback, que existe en la propia máquina, y se utiliza para hacer pruebas locales con clientes y servidores, sin que salgan paquetes a la red
- Un mensaje que contenga espacios en blanco debe ir encerrado entre comillas, porque si no, el programa entenderá cada palabra como un argumento distinto

Programación de sockets básica

- 1. Direcciones de sockets
- 2. Programación cliente/servidor con UDP
- 3. Programación cliente/servidor con TCP
- 4. Diseño de servidores



Secuencia de operaciones TCP



Funciones: listen()

int listen(int sd, int longitud cola conexiones);

- Pone el socket en modo servidor, lo que a nivel de transporte se traduce en que el socket está preparado para esperar conexiones de clientes
- Primer argumento
 - Descriptor del socket (que debe estar ya vinculado a un puerto)
- Segundo argumento
 - Longitud de la cola de clientes que pueden estar esperando a ser atendidos (si un cliente intenta conectarse al servidor y se encuentra la cola llena, la conexión no se puede establecer y se rechaza inmediatamente)
 - El valor máximo suele ser una constante del sistema operativo como SOMAXCONN
- Valor devuelto
 - **0**, si todo es correcto
 - **-1**, si hay algún error

Funciones: accept()

- Un socket (en modo servidor) acepta una conexión de un cliente
 - El resultado devuelto es un nuevo descriptor de socket con las mismas propiedades que el descriptor anterior, o -1 si hubo error
 - El nuevo descriptor identifica la conexión con el cliente, y sobre él se pueden hacer envíos y recepciones de datos
 - El descriptor original NO puede utilizarse para escribir y leer datos, solo sirve para aceptar nuevas conexiones de clientes

Funciones: connect()

- Función que utiliza un cliente para establecer una conexión TCP con un servidor identificado por su IP y puerto
- Devuelve:
 - 0 en caso de éxito
 - -1 si hubo error

Funciones para envio de datos

```
int send(int sd, char *datos, size_t longitud_datos, int opciones_envio);
int write(int sd, char *datos, size_t longitud_datos);
```

- Envío de bytes a través de una conexión TCP. Se puede utilizar un write() del sistema operativo o send(), que permite opciones adicionales en el envío
- Primer argumento
 - Descriptor de un socket ya conectado a nivel de transporte
- Segundo argumento
 - o Dirección de memoria donde empiezan los bytes a enviar al otro extremo
- Tercer argumento
 - Número de bytes a enviar
- Cuarto argumento (en la función send())
 - o Opciones de envío (datos urgentes, etc.). Para envíos normales, se pone a cero
- Valor de retorno:
 - Se devuelve el número real de bytes escritos en el nivel de transporte TCP (del sistema operativo). NOTA: Esto no significa que se hayan entregado esos bytes al destino inmediatamente: TCP puede almacenarlos temporalmente en un buffer hasta que crea conveniente enviarlos al destino en un segmento TCP.
 - Si el valor devuelto por la función no coincide con el tercer argumento, entonces hay que reintentar enviar los bytes que faltan
 - Si devuelve -1, hubo un error (por ejemplo, cuando se intentan enviar datos y el otro extremo cerró la conexión).
- NOTA: si se intenta <u>escribir</u> por un socket cuya conexión ha sido cerrada previamente por alguno de los extremos, el sistema operativo puede lanzar la señal SIGPIPE que, por defecto, termina con el programa. Una solución posible es utilizar en el programa: signal(SIGPIPE, SIG_IGN);

Funciones para recepción de datos

```
int recv(int sd, char * datos, size_t longitud_datos, int opciones_recepcion);
int read(int sd, char * datos, size_t longitud_datos);
```

- Recepción de bytes a través de una conexión TCP
- Primer argumento
 - Descriptor de socket
- Segundo argumento
 - Dirección de memoria donde se van a almacenar los bytes leídos del nivel de transporte
- Tercer argumento
 - Número de bytes a leer que, como máximo, se puedan almacenar en la memoria
- Cuarto argumento (en send())
 - Opciones de recepción. Por defecto se pone a cero
- Valor de retorno:
 - o Si el valor de retorno es mayor que cero: devuelve el número de bytes leidos realmente. Este valor puede no coincidir con el indicado como tercer argumento
 - Si el valor de retorno es cero: indica que el otro extremo cerró la conexión y, por tanto, ya no se van a volver a recibir datos de él
 - Si el valor de retorno es -1 es que ha habido un error

Funciones: cierre de conexión

```
int close(int sd);
```

- Cierra el socket
 - Libera los recursos asociados al mismo en el sistema operativo
 - Si era un socket conectado, se produce la desconexión a nivel de transporte entre los dos extremos, y ya no se pueden realizar envíos ni recepciones posteriores

Ejemplo. Cliente y Servidor de fechas

- La aplicación se compone de tres ficheros:
 - o servidor.c: código del servidor
 - o cliente.c: código de un cliente
 - defs.h: fichero de cabecera, con la estructura de información compartida entre el cliente y el servidor
- Compilación
 - Servidor (Linux):

```
gcc -std=c99 -Wall servidor.c -o servidor
```

o Cliente (Linux):

```
gcc -std=c99 -Wall cliente.c -o cliente
```

- Ejecución
 - Ejecutar en la máquina
 - ./servidor &
 - Ejecutar en la misma máquina (las veces que se quiera)
 - ./cliente
- ADVERTENCIA: Estos dos programas contienen erratas a propósito con fines didácticos

Servidor de fechas. Fichero de cabecera

```
defs.h
/* FICHERO:
/* DESCRIPCION: fichero de cabecera para hacer uso de un servidor */
           de fechas
#ifndef DEFS H
#define DEFS H
const char direction ip[] = "127.0.0.1"; /*localhost*/
const char puerto tcp[] = "7010";
#define SOLICITUD FECHA 1
#define RESPUESTA FECHA 2
struct FechaYHora {
  short int dia
  short int mes
  short int anno
  short int hora
  short int minuto ;
  short int segundo ;
#endif
```

Servidor de fechas. Servidor

```
servidor.c
/* FICHERO:
/* DESCRIPCION: codigo de un servidor de fechas
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include "defs.h"
int main() {
 struct sockaddr in direccionServidor, direccionCliente ;
 int descSocket, nuevoDescSocket;
 socklen t longDirCliente;//longitud de la direccion del cliente
 int codigoOperacion ;
 /* creacion del socket TCP */
 descSocket = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0) ;
 if (descSocket < 0) {</pre>
    perror("no se ha podido abrir el socket") ;
    exit(1);
 /* se pone a cero la direccion del servidor */
 memset(&direccionServidor, 0, sizeof(direccionServidor));
 direccionServidor.sin family = AF INET;
 direccionServidor.sin addr.s addr = INADDR ANY;
 direccionServidor.sin port
                                 = htons(atoi(puerto tcp));
```

Servidor de fechas. Servidor (II)

```
/*vincula el proceso con el puerto de escucha indicado en la var. direccionServidor */
if (bind(descSocket, (struct sockaddr *) &direccionServidor,
         sizeof(direccionServidor)) < 0) {</pre>
   perror("error al vincular la direccion local");
   exit(1);
/* pone el socket en modo pasivo (ahora puede aceptar conexiones) */
listen(descSocket, 5); /*cinco clientes pueden esperar su turno en cola*/
while(1){
 printf("Servidor esperando conexion ...\n");
  /* espera una conexion del cliente, devuelve dicha conexion en nuevoDescSocket */
  longDirCliente=sizeof(direccionCliente);/* longitud de la direccion del cliente */
 nuevoDescSocket = accept(descSocket, (struct sockaddr *) &direccionCliente ,
                           &longDirCliente);
  if(nuevoDescSocket < 0) {</pre>
     fprintf(stderr, "SERVIDOR: error al aceptar nueva conexion \n") ;
    exit(1);
  recv(nuevoDescSocket, &codigoOperacion, sizeof(codigoOperacion),0);
  switch(codigoOperacion) {
  case SOLICITUD FECHA : {
    time t fechaActual = time(0); /*obtiene el tiempo*/
    struct tm * fechaPtr = qmtime(&fechaActual); /*se convierte a una estructura tm*/
    struct FechaYHora fecha ;
    fecha.dia = fechaPtr->tm mday;
    fecha.mes = fechaPtr->tm_mon + 1; /* porque devuelve de 0 a 11 */
    fecha.anno = fechaPtr->tm year + 1900;/*devuelve el transcurrido desde 1900 */
    fecha.hora = fechaPtr->tm hour ;
    fecha.minuto = fechaPtr->tm min ;
    fecha.segundo = fechaPtr->tm sec ;
```

Servidor de fechas. Servidor (y III)

```
codigoOperacion = RESPUESTA_FECHA;
    send(nuevoDescSocket, &codigoOperacion, sizeof(codigoOperacion),0);
    send(nuevoDescSocket, &fecha, sizeof(fecha),0);
    break;
}
default: {
    fprintf(stderr, "SERVIDOR: mensaje no valido: %d\n", codigoOperacion);
    exit(1);
}
} /* fin del switch */
} /* fin del while */
} /* fin del main */
```

Servidor de fechas. Cliente

```
cliente.c
/* FICHERO:
/* DESCRIPCION: cliente hace uso del servidor de fechas
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "defs.h"
int main() {
 struct sockaddr in direccionServidor;
 int descSocket; /* descriptor del socket */
 int codigoOperacion ;
 struct FechayHora fecha:
 memset(&direccionServidor, 0, sizeof(direccionServidor)); /*la pone a cero*/
 direccionServidor.sin family = AF INET;
 direccionServidor.sin addr.s addr = inet addr(direccion ip);
 direccionServidor.sin port = htons(atoi(puerto tcp));
 /*creacion del socket TCP*/
 if ((descSocket = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0)) < 0) {</pre>
   perror("Cliente: no se ha podido abrir el socket") ;
   exit(1);
```

Servidor de fechas. Cliente

```
/*conexion al servidor*/
 if (connect(descSocket, (struct sockaddr *) &direccionServidor,
                                            sizeof(direccionServidor)) < 0) {</pre>
   perror("no se ha podido conectar con servidor");
   exit(1);
 printf("Cliente: conexion establecida\n") ;
 codigoOperacion = SOLICITUD FECHA ;
 /*solicita la fecha al servidor*/
 send(descSocket, &codigoOperacion, sizeof(codigoOperacion),0);
 /*espera respuesta*/
 recv(descSocket, &codigoOperacion, sizeof(codigoOperacion),0);
 if (codigoOperacion == RESPUESTA FECHA) {
   /*recibe la fecha*/
   recv(descSocket, &fecha, sizeof(fecha),0);
   printf("Fecha: %d-%d-%d ", fecha.dia , fecha.mes , fecha.anno );
   printf("Hora:%d-%d\n", fecha.hora, fecha.minuto, fecha.segundo);
 else {
   fprintf(stderr, "CLIENTE: Error al recibir->") ;
   fprintf(stderr, "mensaje desconocido: %d\n", codigoOperacion);
   exit(1);
 return 0:
} /* main */
```

Programación de sockets básica


- 1. Direcciones de sockets
- 2. Programación cliente/servidor con UDP
- 3. Programación cliente/servidor con TCP
- 4. Diseño de servidores



Diseño de servidores

- Hasta ahora, un servidor solo podía atender a un cliente a la vez
 - Estos servidores se conocen como iterativos
- No es la mejor manera de aprovechar las características multiusuario/multiproceso del S.O.
 - Los clientes se pueden impacientar esperando a ser servidos
- Para atender a más de un cliente de forma simultánea se proponen estas dos técnicas:
 - servidor multiproceso (fork para que un hijo atienda a cada cliente)
 - Más pesado
 - Tiempo de atención a los clientes largo
 - servidor con multiplexación de E/S: el mismo proceso atiende a todos los clientes
 - Más ligero
 - Tiempo de atención a los clientes corto

Servidores multiproceso con fork()



Terminación ordenada de los hijos

- Este diseño es un caso típico donde se evitan zombies con uso de un manejador de señal para SIGCHLD que llame a wait(0)
- Problemas cuando se compila con std=c99
 - Si el padre está bloqueado en el accept(), cuando llega SIGCHLD, la función se interrumpe (al igual que read()) y errno = EINTR
 - Solución: iterar

```
errno=0;
n_sd = accept(sd, (struct sockaddr *) &cli_addr, &addr_len );
while (n_sd < 0) {
    if (errno != EINTR) {
        perror("accept");
        close(sd);
        exit(1);
    }
    n_sd = accept(sd, (struct sockaddr *) &cli_addr, &addr_len );
}</pre>
```

- Se llama a accept() siempre que devuelva -1 y errno sea igual a EINTR (interrumpido por la llegada de una señal)
- Cualquier otro error provoca que la salida del servidor

Servidores multiproceso con fork

```
#include <unistd.h>
    #include <string.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <arpa/inet.h>
    #include <signal.h>
    #define PUERTO 3490
11
12
    int main(){
13
14
         int sockfd; /* descriptor de socket de conexiones*/
         int n_sd; /* descriptor de socket para E/S con clientes */
15
         struct sockaddr in server addr;
16
         struct sockaddr_in client_addr;
         int sin_size = sizeof(client_addr);/* tamaño de la escructura sockaddr_in */
18
19
         signal(SIGCHLD, SIG_IGN); /*evita zombies */
20
         if ((sockfd = socket(PF_INET, SOCK STREAM, 0)) == -1){
21
             perror("socket");
             exit(1);
23
         }
        memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
25
         server addr.sin family = AF INET;
26
         server_addr.sin_port = htons(PUERTO);
         server addr.sin addr.s addr = INADDR ANY;
28
```

Servidores multiproceso con fork (II)

```
29
         if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) == -1){
             perror("bind");
31
             exit(1);
32
33
         if (listen(sockfd, 10) == -1){
34
             perror("listen");
35
             exit(1);
36
37
         while(1){
38
             if ((n_sd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&client_addr, &sin_size)) == -1){
39
                perror("accept");
40
                break; /*sale del bucle while */
41
42
             printf("conexion desde: %s\n", inet_ntoa(client_addr.sin_addr));
43
             pid t p = fork();
44
             if(p == 0){ /*codigo del hijo*/
45
                write(n sd, "hola cliente!\n", 15);
46
                close(n_sd);
47
                exit(0);
48
             else if(p == -1){
49
                perror("error en fork");
50
                break; /*sale del bucle while
51
52
53
         /*fin del servidor*/
54
         close(sockfd);
55
         return 0;
56
57
```

Servidores con multiplexación de E/S

- Para hacer un servidor en un solo proceso que atienda simultáneamente a más de un cliente (por distintos sockets) existe un problema:
 - o las llamadas a recv() y accept() son bloqueantes. ¿Cómo se puede atender a un cliente o a otro cuando lleguen datos o nuevas solicitudes de conexión?
 - Solución: utilizar la función select()
 - Sea **sd** el descriptor sobre el que ha hecho **bind** y **listen**
 - Se añade sd al conjunto de descriptores de lectura con FD_SET
 - Comienza un bucle infinito
 - Se llama a **select()** hasta que aparezca una nueva conexión de un cliente, momento en el que se desbloquea el proceso
 - Si **FD_ISSET** confirma que **sd** está listo para lectura, entonces se hace **accept()**. Supóngase que devuelve un nuevo descriptor conectado con el cliente, de **nombre n sd**
 - Se añade n_sd al conjunto de descriptores y se vuelve a llamar a select()
 - Si FD_ISSET confirma que n_sd está listo para lectura, entonces se hace read(). Si read() devuelve cero, entonces se quita n_sd del conjunto de descriptores con FD CLR y se cierra el socket n_sd

Ejemplo de servidor con select()

```
/* ... */
/* Parte de un main de un proceso con varios sockets simultáneos de los que se
   pueden leer datos
* /
fd set rfd, active rfd;
/* supongamos que inicialmente tenemos dos sockets ya conectados: s1 y s2 */
FD ZERO(&rfd);
FD SET(s1, &rfd);
FD SET(s2, &rfd);
/* se calcula el mayor valor de descriptor en el conjunto */
int max fd = get max fd(s1,s2);
while(1){
   /*cada vez que se llama a select se crea una copia del conjunto original
     gracias a una funcion hecha a medida (ver tema 2, parte 3) */
   copia fdset(&active rfd, &rfd, max fd + 1);
   /* select comprueba si los descriptores están disponibles para lectura.
   Como no se ha establecido un timeout, se bloquea hasta que alguno esté
   disponible (tenga datos listos para ser leídos) */
   rc = select(max fd+1, &active rfd, NULL, NULL);
```

Ejemplo de servidor con select()

```
/* chequeo de error si rc < 0 ... */
 if(rc < 0){
      perror("select");
      close(s1); close(s2);
      exit(1);
 /* si el socket s1 tiene datos disponibles para leer ... */
 if (FD ISSET(s1, &active rfd)) {
      read(s1, buffer, MAXBUFFSIZE);
      /* ... código asociado para dar servicio a s1 ...*/
 /* si el socket s2 tiene datos disponibles para leer ... */
 if (FD ISSET(s2, &active rfd)) {
      read(f2, buffer, MAXBUFFSIZE);
      /* ... código asociado para dar servicio a s2...*/
/* while */
```