Introduction au traitement du signal

Amphi 6 - Signaux transitoires

MINES ParisTech, Tronc commun 1A



Motivations

- Les sinusoïdes $e^{i\omega t}$ sont des vecteurs propres des opérateurs linéaires stationnaires \rightarrow la transformée de Fourier (TF) est donc bien adaptée à l'étude des signaux stationnaires
- lacktriangle Transitions brusques du signal ightarrow apparition de coefficients de grande amplitude dans la partie haute du spectre
- Conséquence: la TF est mal adaptée à la représentation de signaux transitoires
- Nécessité de développer des outils de représentation à la fois en temps et en fréquence.

Sommaire

Fréquence instantanée

Principe d'incertitude de Heisenberg

Atomes de Fourie

Transformée de Fourier à fenêtre

Fréquence instantanée

Objectif: décrire un signal f(t) à chaque instant par une information d'amplitude a(t) et une information de fréquence $\phi(t)$.

- Exemple simple de la fonction $f(t) = a\cos(\omega t + \phi_0)$: la fréq. instantanée est ω .
- Généralisation: on cherche à écrire tout signal f sous la forme $f(t) = a(t) \cos \phi(t)$. La fréquence instantanée est alors

$$\omega(t) := \frac{d\phi}{dt}(t).$$

Limites de l'approche: définition ambigüe, non unicité de la décomposition, moyennage des différentes fréquences présentes dans le signal, etc.

Chirp

Definition

Un chirp est un signal défini par:


$$s(t) = \lambda \cos(f_0 t + (f_1 - f_0) \frac{t^2}{2T})$$

où $f_0, f_1 > 0$.

- ▶ Transition entre deux fréquences f_0 et f_1 au cours d'une période T.
- Pour un chirp, la fréquence instantanée est définie sans ambiguité:

$$\omega(t) = f_0 + (f_1 - f_0) \frac{t}{T}$$

Chirp (ii)






Figure: Signal de type chirp ($\it f_0=0.1$ Hz, $\it f_1=2$ Hz) et transformée de Fourier discrète correspondante

Superposition de fréquences

- ► Signal $s(t) = \cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)$
- Un peu de trigonométrie:

$$s(t) = rac{1}{2}\cos\left(rac{\omega_1-\omega_2}{2}t
ight)\cos\left(rac{\omega_1+\omega_2}{2}t
ight)$$

Définition de la fréquence instantanée très ambigüe, et peu satisfaisante.

$$\omega(t) = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

La fréquence instantanée moyenne ici les deux fréquences réellement présentes dans le signal

Conclusion: la notion de fréquence instantanée reste artificielle: besoin en pratique d'outils plus élaborés pour caractériser les signaux transitoires.

Sommaire

Fréquence instantanée

Principe d'incertitude de Heisenberg

Atomes de Fourie

Transformée de Fourier à fenêtre

Principe d'incertitude (i)

Soit f dans $L^2(\mathbb{R})$ (espace des signaux d'énergie finie). Alors:

- $lackbox{$\downarrow$} t
 ightarrow rac{|f(t)|^2}{\|f\|^2}$ est une densité de probabilité sur \mathbb{R} .
- Position moyenne en temps associée:

$$< t > := \frac{1}{\|f\|^2} \int_{\mathbb{R}} t |f(t)|^2 dt.$$

Variance autour de cette position:

$$\sigma_t^2 := \frac{1}{\|f\|^2} \int_{\mathbb{R}} (t - \langle t \rangle)^2 |f(t)|^2 dt.$$

Principe d'incertitude (ii)

D'après le théorème de Parseval- Plancherel, on a

$$\|\hat{f}\|^2 = 2\pi \|f\|^2.$$

- $\longrightarrow \omega \to \frac{|\hat{f}(\omega)|^2}{2\pi \|f\|^2}$ est une densité de probabilité sur \mathbb{R} .
- Position moyenne en fréquence associée:

$$<\omega>:=rac{1}{2\pi\|f\|^2}\int_{\mathbb{R}}\omega|\hat{f}(\omega)|^2d\omega.$$

Variance autour de cette position:

$$\sigma_\omega^2 := rac{1}{2\pi \|f\|^2} \int_{\mathbb{R}} (\omega - <\omega >)^2 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega.$$

Principe d'incertitude (iii)

Théorème (Principe d'incertitude de Heisenberg)

Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$ un signal d'énergie finie. Alors, on a l'inégalité

$$\sigma_t^2 \sigma_\omega^2 \ge \frac{1}{4}$$


Interprétation: Un signal ne peut pas être simultanément "bien" localisé en temps et en fréquence.



Figure: Le fameux Werner Heisenberg

Exemple

La transformée de Fourier d'une gaussienne de variance σ^2 est une gaussienne d'étalement fréquentiel $\frac{\pi}{4\sigma^2}$.






Figure: Fonction gaussienne centrée en 0 et d'écart-type $\sigma=2$, et sa transformée de Fourier

Sommaire

Fréquence instantanée

Principe d'incertitude de Heisenberg

Atomes de Fourier

Transformée de Fourier à fenêtr

Atomes de Fourier à fenêtre

- Atome temps-fréquence: fonction "bien" localisée à la fois en temps et en fréquence, dans les limites fixées par le principe de Heisenberg
- Atome de Fourier à fenêtre:

$$\phi(t) := g_{u,\xi}(t) = e^{i\xi t}g(t-u).$$

Translation d'une fenêtre au temps $u/\mathrm{modulation}$ à la fréquence ξ

► Choix de fenêtre arbitraire (gaussienne, indicatrice, etc.)

Localisation temporelle

On suppose la fenêtre g symétrique et de norme unitaire. Alors:

- l'atome $g_{u,\xi}$ est centré temporellement en u
- Etalement en temps:

$$\sigma_t^2 := \int_{\mathbb{R}} (t - u)^2 g(t - u)^2 dt$$

En effectuant le changement de variable $t \leftarrow t - u$, on trouve:

$$\sigma_t^2 = \int_{\mathbb{R}} t^2 g(t)^2 dt$$

 L'étalement temporel de l'atome de Fourier ne dépend que du choix de la fenêtre

Localisation fréquencielle

g étant symétrique, sa transformée de Fourier \hat{g} est également réelle et symétrique, et:

$$\hat{g}_{u,\xi}(\omega) = \hat{g}(\omega - \xi)e^{-i(\omega - \xi)u}.$$

- l'atome $g_{u,\xi}$ est centré fréquentiellement en ξ
- Etalement fréquentiel:

$$\sigma_{\omega}^2 := rac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} (\omega - \xi)^2 \hat{g}(\omega - \xi)^2 d\omega$$

En effectuant le changement de variable $\omega \leftarrow \omega - \xi$, on trouve:

$$\sigma_{\omega}^2 = rac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \omega^2 \hat{\mathbf{g}}(\omega)^2 d\omega$$

 L'étalement fréquentiel de l'atome de Fourier ne dépend que du choix de la fenêtre



Représentation dans le plan temps-fréquence




Figure: Représentation dans le plan temps-fréquence d'une famille d'atomes de Fourier

Sommaire

Fréquence instantanée

Principe d'incertitude de Heisenberg

Atomes de Fourie

Transformée de Fourier à fenêtre

Transformée de Fourier à fenêtre

Definition (Transformée de Fourier à fenêtre)

Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$. La transformée de Fourier fenêtrée $Sf(u,\xi)$ de f est une fonction des variables temporelle et fréquentielle u et ξ , construite en projetant f sur la famille des $g_{u,\xi}$, où ξ parcourt \mathbb{R}_+ et u parcourt \mathbb{R} .

$$Sf(u,\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g(t-u)e^{-i\xi t}dt.$$

Propriétés

Formule de Parseval:

$$Sf(u,\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) \hat{g}_{u,\xi}(\omega) d\omega$$

Formule de reconstruction:

$$f(t) = \frac{1}{\|g\|_2^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} Sf(u,\xi) g_{u,\xi}(t) du d\xi$$

Transformée de Fourier à fenêtre discrète

Definition (Transformée de Fourier à fenêtre discrète)

Soit f un signal d'énergie finie. La transformée de Fourier fenêtrée discrète du signal f est la fonction des variables m et I définie par:

$$Sf[m, l] = \sum_{n=0}^{N-1} f[n]g[n-m]e^{i\frac{2\pi ln}{N}}.$$

Formule de reconstruction

$$f[n] = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} Sf[m, l]g[n-m] \exp\left(\frac{2i\pi ln}{N}\right)$$

► Formule de Parseval

$$\sum_{n=0}^{N-1} |f[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} |\mathcal{S}f[m, l]|^2$$

Application: détection de fréquences instantanées




Figure: Spectrogramme: module de la transformée de Fourier à fenêtre d'un signal de type chirp

Application: reconnaissance musicale




Figure: Spectrogramme d'un morceau de musique (gauche) et constellation correspondante $(droite)^1$

¹Wang, Avery et al. An industrial strength audio search algorithm. 2003 ()

Application: reconnaissance musicale (ii)




Figure: Mise en correspondance des points de la constellation (gauche) et créaction des codes de hachage (droite)

Application: reconnaissance musicale (iii)




Figure: Nuages de points des correspondances lorsque les morceaux ne correspondent pas (gauche) et lorsqu'ils correspondent (droite)

Application: reconnaissance musicale (iv)




Figure: Histogramme des décalages temporels lorsque les morceaux ne correspondent pas (gauche) et lorsqu'ils correspondent (droite)