

Práctica 6.4: Servidor *vsftpd* en *Linux*

Instala el servidor FTP vsftpd (http://vsftpd.beasts.org/) en la máquina ServidorLinuxXX y configúralo con las siguientes opciones:

- Se permitirá la conexión de usuarios anónimos.
- Se permitirá la conexión a los usuarios locales.
- Los usuarios locales podrán descargar y subir archivos.

1. Instalación

- 1.1. Inicia una sesión en **ServidorLinuxXX** con un usuario con privilegios de administración.
- 1.2. Instala el servidor desde los repositorios oficiales de Ubuntu.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install vsftpd
```

Al instalar el servidor se crean:

- Los archivos de configuración.
- El usuario **ftp** que se incluye en el grupo **ftp**.
- El directorio /srv/ftp
 - Su propietario es el usuario root y su grupo es ftp.
 - El directorio predeterminado de los usuarios anónimos.
- 1.3. Comprueba que el servidor está iniciado y escuchando peticiones en el puero 21/TCP.

```
ps -ef | grep vsftpd
netstat -ltn
```

2. Configuración por defecto

La configuración del servidor por defecto es la siguiente:

- Permite solo el acceso a usuarios locales.
 - Pueden descargar archivos.
 - No pueden subir archivos.
- Los usuarios anónimos están "enjaulados" en /srv/ftp.
 - Nombre de usuario anonymous o ftp.
 - Password: en blanco.
- El fichero de *logs* por defecto es /var/log/vsftpd.log.

- 2.1. Consulta el fichero de configuración de servidor (/etc/vsftpd.conf) y analiza las directivas habilitadas, Figura 1.
 - Está deshabilitado el acceso a los usuario anónimos (directiva anonymous_enable).
 - Está habilitado el acceso a los usuarios locales (directiva local_enable).
 - No se permite subir archivos al servidor (directiva write_enable).

```
listen=YES
 Run standalone with IPv6?
 Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
 instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
 exclusive.
#listen_ipv6=YES
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default)
monumous enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
 Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
 if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
 Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
 has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
 obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
```

Figura 1: Fichero /etc/vsftpd.conf

3. Conexión al servidor

- 3.1. En **DesarrolloW7XX** inicia el cliente *Filezilla* y establece una conexión al servidor como usuario anónimo (**alumno**), Figura 2. Verifica que puedes descargar archivos pero no subirlos.
- 3.2. Verifica que no es posible conectarse como usuario anonymous,.

4. Configuración

- 4.1. Haz una copia de seguridad del fichero de configuración principal (/etc/vsftpd.conf).
- 4.2. Edita el fichero de configuración (/etc/vsftpd.conf) y habilita las directivas anonymous_enable con el valor YES, local_enable y write_enable, Figura 3.
- 4.3. Reinicia el servidor para que se apliquen los cambios.

```
sudo service vsftpd stop
sudo service vsftpd start
```




Figura 2: Conexión FTP como usuario alumno

```
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default)
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
```

Figura 3: Fichero /etc/vsftpd.conf

- 4.4. En **DesarrolloW7XX** inicia el cliente *Filezilla* y establece una conexión al servidor como usuario **alumno**) y verifica que puedes subir archivos.
- 4.5. Crea dos archivos de texto dentro del directorio /srv/ftp.
- 4.6. En **DesarrolloW7XX** inicia el cliente *Filezilla* y establece una conexión al servidor como usuario **anonymous**, Figura 4.




Figura 4: Conexión FTP como usuario anonymous

 \Diamond