

GM_PLATFORM_GUIDE.md

GM Platform 소개 및 사용 가이드

입점(연동) 게임사 담당자를 위한 문서입니다. GM Platform이 무엇인지, 어떻게 가입하고 로그인하는지, 역할별로 화면에서 무엇을 할 수 있는지, 그리고 여러분의 게임서버를 GM Platform에 연동하려면 백엔드 개발자가 무엇을 해야 하는지를 이 문서 하나로 다룹니다.

목차

1. GM Platform이란?
 2. 시작하기
 - 2.1 계정 발급 절차
 - 2.2 계정 상태
 3. 화면 기본 구성
 4. 역할과 할 수 있는 일
 5. 관리 업무 (SUPER_ADMIN·DEVELOPER)
 - 5.1 회사·프로젝트
 - 5.2 사용자·권한
 - 5.3 공통코드 관리
 - 5.4 API 정의 등록
 - 5.5 게임서버 연동 정보 관리
 6. 실행 업무 (전체 역할)
 - 6.1 API 실행
 - 6.2 실행 이력
 - 6.3 승인 대기 처리 (SUPER_ADMIN·DEVELOPER·APPROVER)
 7. 감사 로그 (SUPER_ADMIN·DEVELOPER·APPROVER)
 8. 게임서버 개발자를 위한 연동 안내
 - 8.1 API 계약
 - 8.2 X-API-Key 검증 붙이기
 - 8.3 API 등록 절차 요약 (체크리스트)
 9. 자주 묻는 질문
-

1. GM Platform이란?

GM Platform은 여러 게임 서비스를 **하나의 관리 도구**로 운영하기 위한 GM-Tool(운영 도구) 플랫폼입니다.

아이템 지급, 유저 상태 변경, 캐시 지급, 이벤트 적용처럼 운영 담당자(GM)가 게임 서버에 직접 명령을 내려야 하는 작업들을, 매번 새로운 화면을 개발하지 않고도 **데이터로 화면을 구성**해서 처리할 수 있게 해줍니다.

게임사가 API를 등록 → GM Platform이 입력 폼과 결과 화면을 자동으로 만들어줌 → 운영자는 폼만 채우고 실행

즉, 여러분의 게임서버가 "이런 API가 있고, 이런 파라미터를 받는다"는 정보만 GM Platform에 등록하면, 프론트엔드 화면을 따로 만들지 않아도 운영팀이 바로 사용할 수 있는 GM-Tool이 만들어집니다.

회사 → 프로젝트(게임 타이틀) → API 계층 구조로 데이터가 격리되어 있어, 여러 게임 타이틀을 하나의 계정 체계로 통합 운영할 수도 있습니다.

2. 시작하기

2.1 계정 발급 절차

GM Platform은 사내 인원만 사용하는 폐쇄형 도구라, 아무나 회원가입만으로 즉시 사용할 수는 없습니다.

1. GM Platform 운영 담당자(SUPER_ADMIN)에게 **회사코드**(및 필요 시 프로젝트코드)를 요청합니다.
2. `/signup` 화면에서 회원가입을 신청합니다. 이때 회사코드/프로젝트코드는 드롭다운이 아니라 **직접 입력**합니다 — 로그인 전 화면이라 전체 회사·프로젝트 목록을 공개하지 않기 위한 설계입니다.
3. 가입 신청 직후 계정 상태는 **가입승인대기**입니다. SUPER_ADMIN이 승인해야 로그인할 수 있습니다.
4. 승인이 완료되면 등록된 아이디/비밀번호로 로그인합니다.

로그인 화면 (그림 1)	회원가입 화면 (그림 2)
GM Platform 로그인 화면. 아이디와 비밀번호 입력란, 로그인 버튼, 그리고 '계정이 없으신가요? 회원가입' 링크가 있습니다.	GM Platform 회원가입 화면. 회사코드, 프로젝트코드(선택), 아이디, 이름, 이메일, 휴대폰번호, 부서(선택), 직급(선택), 비밀번호, 비밀번호 확인란, 가입 신청 버튼, 그리고 '이미 계정이 있으신가요? 로그인' 링크가 있습니다.

2.2 계정 상태

값	의미	로그인 가능 여부
0	가입승인대기	불가
1	정상	가능
2	가입반려	불가
3	사용중지	불가

가입이 반려되었더라도 관리자가 상태를 "승인대기"로 되돌려주면 같은 아이디로 다시 승인 절차를 밟을 수 있습니다.

3. 화면 기본 구성

로그인하면 아래와 같은 공통 레이아웃이 나옵니다.

- **헤더:** 왼쪽에 회사/프로젝트 선택 콤보박스가 있습니다. SUPER_ADMIN만 "전체 회사"/"전체 프로젝트"를 선택할 수 있고, 그 외 역할은 본인 소속 회사로 고정됩니다. 대부분의 화면(목록 조회, API 실행 등)은 여기서 선택한 프로젝트를 기준으로 동작하므로, 원하는 프로젝트가 먼저 선택되어 있는지 항상 확인하세요.
- **사이드바:** "관리" 메뉴(회사/프로젝트/사용자/코드그룹/API 정의/감사로그 — 역할에 따라 일부만 보임)와, 실제 운영 업무를 위한 일반 메뉴(API 실행/실행이력/승인대기)로 나뉩니다.
- **내 계정:** 헤더 우측의 아바타를 클릭하면 내 정보 조회, 비밀번호 변경, 로그아웃 메뉴가 나옵니다. 비밀번호를 변경하면 보안을 위해 그 즉시 모든 세션이 종료되므로, 변경 직후에는 다시 로그인해야 합니다.
- 관리 화면(등록·수정·상세)에 들어가 있는 동안에는 실수로 다른 프로젝트를 보고 있다고 착각하지 않도록 헤더의 회사/프로젝트 선택이 잠깁니다. 목록 화면에서만 자유롭게 바꿀 수 있습니다.

4. 역할과 할 수 있는 일

GM Platform은 4단계 역할을 사용합니다. 한 사용자가 프로젝트마다 다른 역할을 가질 수 있습니다(예: A 게임에서는 개발자, B 게임에서는 운영자).

역할	코드	한 줄 설명
SUPER_ADMIN	10	전체 회사·프로젝트 관리자. 계정 승인, 회사/프로젝트 생성 등 플랫폼 자체를 관리
DEVELOPER	20	그 프로젝트(게임)의 실제 개발 담당자. API 정의 등록, 게임서버 연동 정보 관리, 공통 코드 관리
APPROVER	30	승인이 필요한 운영 작업을 검토·승인/반려
OPERATOR	40	실제 GM 업무(아이템 지급, 유저 제재 등)를 수행하는 운영 담당자

역할별로 어떤 기능에 접근할 수 있는지 요약하면 다음과 같습니다.

기능	SUPER_ADMIN	DEVELOPER	APPROVER	OPERATOR
회사·프로젝트 등록/수정	○	-	-	-
회사 목록/상세 조회	○ (전체)	○ (본인 소속 회사만)	○ (본인 소속 회사만)	○ (본인 소속 회사만)
프로젝트 목록/상세 조회	○ (전체)	○ (역할보유 프로젝트만)	○ (역할보유 프로젝트만)	○ (역할보유 프로젝트만)
사용자 가입 승인/반려, 권한 부여	○	-	-	-
사용자 목록 조회	○ (전체)	○ (본인 회사만)	-	-
공통코드 관리	○	○	-	-



기능	SUPER_ADMIN	DEVELOPER	APPROVER	OPERATOR
API 정의 등록/수정	O	O	-	-
API 실행 — api_stage 개발	O	O	-	-
API 실행 — api_stage 승인	O	O	O	-
API 실행 — api_stage 운영	O	O	O	O
실행 승인/반려	O	O	O	-
실행 이력 조회	O (전체)	O (자사만)	O (자사만)	O (본인 요청건만)
감사 로그 조회	O (전체)	O (자사만)	O (자사만)	-

이 문서에서는 이 표를 바탕으로 실무에서 자주 쓰는 흐름 위주로 안내합니다.

5. 관리 업무 (SUPER_ADMIN·DEVELOPER)

5.1 회사·프로젝트

SUPER_ADMIN이 회사와 프로젝트(게임 타이틀)를 등록합니다. 프로젝트는 "회사 소속의 게임 하나"에 대응하며, 게임서버 연동 정보 (API Base URL , X-API-Key)도 프로젝트 단위로 관리됩니다. 상세 화면 하단에는 이 연동 정보와 API 키 발급 상태도 함께 표시되는데, 자세한 발급 절차는 5.5에서 이어서 다룹니다.

목록 (그림 3)	상세 (그림 4)
	

5.2 사용자·권한

SUPER_ADMIN은 가입 신청을 승인/반려하고, 사용자별로 프로젝트마다 다른 역할(DEVELOPER/APPROVER/OPERATOR)을 부여합니다. DEVELOPER는 본인 소속 회사의 사용자 목록을 조회할 수 있습니다.

GM Platform

전체 회사

전체 프로젝트

관리

Super Admin

회사

프로젝트

사용자

코드그룹

API

감사로그

사용자 목록

전체

20

로그인ID	이름	이메일	휴대폰번호	부서	직급	소속회사	상태	가입일
sa	Super Admin	sa@example.com	010-0000-0001	-	-	Administrator Company	정상	1970-01-01 00:00:00
dev	Developer	dev@example.com	010-0000-0002	-	-	Developer Company	정상	1970-01-01 00:00:00
apv	Approver	apv@example.com	010-0000-0003	-	-	Developer Company	정상	1970-01-01 00:00:00
op	Operator	op@example.com	010-0000-0004	-	-	Developer Company	정상	1970-01-01 00:00:00

< 1 >

© 2026 GM Platform | v1.0.0 | 문의: trisakion@gmail.com

그림 5. 사용자 목록

5.3 공통코드 관리

SELECT/RADIO/CHECKBOX 형태로 입력받는 API 파라미터(예: 성별, 재화 종류)는 값을 하나하나 하드코딩하지 않고 **공통코드**로 등록해두고 재사용합니다. 코드그룹과 그 안의 코드아이템을 엑셀처럼 한 화면에서 등록·수정합니다.

그림 6. 코드그룹 관리

5.4 API 정의 등록

게임서버가 제공하는 기능(엔드포인트) 하나하나를 GM Platform에 "API"로 등록합니다. 각 API는 다음 정보를 가집니다.

- **기본정보:** API 코드/이름, Endpoint(예: `/v1/game/give-item`), 승인 필요 여부, 응답 표시 방식(KEY_VALUE 또는 GRID), **운영 단계** (`api_stage`: 개발/승인/운영 — 단계가 낮을수록 실행 가능한 역할이 좁아지는 안전장치입니다. 자세한 기준은 8.3 참고)
- **Request 파라미터:** 실행 화면에 자동 생성될 입력 폼의 각 필드(텍스트/숫자/날짜/셀렉트/라디오/체크박스 등)
- **Response 파라미터:** 실행 결과 화면에 표시할 응답 필드

승인 필요 여부 (`is_required_approval`)를 켜두면, OPERATOR가 이 API를 실행할 때 즉시 실행되지 않고 SUPER_ADMIN-DEVELOPER-APPROVER의 승인을 거쳐야 실제로 게임서버에 호출됩니다. 오지급·오제재처럼 되돌리기 어려운 작업에

사용하는 안전장치입니다.

5.5 게임서버 연동 정보 관리

프로젝트 상세 화면(그림 4, API 키가 이미 발급된 상태)에서 게임서버 연동에 필요한 두 가지를 관리합니다.

- **API Base URL**: 여러분의 게임서버 주소. GM Platform은 API 실행 시 항상 {API Base URL}{Endpoint} 로 POST 요청을 보냅니다.
- **API 키(X-API-Key)**: GM Platform이 발급하는 인증 키. 여러분의 게임서버는 이 키로 "GM Platform이 보낸 요청이 맞는지" 검증합니다.

두 항목 모두 SUPER_ADMIN뿐 아니라 **그 프로젝트에 실제 DEVELOPER 권한을 가진 담당자가** 직접 관리할 수 있습니다 — 실제로 게임서버를 만드는 쪽이 SUPER_ADMIN을 거치지 않고 스스로 설정을 관리할 수 있어야 한다는 판단입니다. 다른 프로젝트의 DEVELOPER는 이 프로젝트를 건드릴 수 없습니다.

API 키 발급 방법

1. "API 키 발급"(최초) 또는 "API 키 재발급"(이미 발급된 경우) 버튼을 누릅니다.
2. 재발급인 경우, 기존 키가 즉시 무효화된다는 확인창이 뜹니다.




그림 9. API 키 재발급 확인창

3. 확인을 누르면 새 키가 생성되고, **이번 한 번만** 평문으로 화면에 표시됩니다.




그림 10. 발급된 API 키 1회 노출 화면

4. 이 값을 복사해 **여러분의 게임서버 설정(환경변수 등)에 그대로 붙여넣습니다**. 창을 닫으면 이후로는 GM Platform 어디에서도 평문을 다시 확인할 수 없습니다(발급 여부만 "발급됨" 배지로 표시).

5. 키를 분실했거나 유출이 의심되면 다시 "재발급"을 눌러 새 키로 교체하면 됩니다. 이전 키는 즉시 사용할 수 없게 됩니다.


주의: API Base URL을 변경하면 그 프로젝트에 발급되어 있던 API 키는 **자동으로 폐기**됩니다(대상 서버가 바뀌었는데 예전 키를 그대로 쓰는 실수를 막기 위함). 이 경우 상세 화면에 재발급 안내 배너가 표시되니, 서버 주소를 바꾼 뒤에는 API 키도 반드시 재발급해서 게임서버에 다시 설정해야 합니다.

게임서버 쪽에서 이 키를 실제로 검증하는 방법은 8장을 참고하세요.

6. 실행 업무 (전체 역할)

6.1 API 실행

좌측 사이드바의 "API" 메뉴를 펼치면 현재 프로젝트의 실행 가능한 API 목록이 체크박스로 나열됩니다. 필요한 API를 체크하면 우측에 실행 패널이 열립니다.



여러 API를 동시에 체크해 패널을 나란히 열어두고 작업할 수 있습니다. 파라미터에 SELECT/RADIO/CHECKBOX가 있으면 5.3에서 등록한 공통코드 값이 자동으로 옵션으로 표시됩니다.

승인이 필요 없는 API, 또는 요청자가 SUPER_ADMIN-DEVELOPER-APPROVER 중 하나이면 실행 즉시 게임서버가 호출되고 결과가 바로 표시됩니다. OPERATOR가 승인 필요 API를 실행하면 결과 대신 "승인대기" 상태로 등록됩니다.

6.2 실행 이력

내가 실행했거나(OPERATOR는 본인 건만) 소속 회사에서 실행된 API 호출 이력을 조회합니다. 성공/실패, 요청 파라미터, 응답 데이터, 실패 시 에러 메시지까지 확인할 수 있습니다.






그림 13. 실행이력 목록

목록의 "상태" 컬럼은 아래 값 중 하나로 표시됩니다.

값	의미
PENDING (10)	승인 대기 중
APPROVED (20)	승인됨 — 게임서버 호출 진행 중
REJECTED (30)	반려됨 — 게임서버가 호출되지 않음
SUCCESS (40)	게임서버 호출 성공
FAILED (50)	게임서버 호출 실패 (에러 메시지 확인 가능)
CANCELED (60)	요청자가 직접 취소함

6.3 승인 대기 처리 (SUPER_ADMIN·DEVELOPER·APPROVER)

승인이 필요한 실행 요청은 목록에서 바로 승인/반려할 수 없고, 상세 화면에서 요청 파라미터를 확인한 뒤에만 처리할 수 있습니다 — 내용을 보지 않고 누르는 실수를 막기 위함입니다.

승인 대기 목록 (그림 14)	승인 대기 상세 (그림 15)
	

승인하면 그 즉시 게임서버가 호출되고 결과가 실행 이력에 반영됩니다. 반려하면 게임서버는 호출되지 않습니다.

7. 감사 로그 (SUPER_ADMIN·DEVELOPER·APPROVER)

회사/프로젝트/사용자/API 정의/공통코드 등 운영 데이터의 모든 변경 이력이 Append-Only(수정·삭제 없이 계속 쌓이기만 하는 방식)로 기록됩니다. 변경 전/후 값을 함께 확인할 수 있어, "언제 누가 무엇을 바꿨는지" 추적에 필요할 때 사용합니다.

오지급·오제재 같은 운영 사고가 발생했을 때 가장 먼저 확인해야 할 화면이기도 합니다 — 로그 자체가 수정·삭제되지 않으므로, "그 값을 누가 언제 바꿨는지"를 사후에도 그대로 신뢰할 수 있는 근거 자료로 쓸 수 있습니다.

GM Platform

Developer Comp... ▾

Developer Company De... ▾

관리

[SUPER_ADMIN] Super Admin

회사

프로젝트

사용자

코드그룹

API

감사로그

감사 로그

전체 ▾

전체 ▾

Start date → End date

20 ▾

로그ID	테이블	대상명	작업유형	프로젝트	작업자	작업일시
17	코드그룹	User Status	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
18	API	User Search	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
19	API Request	status	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
20	API Response	uid	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
21	API Response	name	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
22	API Response	status	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
23	API Response	create_at	생성	Developer Company Default Project	Super Admin	2026-07-08 22:39:09
Developer Company						

<

1

>

© 2026 GM Platform | v1.0.0 | 문의: trisakion@gmail.com

그림 16. 감사로그 목록

8. 게임서버 개발자를 위한 연동 안내

이 장은 GM Platform과 여러분의 게임서버를 실제로 연결하는 **백엔드 개발자**를 위한 내용입니다.

8.1 API 계약

GM Platform이 등록된 API를 실행할 때, 여러분의 게임서버는 항상 아래 규칙으로 호출받습니다.

```
POST {API Base URL}/{Endpoint}
Content-Type: application/json
X-API-Key: <발급받은 키>   (키를 발급한 경우에만)

Body: 5.4에서 등록한 Request 파라미터가 그대로 JSON으로 전달됨
```

응답은 아래 봉투(envelope) 형식을 지켜주셔야 GM Platform이 정상적으로 성공/실패를 판정하고 화면에 표시합니다.

```
{
  "result": 0,
  "message": "OK",
  "data": [ { "...": "..." } ]
}
```

- `result` 가 0 이면 성공, 그 외 값이면 실패로 간주하고 `message` 를 실행 이력의 에러 메시지로 그대로 노출합니다.
- `data` 는 **항상 배열**입니다. 응답 표시 방식이 KEY_VALUE면 `data[0]` 을 단일 객체로, GRID면 `data` 전체를 표(행 목록)로 사용합니다.
- HTTP 상태 코드 자체가 4xx/5xx여도 body에 `{ result, message }` 가 있으면 그 `message` 가 그대로 표시됩니다(예: 인증 실패 시 "인증에 실패했습니다." 같은 메시지). body 없이 순수 네트워크 오류(타임아웃, 연결 거부 등)인 경우에만 일반적인 오류 문구가 표시됩니다.
- 실행 타임아웃 기본값은 10초입니다.

8.2 X-API-Key 검증 붙이기

5.5에서 발급받은 키를 여러분의 서버 환경변수(예: `API_KEY`)에 설정하고, 요청 헤더의 `X-API-Key` 와 비교하는 미들웨어를 API 앞단에 붙이면 됩니다. 권장 방식:

- 문자열 단순 비교(===) 대신 **상수 시간 비교**(Node.js라면 `crypto.timingSafeEqual`)를 사용해 타이밍 공격을 방지합니다.
- 헤더가 없는 경우와 값이 다른 경우를 **동일한 오류**로 응답해, 실패 원인을 굳이 구분해서 알려주지 않습니다.
- 상태 확인용 엔드포인트(health check)처럼 GM Platform이 호출하지 않는 경로는 검증 대상에서 제외해도 됩니다.

Node.js/Express 기준 참고 구현 예시입니다. 다른 언어/프레임워크를 쓰신다면 같은 로직(상수 시간 비교, 동일 오류 응답)만 그대로 옮기시면 됩니다.

경고: 아래 `if (!expectedKey) return next();` 는 `API_KEY` 를 아직 설정하지 않은 **로컬 개발 환경 전용** 예외 처리입니다. 운영 환경에 이 스킵 로직이 그대로 남아 있으면 `API_KEY` 를 설정하지 않는 실수 하나로 인증이 통째로 뚫립니다. 운영 배포 전에는 반드시 `API_KEY` 가 설정되어 있는지 확인하거나, 이 분기 자체를 제거하세요.

```
const { timingSafeEqual } = require('crypto');

function apiKeyAuth(req, res, next) {
  const expectedKey = process.env.API_KEY; // GM Platform에서 발급받아 설정해둔 값
  if (!expectedKey) return next(); // 로컬 개발 전용 스킵 - 운영 환경에서는 반드시 API_KEY를 설정할 것

  const header = req.header('X-API-Key');
  if (!header) {
    return res.status(401).json({ result: 10001, message: '인증에 실패했습니다.', data: [] });
  }

  const expected = Buffer.from(expectedKey);
  const actual = Buffer.from(header);
  if (expected.length !== actual.length || !timingSafeEqual(expected, actual)) {
    return res.status(401).json({ result: 10001, message: '인증에 실패했습니다.', data: [] });
  }

  next();
}

// health check 등 검증이 필요 없는 경로는 이 미들웨어보다 먼저 등록
app.use('/api', apiKeyAuth);
```

8.3 API 등록 절차 요약 (체크리스트)

1. 게임서버 개발 완료 후, GM Platform에서 해당 프로젝트의 상세 화면에 **API Base URL**을 설정

2. **API 키를 발급받아** 게임서버 환경변수에 설정하고, 서버에 X-API-Key 검증 미들웨어 적용
3. GM Platform "API 정의" 화면에서 API 등록: 코드/이름/Endpoint/승인필요여부/응답표시방식
4. Request 파라미터, Response 파라미터 등록 (공통코드가 필요하면 먼저 코드그룹부터 등록)
5. "API 실행" 화면에서 직접 실행해보며 정상 동작 확인
6. 운영에 실제로 사용하기 전, 5.4에서 소개한 `api_stage` (개발/승인/운영)를 올바르게 설정 — 이 단계가 이 문서 전체를 통틀어 가장 핵심적인 안전장치 중 하나이므로, 아래 표로 실행 가능 역할을 확인하세요.

api_stage	의미	실행 가능 역할
20 (개발)	아직 검증 전인 개발 단계	SUPER_ADMIN, DEVELOPER
30 (승인)	검증이 진행 중인 단계	+ APPROVER
40 (운영)	실서비스에 반영된 단계	+ OPERATOR

즉 `api_stage` 가 20이면 OPERATOR-APPROVER는 이 API를 아예 실행할 수 없고, 40으로 올려야 비로소 모든 역할이 실행할 수 있습니다.

9. 자주 묻는 질문

- Q. 회원가입 화면에서 회사코드/프로젝트코드를 모르겠어요.** 담당자(SUPER_ADMIN)에게 문의해 코드를 받아야 합니다. 로그인 전 화면이라 목록이 공개되지 않습니다.
- Q. 로그인이 안 됩니다.** 계정 상태(가입승인대기/반려/사용중지)에 따라 각각 다른 안내 메시지가 표시됩니다. 승인대기 상태라면 담당자의 승인을 기다려야 합니다.
- Q. API를 실행했는데 "승인대기"로만 뜨고 결과가 안 나와요.** 그 API가 승인 필요 API(`is_required_approval=1`)이고 요청자가 OPERATOR인 경우입니다. SUPER_ADMIN·DEVELOPER·APPROVER가 "승인 대기" 화면에서 승인해야 실제로 게임서버가 호출됩니다.
- Q. 게임서버 실행 결과가 계속 실패로 떨어져요.** 실행 이력 상세의 에러 메시지를 먼저 확인하세요. "인증에 실패했습니다" 계열 메시지라면 X-API-Key 불일치(8.2 참고)를, 그 외 메시지라면 게임서버 쪽 응답 봉투 형식(8.1 참고)을 확인하는 것이 가장 빠릅니다.
- Q. API Base URL을 바꿨더니 실행이 전부 인증 실패로 뜹니다.** 정상입니다 — 서버 주소를 바꾸면 API 키가 자동으로 폐기됩니다. 프로젝트 상세 화면에서 키를 재발급받아 게임서버에 다시 설정하세요.