РТУ МИРЭА, 2022

Разработка кроссплатформенных

программных систем.

Лекция №1. Введение

П.Н. Советов


Платформа

Платформа — окружение, в котором выполняется ПО (примеры: настольная, мобильная, веб, для встраиваемых систем).

Различают программную и аппаратную платформы.

A	Software		
	Soliware		
Processor	Main memory	I/O devices	Hardware

Аппаратная платформа



Зоопарк процессорных архитектур в ОС Linux











- ARC,
- ARM,
- ARM64,
- IA-64,
- LoongArch,
- m86k,
- MIPS,
- Nios II,
- OpenRISC,
- PA-RISC,
- PowerPC,
- RISC-V,
- s390,
- SuperH,
- SPARC,
- x86,
- Xtensa.









Программная платформа





Программная платформа — набор системного ПО, обеспечивающего выполнение прикладного ПО.





Системное ПО – программные средства для обеспечения функционирования и разработки ПО.



Примеры системного ПО: ОС, драйверы, библиотеки, ассемблеры, компиляторы, эмуляторы аппаратных средств.









Перенос или портирование ПО (porting software) — адаптация ПО для новой платформы.

Переносимое ПО (portable software) — ПО, перенос которого на новую платформу стоит значительно дешевле, чем повторная разработка.


Кроссплатформенное ПО (cross-platform software) — ПО, предназначенное для работы на нескольких, заранее заданных платформах.

- Несовместимые наборы команд.
- Различный объем памяти.
- Различный порядок байт при хранении чисел.
- Различные варианты выравнивания данных.
- Различные возможности периферийных устройств.
- ...

Порядок хранимых байт числа в процессоре

- От старшего к младшему (big-endian).
- От младшего к старшему (little-endian).
- Настраиваемый.

Operating system	Processor architecture	Byte order
FreeBSD 8.0	Intel Pentium	little-endian
Linux 3.2.0	Intel Core i5	little-endian
Mac OS X 10.6.8	Intel Core 2 Duo	little-endian
Solaris 10	Sun SPARC	big-endian




Выравнивание данных в процессоре


Выравнивание для типа данных размером N означает, что эти данные должны располагаться по адресу, кратному N.

Нарушение этого ограничения может привести к потере быстродействия и, в некоторых архитектурах, к ошибке выполнения программы (для SSE, к примеру, требуется выравнивание на границу 16 байт).

arch A	Align:	char	short	int	long	ptr	long-long	υ8	u16	υ32	u64
i386	_	1	2	4	4	· 4	4	1	2	4	4
i686		1	2	4	4	4	4	1	2	4	4
alpha		1	2	4	8	8	8	1	2	4	8
armv4l		1	2	4	4	4	4	1	2	4	4
ia64		1	2	4	8	8	8	1	2	4	8
mips		1	2	4	4	4	8	1	2	4	8
ppc		1	2	4	4	4	8	1	2	4	8
sparc		1	2	4	4	4	8	1	2	4	8
sparc64	4	1	2	4	4	4	8	1	2	4	8
x86_64		1	2	4	8	8	8	1	2	4	8



Offset 0



API (application programming interface) — программный интерфейс приложения.

API — способ использования на уровне исходных текстов функциональности программы или библиотеки со стороны другого ПО.

ABI (application binary interface) — двоичный интерфейс приложения.

ABI — низкоуровневый, аппаратно-зависимый способ взаимодействия ПО в виде машинного кода (выбор регистров, порядок размещения данных в стеке, ...).


- Несоблюдение стандартов при использовании языка программирования, библиотек и инструментального ПО.
- Использование непереносимых библиотек и особенностей ABI.
- Применение низкоуровневых трюков в коде.
- **)** ...

Архитектура переносимого ПО


Правила проектирования переносимого ПО в целом мало отличаются от общих правил проектирования хорошего ПО.

Сопряжение (coupling) — степень взаимозависимости модулей в программе. **Связность** (cohesion) — степень, в которой элементы одного модуля связаны друг с другом.

Необходимы слабое сопряжение и сильная связность.



Bad modularization: low cohesion, high coupling



Good modularization: high cohesion, low coupling

SRP, абстрагирование и инкапсуляция


Принцип единственной ответственности (single-responsibility principle) — каждый модуль или функция должны заниматься одним-единственным делом.

Абстрагирование — выделение сущностных характеристик объекта и избавление от низкоуровневых деталей.

Инкапсуляция — выделение в модуле открытого интерфейса и закрытой реализации.

Для обеспечения переносимости важным является выделение платформозависимого кода в отдельные модули с переносимым интерфейсом.

Слой аппаратных абстракций (hardware abstraction layer) — низкоуровневый API для переносимого доступа к аппаратно-зависимым функциям.



Стратегии обеспечения переносимости ПО

1. **Объединение** — разработка программ, которые работают на каждой из выбранных платформ благодаря тому, что в программу включен весь необходимый код, для поддержки каждой из платформ.

Недостатки: слишком большие объемы кода, нередко слишком высокая его сложность, трудность доработки и тестирования программ.

2. **Пересечение** — написание как можно большей части кода в обобщенном виде, чтобы программа работала без изменений на любой из платформ.

Недостатки: потенциальная потеря быстродействия и даже отдельных функциональных возможностей.

Пример использования стратегии пересечения

Графика игры The Great Escape (1986) в версиях С64 и IBM РС выглядит так же, как и в версии для ZX Spectrum, который обладал самыми слабыми граф. возможностями.








Сложность обеспечения переносимости

Требования к кроссплатформенному ПО:

- максимальное использование **функций** каждой из платформ (пример: где-то есть сенсорный экран, а где-то мышь).
- высокое **быстродействие** (запуск с помощью виртуализации может этого не обеспечить).
- высокая степень **взаимодействия** с каждой платформой (пример: обмен данными через буфер обмена).



План курса

- 1. Введение.
- 2. Разработка переносимых приложений на языке С.
- 3. Встраиваемые предметно-ориентированные языки.
- 4. Техники интерпретации.
- 5. Техники трансляции.
- 6. Кроссплатформенные графические интерфейсы.