Từ môi

Lê Quang Nguyên www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen nguyenquangle59@yahoo.com

Nội dung

- 1. Các loại vật liệu từ
- 2. Vectơ cường độ từ hóa
- 3. Vecto cường độ từ trường
- 4. Từ trường trong từ môi
- 5. Định luật Ampère trong từ môi
- 6. Điều kiện trên mặt phân cách hai từ môi

cuu duong than cong . com

1a. Vật liệu nghịch từ

- Không có các dipole từ nguyên tử: không có từ tính.
- Trong từ trường ngoài: các dòng cảm ứng tạo một từ trường riêng ngược chiều từ trường ngoài.
- ⇒ Chất nghịch từ có xu hướng đẩy từ trường ngoài ra khỏi nó.
- Mọi vật chất đều có tính nghịch từ (rất yếu).
- <u>Vật liệu siêu dẫn</u> có tính nghịch từ lý tưởng.

1b. Vật liệu thuận từ

- Có sẵn các dipole từ nguyên tử.
- Chuyển động nhiệt: các dipole từ nguyên tử định hướng hỗn loạn,
- từ trường riêng do chúng tạo ra bằng không.
- Trong từ trường ngoài: các dipole từ định hướng theo từ trường, tạo một từ trường riêng tăng cường cho từ trường ngoài.
- Đó là sự từ hóa của vật thuận từ.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

1c. Vật liệu sắt từ

- Có sẵn các dipole từ nguyên tử như trong chất thuận từ.
- Khác với chất thuận từ, các dipole từ nguyên tử trong chất sắt từ định hướng trật tự.
- Do đó bình thường chất sắt từ cũng tạo ra một từ trường riêng mạnh.
- Chúng được dùng để làm nam châm.

2. Vecto cường độ từ hóa

- Khi bị từ hóa, momen dipole từ trung bình của từ môi khác không.
- Vector cường độ từ hóa P_m là momen dipole từ trung bình trong một đơn vị thể tích.
- P_m có đơn vị là A/m.

cuu duong than cong . com

3. Vecto cường độ từ trường

• Cường độ từ trường *H* trong từ môi:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{P}_m$$

• Trong từ môi đẳng hướng:

$$\vec{P}_m = \chi_m \vec{H}$$

• χ_m là độ từ cảm của từ môi, không có thứ nguyên. χ_m có thể âm (nghịch từ) hay dương (thuận từ và sắt từ).

3. Vecto cường độ từ trường (tt)

• Kết hợp hai hệ thức trên ta có:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \left(1 + \chi_m \right)} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu}$$

• Suy ra:


$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

• trong đó $\mu = 1 + \chi_m$, là độ từ thẩm của từ môi. $\mu > 1$, không thứ nguyên.

4. Từ trường trong từ môi

- Từ trường trong từ môi = từ trường ngoài + từ trường riêng của các dipole từ.
- Nếu từ môi đẳng hướng lấp đầy khoảng giới hạn giữa các đường sức của từ trường ngoài thì từ trường trong từ môi tăng lên μ lần.
- Ví dụ: nếu đưa thanh từ môi hình trụ vào trong một solenoid, thì từ trường trong solenoid tăng lên μ lần.

4. Từ trường trong từ môi (tt)



Mặt bên của thanh từ môi song song với đường sức của từ trường ngoài.

$$B = \mu B_0$$

cuu duong than cong . com

5. Định luật Ampère trong từ môi

• Định luật Ampère trong từ môi có dạng:

$$\oint_{(c)} \vec{H} \cdot d\vec{r} = I$$

- I là cường độ dòng toàn phần đi qua (C),
- *I* chỉ gồm các dòng điện "ngoài", không có các dòng điện nguyên tử trong từ môi.
- Dạng vi phân: $rot\vec{H} = \vec{j}$
- j là mật độ dòng điện "ngoài".

6. Điều kiện trên mặt phân cách

• Ở gần mặt phân cách của hai từ môi:

$$H_{1t} = H_{2t}$$
In duong than cons $B_{1n} = B_{2n}$

