
ĐỒ HỌA 3D BIẾN ĐỔI TỌA ĐỘ QUAN SÁT

Giảng viên: Bùi Tiến Lên

Quan sát 3D




Chuyển tọa độ của các đối tượng từ hệ tọa độ thế giới thực sang hệ tọa độ quan sát (tọa độ camera).



Mô tả camera quan sát






Mô tả camera quan sát








toàn cảnh



góc nhìn 2





Trang 4

Xây dựng hệ tọa độ camera quan sát




Gốc của hệ tọa độ VRP

Vector đơn vị

$$\vec{n} = -\frac{\vec{v}_{look}}{|\vec{v}_{look}|}$$


$$\vec{u} = \frac{\vec{v}_{up} \times \vec{n}}{\left| \vec{v}_{up} \times \vec{n} \right|}$$

$$\vec{v} = \vec{n} \times \vec{u}$$




Phép biến đổi về tọa độ camera






Phép biến đổi về tọa độ camera





Phép biến đổi về tọa độ camera





Ma trận biến đổi




Phép biến đổi về tọa độ camera bao gồm : Phép tịnh tiến T, phép quay R.

T, pnep quay R.
$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -VRP_{X} & -VRP_{Y} & -VRP_{Z} & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} u_{x} & v_{x} & n_{x} & 0 \\ u_{y} & v_{y} & n_{y} & 0 \\ u_{z} & v_{z} & n_{z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
và
$$\begin{pmatrix} u_{y} & v_{y} & n_{y} & 0 \\ v_{y} & v_{y} & n_{y} & 0 \end{pmatrix}$$

$$M = T.R = \begin{pmatrix} u_x & v_x & n_x & 0 \\ u_y & v_y & n_y & 0 \\ u_z & v_z & n_z & 0 \\ - \overline{VRP}.\vec{u} & - \overline{VRP}.\vec{v} & - \overline{VRP}.\vec{n} & 1 \end{pmatrix}$$

Cách chuyển đổi tọa độ





Cài đặt



```
TAffine3D LookAt3D(TPoint3D vc, TPoint3D ve, TPoint3D vup)
{
       TAffine3D T;
       TPoint3D u, v, n;
       n = Norm(ve-vc);
       u = Norm(vup * n);
       v = n * u;
       T.M[0][0] = u.x; T.M[0][1] = v.x;
       T.M[1][0] = u.y; T.M[1][1] = v.y;
       T.M[2][0] = u.z; T.M[2][1] = v.z;
       T.M[3][0] = -vc^u; T.M[3][1] = -vc^v;
       T.M[0][2] = n.x; T.M[0][3] = 0;
       T.M[1][2] = n.y; T.M[1][3] = 0;
       T.M[2][2] = n.z; T.M[2][3] = 0;
       T.M[3][2] = -vc^n; T.M[3][3] = 1;
       return T;
```