

Báo cáo usability testing — U-03

Phạm vi và phương pháp

- Website: <https://lumierecinema-testing-demo-ui.vercel.app/>
- Flow: U-03 — Tìm kiếm phim, xem chi tiết, thêm/xóa wishlist
- FR: FR-10, FR-14, FR-15, FR-16, FR-35, FR-37
- Ngày test: 2026-07-20
- Mẫu: 1 người tham gia thật (P01)
- Phương pháp: moderated think-aloud, timebox 8 phút/người
- Start state: đã đăng nhập sẵn tài khoản test (P01: [user_test_02](#)), wishlist trống
- Deviation/giới hạn: Không có deviation ở P01. Cỡ mẫu nhỏ (n=1) — các tỷ lệ và median chỉ mang tính định hướng, chưa đủ suy rộng.

Kết quả tổng quan

Participant	Outcome	Thời gian	Error	Wrong turn	Hesitation	Intervention	Tìm đúng phim	Đã lưu	Đã xóa	Ratings (tìm/tự tin/rõ)
P01	SUCCESS_UNASSISTED	245s	1	0	2	0	Có	2	Có	5 / 4 / 4

- Tỷ lệ hoàn thành (mọi hình thức): 1/1 phiên hoàn thành task.
- Tỷ lệ hoàn thành không trợ giúp: 1/1 (P01). Có trợ giúp: 0/1.
- Median thời gian của lượt thành công: 245s (trên 1 lượt).
- Tổng hợp rating (trên 1 phiên): Q1 (tìm phim dễ) = 5 · Q2 (tự tin lưu/xóa đúng) = 4 · Q3 (thông tin/phản hồi rõ) = 4.

Findings

Mỗi finding là một vấn đề usability riêng biệt. Severity theo thang của đề:

Mức	Ý nghĩa
S1	Không hoàn thành được task.
S2	Hoàn thành nhưng cần trợ giúp hoặc nhầm nghiêm trọng.
S3	Hoàn thành nhưng bị chậm/do dự nhiều.
S4	Vướng nhỏ, không ảnh hưởng nhiều.

F-01 — Nút "Thêm vào wishlist" trên trang chi tiết khó nhận biết, dễ nhầm với icon khác

- Flow: U-03
- FR liên quan: FR-10 (thêm wishlist), FR-35 (giao diện khách hàng)
- Frequency: 1/1 phiên (P01)
- Bằng chứng: P01 lúc 02:10 click lệch icon ("Ủa chưa ăn?") rồi click lại đúng ở 02:18.
- Tác động đến task: Gây thao tác thừa và nhầm lẫn; góp phần vào error count (P01: 1).
- Severity: **S3** (hoàn thành nhưng chậm/do dự, nhầm rồi tự sửa được).
- Lý do severity: Người dùng tự khôi phục không cần trợ giúp; ảnh hưởng tốc độ và sự chắc chắn, không chặn task.
- Nguyên nhân khả dĩ (diễn giải): Icon "add to wishlist" thiếu affordance/nhãn, đặt gần icon share nên dễ lẫn.
- Đề xuất cải thiện: Dùng nút có nhãn chữ "Lưu / Thêm vào wishlist" (hoặc icon trái tim quen thuộc) tách khỏi cụm share; thêm tooltip.
- Tiêu chí xác minh: Người dùng mới xác định đúng nút lưu ngay lần đầu, không click nhầm sang icon khác.

F-02 — Click icon wishlist "không ăn" và thiếu phản hồi khi click trượt (hit area nhỏ)

- Flow: U-03
- FR liên quan: FR-37 (phản hồi trạng thái), FR-10 (thêm wishlist)
- Frequency: 1/1 phiên (P01)
- Bằng chứng: P01 lúc 02:10 click lệch → "Không có phản hồi", researcher note "hit area của icon nhỏ → dễ miss click". Ở câu hỏi mở, P01 trả lời "click lần đầu không có phản hồi".
- Tác động đến task: Người dùng nghi ngờ đã lưu chưa, phải thử lại; hạ điểm tự tin và độ rõ ràng của phản hồi (Q2 = 4, Q3 = 4).
- Severity: **S3** (hoàn thành nhưng do dự nhiều do thiếu phản hồi tức thời).
- Lý do severity: Không chặn hoàn thành nhưng làm giảm sự tin tưởng vào kết quả.
- Nguyên nhân khả dĩ (diễn giải): Vùng bấm (hit area) của icon nhỏ; khi click trượt hệ thống không báo gì (không lỗi, không hover/active state).
- Đề xuất cải thiện: Tăng hit area của nút; thêm trạng thái hover/active/disabled rõ; đảm bảo mọi click (kể cả trượt) có phản hồi trực quan; giữ toast thành công đủ lâu.
- Tiêu chí xác minh: Không còn quan sát "click không ăn"; người dùng khẳng định chắc chắn đã lưu ngay sau thao tác.


Ghi chú phân tích: F-01 và F-02 liên quan nhau (đều quanh nút wishlist) nhưng tách riêng vì khác nguyên nhân gốc — F-01 là *khả năng nhận biết/nhầm nút*, F-02 là *hit area + thiếu phản hồi*. Do hiện chỉ còn 1 phiên, frequency chỉ mang tính định hướng.

Kết quả BrowserStack


Chạy lại flow U-03 trên BrowserStack. Screenshot được chia theo từng trình duyệt trong thư mục [images/](#).

Chrome


- Trình duyệt: Chrome
- Ghi nhận lỗi/vỡ layout/không thao tác được: Thao tác xóa phim khỏi wishlist không hoạt động đúng. Sau khi bấm remove/delete film, phim vẫn còn hiển thị trong wishlist, nên người dùng không xác nhận được thao tác xóa đã thành công.




Tên ảnh: [search.png](#)



Tên ảnh: detail.png




Tên ảnh: add.png




Tên ảnh: delete.png

Firefox


- Trình duyệt: Firefox
- Ghi nhận lỗi/vỡ layout/không thao tác được: Thao tác xóa phim khỏi wishlist không hoạt động đúng, giống Chrome. Sau khi bấm remove/delete film, phim vẫn còn hiển thị trong wishlist, nên người dùng không xác nhận được thao tác xóa đã thành công.




Tên ảnh: search.png



Tên ảnh: detail.png



Tên ảnh: add.png



Tên ảnh: remove.png

Kết luận và giới hạn

- Người tham gia P01 hoàn thành task không cần trợ giúp; điểm mạnh nhất là **tìm kiếm phim** (Q1 = 5; P01: "Search khá nhanh và chính xác").
- Nút nhấn tập trung ở **khu vực wishlist**: nút thêm dễ nhầm (F-01, S3), và thiếu phản hồi khi thao tác (F-02, S3). Hai finding này nên được gộp vào một đợt tinh chỉnh nút wishlist.
- Giới hạn**: mới có 1 phiên, cỡ mẫu nhỏ nên tỷ lệ/median chỉ định hướng; cần thêm dữ liệu người tham gia nếu muốn chốt frequency. Kết quả BrowserStack cho thấy lỗi xóa khỏi wishlist xuất hiện trên cả Chrome và Firefox; các phần nghi ngờ do lỗi hạ tầng (nếu có) cần tách khỏi finding usability.