SCAM 安装、编译、运行简介:

(1) 解压四个压缩文件:

cesm1 2 2.tar.gz

inputdata2.tar.gz

inputdata3.tar.gz

inputdata.tar.gz

第一个解压后有文件夹: cesm1_2_2, 最终新建 case 的位置。

其余三个解压后有文件夹: CESM, 存放模式输入场数据。

(2) 进入 cesm_1_2_2, 修改 setup:

export INC_NETCDF=/software/apps/netcdf/include export LIB_NETCDF=/software/apps/netcdf/lib export LAPACK_LIBDIR=/usr/lib64

export CESM_ROOT=/home/wlin/CESM/cesm1_2_2 export CSMDATA=/home/wlin/CESM/inputdata

bld_dir=\$CAM_ROOT/SCMtest ; SCMtest 即需要新建 case 的名字 (其他配置 好的情况下,每次新建 case 修改这个就可以了。)

设置编译:

USER_FC=mpif90 USER_CC=mpicc USER_LINKER=mpif90 FC TYPE=intel

• • •

(3) 以上修改完成后,就可以开始新建 case。

./setup

在当前目录会生成新建 case 文件夹(如 SCMtest)

cd SCMtest

make -j 核数

若编译成功,在 run 文件夹中会生成 scam 的可执行文件。

若报错,请根据相应报错信息回到之前目录修改 setup 中的配置。

(4) Case 选择与配置:

基于 inputdata 的限制,目前单柱有三个实验可以运行: ARM1995, ARM1997, TWPICE

需要修改相应的单柱位置信息和运行时间:(以下给出的是每个 case 可以运行的最长时间)

● ARM95 case 修改 drv_in:

scmlat = 36.605

scmlon = 262.515

start_ymd = 19950719

stop_n = 15

stop_option = 'ndays'

● TWPICE case 修改 drv_in:

scmlat = -12.425

scmlon = 130.891

start_ymd = 20060118

stop_n = 25

stop_option = 'ndays'

atm_in 的修改和 CESM 是完全一致的。

(5) 执行

./scam

大功告成!