D-BUS 实例讲解

来源:fmddlmyy的专栏

整理: sirniu@gmail.com

目录

D-BUS 实例讲解	
dbus 实例讲解(一):初次见面	
1、dbus 是什么东西?	
2、D-Bus 的基本概念	
2.1、从例 了开 始	
2.2、名词	
2.2.1 Sus Name	10
2.2.3. Interfaces	1.
2.2.4、Methods 和 Signals	1
2.2.4、Methods 和 Signals	14
1、D-Bus 的消息	
1.1、消息类型	1!
1.2、dbus-send 和 dbus-monitor	
2、消息总线的方法和信号	18
2.1、概述	
2.2、清单	
2.3、练习	
2.3.1、从 ListName 到 d-feet 的基本逻辑	2

2.3.2、ListActivatableNames 和服务器的自动启动	38
2.3.3、其它方法	4
3 结束语	46
dbus 实例讲解 (三) : 数据类型和 dteeth	4
1、dbus 的数据类型	
2、dteeth	50
2.1、运行 dteeth	
	7!
2.3、dteeth 的主要逻辑....................................	8
2.4、 introspect parser 的输出格式	
3、python 基础	
3.1、代码块和缩进	8
3.2、脚本文件格式	8
3.3、列表、元组和字典	88
4、结束语	88
dbus 实例讲解 (四上) : 使用 dbus-glib	89
1、接口	89
1.1、编写接口描述文件	89
1.2、由接口描述文件生成绑定文件	90
2 对象	9
2.1 对象定义	9
2.2 信号的列集函数	99
2.3 对象实现	100
3	

	3.1 登记 dbus 服务器	
	3.2 IO Channel	115
	3.3 编译运行	115
dbu	s 实例讲解(四下):使用 dbus-glib	118
4、	复杂的数据类型	118
	客户端	
	5.1、代码	122
	5.2、执行	129
6、	工程	135
	6.1、configure.ac	137
	6.2、src/Makefile.am	
7.	· 结束语	141
•		

原 dbus实例讲解(一):初次见面

网上有不少介绍 dbus 的文章。本文的目标是补充一些简单的例子。

1、dbus 是什么东西?

网上有一篇叫"<u>D-Bus Tutorial</u>"的文章,流传较广。不少介绍 dbus 的资料,都引用了其中的段落。其实相对于这篇文章,我建议大家直接读"<u>D-Bus Specification</u>",篇幅不算长,文字也不算枯燥。

D-Bus 是针对桌面环境优化的 IPC(interprocess communication)机制,用于进程间的通信或进程与内核的通信。最基本的 D-Bus 协议是一对一的通信协议。但在很多情况下,通信的一方是消息总线。消息总线是一个特殊的应用,它同时与多个应用通信,并在应用之间传递消息。下面我们会在实例中观察消息总线的作用。消息总线的角色有点类似与 X 系统中的窗口管理器,窗口管理器既是 X 客户,又负责管理窗口。

支持 dbus 的系统都有两个标准的消息总线:系统总线和会话总线。系统总线用于系统与应用的通信。会话总线用于应用之间的通信。网上有一个叫 dfeet 的 python 程序,我们可以用它来观察系统中的 dbus 世界。




图 1、由 d-feet 观察到的 D-Bus 世界

D-Bus 是一个程序。它提供了API。但我们一般不会直接使用 dbus 的接口。dbus-glib 是 GTK 版本的 dbus 接口封装。本文假设读者安装了 dbus-glib, 我安装的是 dbus-glib-0.76。后面还会看到,通过 python 操纵 dbus 是多么简单。

2、D-Bus 的基本概念

2.1、从例子开始

我写了一个最简单的 dbus 服务器,它通过 dbus 提供了一个加法的接口。大家可以下载这个例子。这是一个 autotool 工程,大家解包后,执行:

- ./autogen.sh
- ./configure

make

然后在 src 目录运行:

./example-service

这时再运行 d-feet,连接 session bus,在 "Bus Name"窗口会看到一个叫 "org.fmddlmyy.Test"连接名。



图 2、提供 D-Bus 服务的 org.fmddlmyy.Test

选择 "org.fmddlmyy.Test", 在右侧窗口点击展开 "Object Paths"->"/TestObj"->"Interfaces"->"org.fmddlmyy.Test.Basic"->"Methods", 可以看到一个 Add 方法。双击 Add 方法,弹出下面这个对话框:




图 3、通过 D-Bus 接口计算 1+2=3

在 Parameters 窗口输入 "1,2",点击 "Execute"按钮,然后在 "Output"窗口我们看到了输出结果。我们刚刚创建了一个 dbus 服务并调用了它。

2.2、名词

我们来解释一下 d-feet 中出现的名词。

2.2.1. Bus Name

可以把 Bus Name 理解为连接的名称,一个 Bus Name 总是代表一个应用和消息总线的连接。有两种作用不同的 Bus Name,一个叫公共名(well-known names),还有一个叫唯一名(Unique Connection Name)。

2.2.1.1、可能有多个备选连接的公共名

公共名提供众所周知的服务。其他应用通过这个名称来使用名称对应的服务。可能有多个连接要求提供同个公共名的服务,即多个应用连接到消息总线,要求提供同个公共名的服务。消息总线会把这些连接排在链表中,并选择一个连接提供公共名代表的服务。可以说这个提供服务的连接拥有了这个公共名。如果这个连接退出了,消息总线会从链表中选择下一个连接提供服务。公共名是由一些圆点分隔的多个小写标志符组成的,例如"org.fmddlmyy.Test"、"org.bluez"。

2.2.1.2、每个连接都有一个唯一名

当应用连接到消息总线时,消息总线会给每个应用分配一个唯一名。唯一名以":"开头,":"后面通常是圆点分隔的两个数字,例如":1.0"。每个连接都有一个唯一名。在一个消息总线的生命期内,不会有两个连接有相同的唯一名。拥有公众名的连接同样有唯一名,例如在前面的图中, "org.fmddlmyy.Test"的唯一名是":1.17"。

有的连接只有唯一名,没有公众名。可以把这些名称称为私有连接,因为它们没有提供可以通过公共名访问的服务。 d-feet 界面上有个 "Hide Private"按钮,可以用来隐藏私有连接。

2.2.2, Object Paths

Bus Name 确定了一个应用到消息总线的连接。在一个应用中可以有多个提供服务的对象。这些对象按照树状结构组织起来。每个对象都有一个唯一的路径(Object Paths)。或者说,在一个应用中,一个对象路径标志着一个唯一的对象。

"org.fmddlmyy.Test"只有一个叫作 "/TestObj"的对象。图1中的 "org.bluez"有多个对象路径。

2.2.3 Interfaces

通过对象路径,我们找到应用中的一个对象。每个对象可以实现多个接口。例如: "org.fmddlmyy.Test"的 "/Test0bj"实现了以下接口:

- org.fmddlmyy.Test.Basic
- org.freedesktop.DBus.Introspectable
- org.freedesktop.DBus.Properties

后面讲代码时会看到,我们在代码中其实只实现了 "org.fmddlmyy.Test.Basic"这个接口。接口 "org.freedesktop.DBus.Introspectable"和 "org.freedesktop.DBus.Properties"是消息总线提供的标准接口。

2.2.4、Methods和Signals

接口包括方法和信号。例如 "org.fmddlmyy.Test"的 "/TestObj"对象的 "org.fmddlmyy.Test.Basic"接口有一个Add方法。后面的例子中我们

会介绍信号。

标准接口 "org.freedesktop.DBus.Introspectable"的 Introspect 方法是个很有用的方法。类似于 Java 的反射接口,调用 Introspect 方法可以返回接口的 xml 描述。我们双击 "org.fmddlmyy.Test"->"/TestObj"->"org.fmddlmyy.Test.Basic"->"org.freedesktop.DBus.Introspectable"的 Introspect 方法。这个方法没有输入参数,我们直接点击 "Execute"按钮,你在 "Output"窗口看到了什么?




图 4、调用 Introspect 方法

后面我们会用另一种方式调用 Introspect 方法。

2.3 小结

"org.fmddlmyy.Test"->"/TestObj"->"org.fmddlmyy.Test.Basic"->"org.freedesktop.DBus.Introspectable"的 Introspect 方法, 这个描述是不是很麻烦。其实前面还要加上 "session bus"。

后面在看客户端的 C 代码时,我们会看到同样的过程:用 dbus_g_bus_get 得到到 session bus 的连接。在这个连接上用 dbus_g_proxy_new_for_name 函数获得到拥有指定公共名的连接的指定对象的指定接口的代理。最后,用 dbus_g_proxy_call 函数通过接口代理调用接口提供的方法。

3 下集预告

d-feet 虽然很方便,但它使用了 python 的 gtk 模块,在一些嵌入式环境可能使用不了。后面会看到,用一个叫 dbus-send 的命令行工具,或者写 几行 python 脚本都可以完成同样的工作。我们还会用一个叫 dbus-monitor 的命令行工具观察 dbus 调用过程中究竟发生了什么?

原 dbus 实例讲解(二上):消息和消息总线

应用程序 A 和消息总线连接,这个连接获取了一个众所周知的公共名(记作连接 A)。应用程序 A 中有对象 A1 提供了接口 I1,接口 I1 有方法 M1。应用程序 B 和消息总线连接,要求调用连接 A 上对象 A1 的接口 I1 的方法 M1。

在上一讲的加法例子中,上面这段话可以实例化为:应用程序 example-service 和会话总线连接。这个连接获取了一个众所周知的公共名 "org.fmddlmyy.Test"。应用程序 example-servic 中有对象 "/TestObj"提供了接口 "org.fmddlmyy.Test.Basic",接口 "org.fmddlmyy.Test.Basic"有方法 "Add"。应用程序 d-feet 和会话总线连接,要求调用连接 "org.fmddlmyy.Test"上对象 "/TestObj"的接口 "org.fmddlmyy.Test.Basic"的方法 "Add"。

应用程序 B 调用应用程序 A 的方法,其实就是应用程序 B 向应用程序 A 发送了一个类型为 "method_call"的消息。应用程序 A 通过一个类型为 "method_retutn"的消息将返回值发给应用程序 B。我们简单介绍一下 D-Bus 总线上的消息。

1、D-Bus 的消息

上一讲说过最基本的 D-Bus 协议是一对一的通信协议。与直接使用 socket 不同,D-Bus 是面向消息的协议。 D-Bus 的所有功能都是通过在连接上流动的消息完成的。

1.1、消息类型

D-Bus 有四种类型的消息:

- method_call 方法调用
- method return 方法返回
- error 错误
- signal 信号

前面介绍的远程方法调用就用到了 method_call 和 method_return 消息。顾名思义,在发生错误时会产生 error 消息。如果把 method_call 看作打电话,那么 signal 消息就是来电了。后面还会详细讨论。

1.2、dbus-send和dbus-monitor

dbus 提供了两个小工具:dbus-send 和 dbus-monitor。我们可以用 dbus-send 发送消息。用 dbus-monitor 监视总线上流动的消息。让我们通过 dbus-send 发送消息来调用前面的 Add 方法,这时 dbus-send 充当了应用程序 B。用 dbus-monitor 观察调用过程中的消息。

启动 example-service:

\$./example-service

在另一个控制台启动 dbus-monitor:

\$ dbus-monitor

dbus-monitor 默认监视会话总线。执行:

\$ dbus-send --session --type=method_call --print-reply --dest=org.fmddlmyy.Test /TestObjorg.fmddlmyy.Test.Basic.Add int32:100 int32:999

输出为:

method return sender=:1.21 -> dest=:1.22 reply_serial=2
int32 1099

dbus-monitor的相关输出包括:

```
signal sender=org.freedesktop.DBus -> dest=(null destination) path=/org/freedesktop/DBus;
interface=org.freedesktop.DBus; member=NameOwnerChanged
    string ":1.22"
    string ""
    string ":1.22"
  method call sender=:1.22 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/org/freedesktop/DBus;
interface=org.freedesktop.DBus; member=Hello
  method call sender=:1.22 -> dest=org.fmddlmyy.Test path=/TestObj; interface=org.fmddlmyy.Test.Basic;
member=Add
    int32 100
    int32 999
  method return sender=:1.21 -> dest=:1.22 reply_serial=2
    int32 1099
  signal sender=org.freedesktop.DBus -> dest=(null destination) path=/org/freedesktop/DBus;
interface=org.freedesktop.DBus; member=NameOwnerChanged
    string ":1.22"
    string ":1.22"
    string ""
```

:1.22 就是 dbus-send 在本次调用中与会话总线所建立连接的唯一名。:1.21 是连接 "org.fmddlmyy.Test"的唯一名。在以上输出中我们可以看到: 1.22 向 "org.fmddlmyy.Test"发送 method_call 消息,调用 Add 方法。:1.21 通过 method_return 消息将调用结果发回:1.22。其它输出信息会在以后说明。

dbus-send 的详细用法可以参阅手册。调用远程方法的一般形式是:

\$ dbus-send [--system | --session] --type=method_call --print-reply --dest=连接名 对象路径 接口名.方法名 参数类型: 参数值 参数类型:参数值

dbus-send 支持的参数类型包括: string, int32, uint32, double, byte, boolean。

2、消息总线的方法和信号

2.1、概述

消息总线是一个特殊的应用,它可以在与它连接的应用之间传递消息。可以把消息总线看作一台路由器。正是通过消息总线,D-Bus 才在一对一的通信协议基础上实现了多对一和一对多的通信。

消息总线虽然有特殊的转发功能,但消息总线也还是一个应用。其它应用与消息总线的通信也是通过 1.1 节的基本消息类型完成的。作为一个应用,消息总线也提供了自己的接口,包括方法和信号。

我们可以通过向连接 "org.freedesktop.DBus"上对象"/"发送消息来调用消息总线提供的方法。事实上,应用程序正是通过这些方法连接到消息总线上的其它应用,完成请求公共名等工作的。

2.2、清单

消息总线对象支持第一讲中提到的标准接口"org.freedesktop.DBus.Introspectable", 我们可以调用org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect 方法查看消息总线对象支持的接口。例如:

```
$ dbus-send --session --type=method_call --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus / org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect
```

```
method return sender=org.freedesktop.DBus -> dest=:1.20 reply_serial=2
 string "<!DOCTYPE node PUBLIC "-//freedesktop//DTD D-BUS Object Introspection 1.0//EN"
"http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/introspect.dtd">
<node>
 <interface name="org.freedesktop.DBus.Introspectable">
 <method name="Introspect">
  <arg name="data" direction="out" type="s"/>
 </method>
 </interface>
 <interface name="org.freedesktop.DBus">
  <method name="Hello">
  <arg direction="out" type="s"/>
 </method>
  <method name="RequestName">
   <arg direction="in" type="s"/>
   <arq direction="in" type="u"/>
```

```
<arg direction="out" type="u"/>
</method>
<method name="ReleaseName">
 <arq direction="in" type="s"/>
<arg direction="out" type="u"/>
</method>
<method name="StartServiceByName">
<arg direction="in" type="s"/>
<arg direction="in" type="u"/>
<arg direction="out" type="u"/>
</method>
<method name="NameHasOwner">
<arg direction="in" type="s"/>
<arg direction="out" type="b"/>
</method>
<method name="ListNames">
<arg direction="out" type="as"/>
</method>
<method name="ListActivatableNames">
<arg direction="out" type="as"/>
</method>
<method name="AddMatch">
<arg direction="in" type="s"/>
```

```
</method>
<method name="RemoveMatch">
<arg direction="in" type="s"/>
</method>
<method name="GetNameOwner">
<arg direction="in" type="s"/>
<arg direction="out" type="s"/>
</method>
<method name="ListQueuedOwners">
<arg direction="in" type="s"/>
<arg direction="out" type="as"/>
</method>
<method name="GetConnectionUnixUser">
<arg direction="in" type="s"/>
<arg direction="out" type="u"/>
</method>
<method name="GetConnectionUnixProcessID">
<arg direction="in" type="s"/>
<arg direction="out" type="u"/>
</method>
<method name="GetConnectionSELinuxSecurityContext">
<arg direction="in" type="s"/>
 <arg direction="out" type="ay"/>
```

```
</method>
  <method name="ReloadConfig">
  </method>
  <method name="GetId">
  <arg direction="out" type="s"/>
 </method>
  <signal name="NameOwnerChanged">
  <arg type="s"/>
  <arg type="s"/>
  <arg type="s"/>
 </signal>
 <signal name="NameLost">
  <arg type="s"/>
 </signal>
 <signal name="NameAcquired">
  <arg type="s"/>
 </signal>
</interface>
</node>
```

从输出可以看到会话总线对象支持标准接口 "org.freedesktop.DBus.Introspectable"和接口 "org.freedesktop.DBus"。接口 "org.freedesktop.DBus"有 16 个方法和 3 个信号。下表列出了 "org.freedesktop.DBus"的 12 个方法的简要说明:

org.freedesktop.DBus.RequestName (in STRING name, in UINT32 flags, out UINT32 reply)	请求公众名。其中 flag 定义如下:
	DBUS_NAME_FLAG_ALLOW_REPLACEMENT 1
	DBUS_NAME_FLAG_REPLACE_EXISTING 2
	DBUS_NAME_FLAG_DO_NOT_QUEUE 4
	返回值 reply 定义如下:
	DBUS_REQUEST_NAME_REPLY_PRIMARY_OWNER 1
	DBUS_REQUEST_NAME_REPLY_IN_QUEUE 2
	DBUS_REQUEST_NAME_REPLY_EXISTS 3
	DBUS_REQUEST_NAME_REPLY_ALREADY_OWNER 4
org.freedesktop.DBus.ReleaseName (in STRING name, out	释放公众名。返回值 reply 定义如下:
UINT32 reply)	DBUS_RELEASE_NAME_REPLY_RELEASED 1
	DBUS_RELEASE_NAME_REPLY_NON_EXISTENT 2

	DBUS_RELEASE_NAME_REPLY_NOT_OWNER 3
org.freedesktop.DBus.Hello (out STRING	一个应用在通过消息总线向其它应用发消息前必须先调用 Hello 获取自己这个连接的唯一名。返回值就是连接的唯一名。dbus 没有定义专门的切断连接命令,
unique_name)	关闭 socket 就是切断连接。 在 1.2 节的 dbus-monitor 输出中可以看到 dbus-send 调用消息总线的 Hello 方法。
org.freedesktop.DBus.ListNames (out ARRAY of STRING bus_names)	返回消息总线上已连接的所有连接名,包括所有公共名和唯一名。例如连接 "org.fmddlmyy.Test"同时有公共名"org.fmddlmyy.Test"和唯一名 ":1.21",这两个名称都会被返回。
org.freedesktop.DBus.ListActivatableNames (out ARRAY of STRING bus_names)	返回所有可以启动的服务名。dbus 支持按需启动服务,即根据应用程序的请求 启动服务。
org.freedesktop.DBus.NameHasOwner (in STRING name, out BOOLEAN has_owner)	检查是否有连接拥有指定名称。
org.freedesktop.DBus.StartServiceByName (in STRING name, in UINT32 flags, out UINT32 ret_val)	按名称启动服务。参数 flags 暂未使用。返回值 ret_val 定义如下: 1 服务被成功启动 2 已经有连接拥有要启动的服务名
org.freedesktop.DBus.GetNameOwner (in STRING name, out STRING unique_connection_name)	返回拥有指定公众名的连接的唯一名。
org.freedesktop.DBus.GetConnectionUnixUser (in STRING connection_name, out UINT32 unix_user_id)	返回指定连接对应的服务器进程的 Unix 用户 id。
org.freedesktop.DBus.AddMatch (in STRING rule)	为当前连接增加匹配规则。

org.freedesktop.DBus.RemoveMatch (in STRING rule)	为当前连接去掉指定匹配规则。
org.freedesktop.DBus.GetId (out STRING id)	返回消息总线的 ID。这个 ID 在消息总线的生命期内是唯一的。

接口 "org.freedesktop.DBus"的 3 个信号是:

org.freedesktop.DBus.NameOwnerChanged (STRING name, STRING old_owner, STRING new_owner)	指定名称的拥有者发生了变化。
org.freedesktop.DBus.NameLost (STRING name)	通知应用失去了指定名称的拥有权。
org.freedesktop.DBus.NameAcquired (STRING name)	通知应用获得了指定名称的拥有权。

2.3、练习

让我们来试试消息总线提供的方法。

2.3.1、从 ListName 到 d-feet 的基本逻辑

用 dbus-send 调用:

\$ dbus-send --session --type=method_call --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus / org.freedesktop.DBus.ListNames

```
method return sender=org.freedesktop.DBus -> dest=:1.23 reply_serial=2
 array [
  string "org.freedesktop.DBus"
  string "org.freedesktop.Notifications"
  string "org.freedesktop.Tracker"
   string "org.freedesktop.PowerManagement"
  string ":1.7"
  string ":1.8"
  string "org.gnome.ScreenSaver"
  string ":1.9"
  string ":1.10"
  string ":1.22"
  string ":1.11"
  string "org.gnome.GnomeVFS.Daemon"
  string ":1.23"
  string ":1.12"
  string ":1.13"
  string ":1.0"
  string ":1.14"
  string ":1.1"
  string ":1.15"
  string ":1.2"
```

```
string ":1.16"
string ":1.3"
string "org.gnome.GkbdConfigRegistry"
string ":1.4"
string "org.fmddlmyy.Test"
string ":1.5"
string ":1.6"
]
```

这是会话总线当前已连接的连接名。在 d-feet 窗口的左侧窗口显示的就是 ListNames 返回的连接名。聪明的读者也许已经想到使用消息总线的 "org.freedesktop.DBus.ListNames"方法和各连接的 "org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect", 我们就可以像 d-feet 一样查看总 线上所有连接的所有对象的所有接口的所有方法和信号。

你的想法很好。但有一个问题,我们必须对连接中的对象调用"org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect"方法。ListNames 只列出了连接名,我们怎么获取连接中的对象路径呢?

答案很简单,如果我们不知道对象路径就从根目录开始吧。连接中的对象是按照树型结构组织的。我们遍历连接的对象树就可以找到所有的对象。调用对象的 "org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect"方法就可以查看对象的所有接口的所有方法和信号。例如:假设我们不知道连接"org.fmddlmyy.Test"里有什么对象,我们可以对根对象"/"执行:

```
$ dbus-send --session --type=method_call --print-reply --dest=org.fmddlmyy.Test /
org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect
```

```
method return sender=:1.22 -> dest=:1.25 reply_serial=2
   string "<!DOCTYPE node PUBLIC "-//freedesktop//DTD D-BUS Object Introspection 1.0//EN"
   "http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/introspect.dtd">
   <node>
     <node name="TestObj"/>
   </node>
   "
```

"org.fmddlmyy.Test"的对象树的根节点只有一个子节点"TestObj",再查看"/TestObj":

```
$ dbus-send --session --type=method_call --print-reply --dest=org.fmddlmyy.Test /TestObj
org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect
```

```
method return sender=:1.22 -> dest=:1.26 reply_serial=2
   string "<!DOCTYPE node PUBLIC "-//freedesktop//DTD D-BUS Object Introspection 1.0//EN"
   "http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/introspect.dtd">
   <node>
        <interface name="org.freedesktop.DBus.Introspectable">
              <method name="Introspect">
                    <arg name="data" direction="out" type="s"/>
                    </method>
                    </interface>
```

```
<interface name="org.freedesktop.DBus.Properties">
 <method name="Get">
  <arg name="interface" direction="in" type="s"/>
  <arg name="propname" direction="in" type="s"/>
  <arg name="value" direction="out" type="v"/>
 </method>
 <method name="Set">
  <arg name="interface" direction="in" type="s"/>
  <arg name="propname" direction="in" type="s"/>
 <arg name="value" direction="in" type="v"/>
</method>
 <method name="GetAll">
 <arg name="interface" direction="in" type="s"/>
 <arg name="props" direction="out" type="a{sv}"/>
</method>
</interface>
<interface name="org.fmddlmyy.Test.Basic">
 <method name="Add">
  <arg name="arg0" type="i" direction="in"/>
  <arg name="arg1" type="i" direction="in"/>
 <arg name="ret" type="i" direction="out"/>
 </method>
</interface>
```

```
</node>
```

作为一个练习,让我们来查看系统总线的上的bluez接口。执行:

```
$ dbus-send --system --type=method_call --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus /
org.freedesktop.DBus.ListNames
```

```
method return sender=org.freedesktop.DBus -> dest=:1.30 reply_serial=2
array [
    string "org.freedesktop.DBus"
    string ":1.7"
    string ":1.8"
    string ":1.9"
    string "org.freedesktop.SystemToolsBackends"
    string ":1.30"
    string "org.freedesktop.NetworkManagerInfo"
    string ":1.20"
    string "org.freedesktop.Avahi"
    string "i:1.21"
    string "org.bluez"
    string ":1.22"
```

```
string "org.freedesktop.NetworkManager"
string "org.freedesktop.ConsoleKit"
string ":1.23"
string "com.redhat.dhcp"
string ":1.13"
string ":1.0"
string ":1.14"
string ":1.1"
string ":1.15"
string ":1.2"
string "org.freedesktop.Hal"
string "com.redhat.NewPrinterNotification"
string ":1.16"
string ":1.3"
string ":1.17"
string ":1.4"
string ":1.18"
string ":1.5"
string ":1.19"
string ":1.6"
```

我们看到连接"org.bluez"。查看它的根对象:

```
$ dbus-send --system --type=method_call --print-reply --dest=org.bluez /
org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect
```

输出为:

接着查对象"/org":

```
$ dbus-send --system --type=method_call --print-reply --dest=org.bluez /org
org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect
```

```
method return sender=:1.7 -> dest=:1.32 reply_serial=2
  string "<!DOCTYPE node PUBLIC "-//freedesktop//DTD D-BUS Object Introspection 1.0//EN"
  "http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/introspect.dtd">
  <node>
    <node name="bluez"/>
```

```
</node>
```

接着查对象"/org/bluez":

```
$ dbus-send --system --type=method_call --print-reply --dest=org.bluez /org/bluez org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect
```

```
</method>
<method name="ListAdapters">
    <arg type="as" direction="out"/>
</method>
<method name="FindService">
    <arg type="s" direction="in"/>
   <arg type="s" direction="out"/>
</method>
<method name="ListServices">
   <arg type="as" direction="out"/>
</method>
<method name="ActivateService">
   <arg type="s" direction="in"/>
   <arg type="s" direction="out"/>
</method>
<signal name="AdapterAdded">
   <arg type="s"/>
</signal>
<signal name="AdapterRemoved">
   <arg type="s"/>
</signal>
<signal name="DefaultAdapterChanged">
   <arg type="s"/>
```

```
</signal>
    <signal name="ServiceAdded">
        <arg type="s"/>
    </signal>
    <signal name="ServiceRemoved">
       <arg type="s"/>
   </signal>
</interface>
<interface name="org.bluez.Database">
    <method name="AddServiceRecord">
       <arg type="ay" direction="in"/>
       <arg type="u" direction="out"/>
    </method>
    <method name="AddServiceRecordFromXML">
       <arg type="s" direction="in"/>
       <arg type="u" direction="out"/>
    </method>
    <method name="UpdateServiceRecord">
        <arg type="u" direction="in"/>
       <arg type="ay" direction="in"/>
    </method>
    <method name="UpdateServiceRecordFromXML">
       <arg type="u" direction="in"/>
```

```
<arg type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="RemoveServiceRecord">
        <arg type="u" direction="in"/>
    </method>
    <method name="RegisterService">
        <arg type="s" direction="in"/>
       <arg type="s" direction="in"/>
       <arg type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="UnregisterService">
       <arg type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="RequestAuthorization">
       <arg type="s" direction="in"/>
       <arg type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="CancelAuthorizationRequest">
        <arg type="s" direction="in"/>
       <arg type="s" direction="in"/>
    </method>
</interface>
<interface name="org.bluez.Security">
```

```
<method name="RegisterDefaultPasskeyAgent">
        <arg type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="UnregisterDefaultPasskeyAgent">
        <arq type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="RegisterPasskeyAgent">
        <arg type="s" direction="in"/>
       <arg type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="UnregisterPasskeyAgent">
        <arg type="s" direction="in"/>
       <arg type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="RegisterDefaultAuthorizationAgent">
       <arg type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="UnregisterDefaultAuthorizationAgent">
        <arg type="s" direction="in"/>
    </method>
</interface>
<node name="service_audio"/>
<node name="service_input"/>
```

```
<node name="service_network"/>
<node name="service_serial"/>
</node>
"
```

我们看到了对象"/org/bluez"的所有接口。对象"/org/bluez"还有子节点"service_audio"、"service_input"、"service_network"和"service_serial"。必要时我们可以接着查下去。d-feet 的基本逻辑就是这样。后面我们会自己实现一个 dteeth 是命令行程序,可以遍历指定连接的对象树,列出所有对象的所有接口的方法和信号。

2.3.2、ListActivatableNames 和服务器的自动启动

运行:

```
$ dbus-send --system --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus /
org.freedesktop.DBus.ListActivatableNames
```

和

```
$ dbus-send --session --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus /
org.freedesktop.DBus.ListActivatableNames
```

返回的数据是一样的。在我的电脑上返回的数据是:

```
array [
```

```
string "org.freedesktop.DBus"
string "org.freedesktop.Notifications"
string "net.ekiga.helper"
string "org.freedesktop.PowerManagement"
string "org.freedesktop.Tracker"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.GroupsConfig"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.NTPConfig"
string "org.gnome.Tomboy"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.HostsConfig"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.NFSConfig"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends"
string "net.ekiga.instance"
string "org.gnome.GnomeVFS.Daemon"
string "com.redhat.dhcp"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.TimeConfig"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.IfacesConfig"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.ServicesConfig"
string "org.gnome.Rhythmbox"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.Platform"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.UsersConfig"
string "org.freedesktop.SystemToolsBackends.SMBConfig"
string "org.gnome.SettingsDaemon"
```

我们也可以用 python 脚本调用 ListActivatableNames。例如:写一个叫 dls.py 的脚本:

```
$ cat dls.py
#!/usr/bin/env python
import dbus
bus=dbus.SystemBus()
bus_obj=bus.get_object('org.freedesktop.DBus', '/')
iface=dbus.Interface(bus_obj, 'org.freedesktop.DBus')
names=iface.ListActivatableNames()
for n in names:
    print n
```

运行:

\$./dls.py |sort

输出为:

```
com.redhat.dhcp
net.ekiga.helper
net.ekiga.instance
org.freedesktop.DBus
org.freedesktop.Notifications
org.freedesktop.PowerManagement
org.freedesktop.SystemToolsBackends
```

```
org.freedesktop.SystemToolsBackends.GroupsConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.IfacesConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.NFSConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.NTPConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.Platform
org.freedesktop.SystemToolsBackends.Platform
org.freedesktop.SystemToolsBackends.ServicesConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.SMBConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.TimeConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.UsersConfig
org.freedesktop.Tracker
org.gnome.GnomeVFS.Daemon
org.gnome.Rhythmbox
org.gnome.SettingsDaemon
org.gnome.Tomboy
```

使用 python 脚本调用 dbus 接口是不是很简单。如果你看过 dbus-glib 的代码(后面会讲解),你对 python 的简洁会有更深刻的感触。如果你执行:

```
$ cat /usr/share/dbus-1/services/*|grep Name|awk -F= '{print $2}'|sort
```

你会得到:

com.redhat.dhcp

```
net.ekiga.helper
net.ekiga.instance
org.freedesktop.Notifications
org.freedesktop.PowerManagement
org.freedesktop.SystemToolsBackends
org.freedesktop.SystemToolsBackends.GroupsConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.HostsConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.IfacesConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.NFSConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.NTPConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.Platform
org.freedesktop.SystemToolsBackends.ServicesConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.SMBConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.TimeConfig
org.freedesktop.SystemToolsBackends.UsersConfig
org.freedesktop.Tracker
org.gnome.GnomeVFS.Daemon
org.gnome.Rhythmbox
org.gnome.SettingsDaemon
org.gnome.Tomboy
```

这条命令的输出与 ListActivatableNames 的输出是不是基本相同?你能看懂上面这条命令吗?它将"/usr/share/dbus-1/services/"下所有文件 交给 grep 筛选出包含 "Name"的行。将包含 "Name"的行交给 awk 处理,awk 用"="作为列分隔符,取出第二列然后交给 sort 排序后输出。"/usr/share/dbus-1/services/"目录就是 dbus 放 service 文件的地方。需要自动启动的服务器会在这个目录放一个 service 文件,例如:

```
$ cat /usr/share/dbus-1/services/dhcdbd.service
[D-BUS Service]
Name=com.redhat.dhcp
Exec=/usr/sbin/dhcdbd
```

Name 是服务器的公共名,Exec 是服务器的执行路径。在客户请求一个服务,但该服务还没有启动时。dbus 会根据 service 文件自动启动服务。我们再写一个调用"org.fmddlmyy.Test"的 Add 接口的 python 脚本:

```
$ cat add.py
#!/usr/bin/env python
import dbus
bus = dbus.SessionBus()
obj = bus.get_object( 'org.fmddlmyy.Test', '/TestObj' )
iface = dbus.Interface(obj, 'org.fmddlmyy.Test.Basic')
sum = iface.Add(100, 999)
print sum
```

在启动 "org.fmddlmyy.Test"服务器前调用这个脚本

\$./add.py

会得到错误输出:

. . .

```
dbus.exceptions.DBusException: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.fmddlmyy.Test was not provided by any .service files
```

我们编辑一个 service 文件:

```
$ cat org.fmddlmyy.Test.service
[D-BUS Service]
Name=org.fmddlmyy.Test
Exec=/home/lvjie/work/dbus/hello-dbus3-0.1/src/example-service
```

把这个文件放到"/usr/share/dbus-1/services/"目录后,再执行add.py:

```
$ sudo cp org.fmddlmyy.Test.service /usr/share/dbus-1/services/
$ cd ../../py
$ ./add.py
1099
```

这次 dbus 自动启动了服务器,我们的客户脚本得到了正确的输出,你有没有感到 dbus 的神奇?dbus 在自动启动服务器后,不会自动关闭。如果没人管它,这个服务器会一直开着。

2.3.3、其它方法

再演示几个 "org.freedesktop.DBus"接口的方法。NameHasOwner 判断有没有连接拥有指定的公共名:

```
$ dbus-send --session --type=method_call --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus /
org.freedesktop.DBus.NameHasOwner string:"org.fmddlmyy.Test"
```

输出为:

```
method return sender=org.freedesktop.DBus -> dest=:1.31 reply_serial=2
boolean true
```

GetNameOwner 返回公共名对应的唯一名:

```
$ dbus-send --session --type=method_call --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus /
org.freedesktop.DBus.GetNameOwner string:"org.fmddlmyy.Test"
```

输出为:

```
method return sender=org.freedesktop.DBus -> dest=:1.32 reply_serial=2
string ":1.30"
```

GetConnectionUnixUser返回指定连接对应的服务器进程的Unix用户id:

```
$ dbus-send --session --type=method_call --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus /
org.freedesktop.DBus.GetConnectionUnixUser string:":1.30"
```

输出为:

```
method return sender=org.freedesktop.DBus -> dest=:1.33 reply_serial=2
   uint32 1000
```

这就是我的用户 id:

```
$ id -u lvjie
1000
```

GetId 返回消息总线的 ID:

```
$ dbus-send --session --type=method_call --print-reply --dest=org.freedesktop.DBus /
org.freedesktop.DBus.GetId
```

输出为:

```
method return sender=org.freedesktop.DBus -> dest=:1.34 reply_serial=2
string "dc209fee5f8ce01b0c23da0049668f11"
```

3 结束语

这一集有一些 python 代码。即使你没有学过 python,我也建议你看一看、试一试。其实我也没有学过 python。小时候,好像听过什么德国人一边看说明书一边开飞机的笑话。这或许是吹牛,但对于程序员来说一边查手册一边用新语言写一些简单程序应该不算困难。下一讲我们要写一个略大点的 python 程序。虽然我习惯于 C/C++的事必躬亲,但不可否认 python 确实是很有魅力的语言,难怪在嵌入式环境也有那么多人用 python 作原型开发。

原 dbus 实例讲解 (三):数据类型和 dteeth

我想在 freerunner(一个开源 linux 手机)上查看 fso(openmoko 的诸多软件版本之一)的 dbus 信息。但 fso 的 python 没有 gtk 模块,跑不了 d-feet。在上一讲我介绍了 d-feet 的基本思路:用 "org.freedesktop.DBus.ListNames"枚举消息总线上的连接,用 "org.freedesktop.DBus.Introspectable.Introspect"从"/"开始遍历连接的对象树。上一讲我们手工查看了两个连接,那么我们能不能写一个程序 自动遍历连接的对象树,输出指定连接的所有对象的所有接口的所有方法和信号?

当然可以,为此我写了一个叫 dteeth 的 python 脚本。不过在介绍这个脚本前,让我们先看看 dbus 的数据类型。

1、dbus 的数据类型

dbus用xml描述接口,例如:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<node name="/org/freesmartphone/GSM/Device">
    <interface name="org.freesmartphone.GSM.SMS">
    <method name="SendMessage">
        <arg name="number" type="s"/>
```

其实前两讲已经看过很多例子了。node 就是接口中的对象, node 可以包含 node, 构成对象树。dbus 的接口描述文件统一采用 utf-8 编码。我相信读者很容易理解这个接口描述文件。我只想解释一下描述参数数据类型的 type 域。 dbus 的数据类型是由"s"或"a{sv}"这样的类型签名(Type Signatures)定义的。类型签名中可以使用以下标记:

a ARRAY 数组
b BOOLEAN 布尔值
d DOUBLE IEEE 754 双精度浮点数
g SIGNATURE 类型签名
i INT32 32 位有符号整数
n INT16 16 位有符号整数

o	OBJECT_PATH 对象路径
q	UINT16 16 位无符号整数
s	STRING 零结尾的UTF-8字符串
t	UINT64 64 位无符号整数
u	UINT32 32 位 无符号 整数
V	VARIANT 可以放任意数据类型的容器,数据中包含类型信息。例如 glib 中的 GValue。
х	INT64 64 位有符号整数
у	BYTE 8位无符号整数
١. ا	定义结构时使用。例如"(i(ii))"
<u>)</u> {	
}	定义键 - 值对时使用。例如"a{us}"

- a表示数组,数组元素的类型由 a后面的标记决定。例如:
 - "as"是字符串数组。
 - 数组"a(i(ii))"的元素是一个结构。用括号将成员的类型括起来就表示结构了,结构可以嵌套。
 - 数组"a{sv}"的元素是一个键 值对。"{sv}"表示键类型是字符串,值类型是 VARIANT。

在以后的例子中,我们会亲手实现上面这个xml描述的接口,包括服务器和客户程序。到时候,读者会对dbus的数据类型有更直观的认识。

2、dteeth

2.1、运行 dteeth

可以从<mark>这里</mark>下载 dteeth 的源代码。其中包含两个 python 脚本:dteeth.py 和_introspect_parser.py。 dteeth.py 是我写的 。_introspect_parser.py 是个开源模块,可以分析 Introspect 返回的 xml 数据。

dteeth 用法如下:

```
$ ./dteeth.py -h
Usage: dteeth [--system] <name of a connection on the bus >
```

默认连接 session 总线,除非你加上--system。可以一次指定同一消息总线的多个连接。先在 PC 上试一试:

```
$ ./dteeth.py org.fmddlmyy.Test
org.fmddlmyy.Test
/TestObj
org.fmddlmyy.Test.Basic
methods
Add( in i arg0 , in i arg1 , out i ret )
org.freedesktop.DBus.Introspectable
methods
Introspect( out s data )
```

```
org.freedesktop.DBus.Properties

methods

Set( in s interface , in s propname , in v value )

GetAll( in s interface , out a{sv} props )

Get( in s interface , in s propname , out v value )
```

我也在fso版本的freerunner手机上运行了一下,得到了org.freesmartphone.ogsmd的所有对象的所有的接口的所有方法和信号:

```
org.freesmartphone.ogsmd
 /org/freedesktop/Gypsy
    org.freedesktop.Gypsy.Time
      signals
        TimeChanged( i time )
     methods
         GetTime( out i )
    org.freedesktop.DBus.Introspectable
     methods
        Introspect( out s )
    org.freedesktop.Gypsy.Device
      signals
        FixStatusChanged( i fixstatus )
        ConnectionStatusChanged( b constatus )
      methods
        GetConnectionStatus( out b )
```

```
Stop( )
    Start( )
    GetFixStatus( out i )
org.freedesktop.Gypsy.Course
  signals
    CourseChanged( i fields , i tstamp , d speed , d heading , d climb )
 methods
    GetCourse( out i , out i , out d , out d )
org.freedesktop.Gypsy.Position
  signals
    PositionChanged( i fields , i tstamp , d lat , d lon , d alt )
 methods
    GetPosition( out i , out i , out d , out d , out d )
org.freedesktop.Gypsy.Accuracy
  signals
    AccuracyChanged( i fields , d pdop , d hdop , d vdop )
 methods
    GetAccuracy( out i , out d , out d , out d )
org.freesmartphone.Resource
 methods
    Enable( )
    Disable( )
    Suspend( )
```

```
Resume( )
  org.freedesktop.Gypsy.Satellite
    signals
      SatellitesChanged( a(ubuuu) satellites )
   methods
      GetSatellites( out a(ubuuu) )
  org.freesmartphone.GPS.UBX
    signals
      DebugPacket( s clid , i length , aa{sv} data )
   methods
      SendDebugPacket( in s clid , in i length , in aa{sv} data )
      GetDebugFilter( in s clid , out b )
      SetDebugFilter( in s clid , in b state )
  org.freedesktop.Gypsy.Server
   methods
      Create( in s device , out o )
      Shutdown( in o path )
/org/freesmartphone/Device/Audio
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.Audio
    signals
```

```
SoundStatus( s name , s status , a{sv} properties )
      Scenario( s scenario , s reason )
   methods
      SetScenario( in s name )
      GetInfo( out s )
      GetAvailableScenarios( out as )
      PushScenario( in s name )
      GetScenario( out s )
      PullScenario( out s )
      StopSound( in s name )
      StopAllSounds( )
      PlaySound( in s name )
      StoreScenario( in s name )
/org/freesmartphone/Device/Display/pcf50633_bl
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.Display
   methods
      SetBrightness( in i brightness )
      GetName( out s )
      SetBacklightPower( in b power )
      GetBrightness( out i )
```

```
GetBacklightPower( out b )
/org/freesmartphone/Device/IdleNotifier/0
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.IdleNotifier
    signals
      State( s state )
   methods
      SetState( in s state )
      GetState( out s )
      SetTimeout( in s state , in i timeout )
      GetTimeouts( out a{si} )
/org/freesmartphone/Device/Info
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.Info
   methods
      GetCpuInfo( out a{sv} )
/org/freesmartphone/Device/Input
  org.freesmartphone.Device.Input
    signals
```

```
Event( s name , s action , i seconds )
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
    methods
      Introspect( out s )
/org/freesmartphone/Device/LED/gta02_aux_red
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.LED
    methods
      SetBrightness( in i brightness )
      GetName( out s )
      SetBlinking( in i delay_on , in i delay_off )
/org/freesmartphone/Device/LED/gta02_power_blue
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.LED
   methods
      SetBrightness( in i brightness )
      GetName( out s )
      SetBlinking( in i delay_on , in i delay_off )
/org/freesmartphone/Device/LED/gta02_power_orange
```

```
org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.LED
   methods
      SetBrightness( in i brightness )
      GetName( out s )
      SetBlinking( in i delay_on , in i delay_off )
/org/freesmartphone/Device/LED/neo1973_vibrator
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.LED
   methods
      SetBrightness( in i brightness )
      GetName( out s )
      SetBlinking( in i delay_on , in i delay_off )
/org/freesmartphone/Device/PowerControl/Bluetooth
  org.freesmartphone.Device.PowerControl
    signals
      Power( s device , b power )
   methods
      Reset( )
```

```
GetName( out s )
      SetPower( in b power )
      GetPower( out b )
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Resource
   methods
      Resume( )
      Enable( )
      Disable( )
      Suspend( )
/org/freesmartphone/Device/PowerControl/UsbHost
  org.freesmartphone.Device.PowerControl
    signals
      Power( s device , b power )
   methods
      Reset( )
      GetName( out s )
      SetPower( in b power )
      GetPower( out b )
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
```

```
Introspect( out s )
/org/freesmartphone/Device/PowerControl/WiFi
  org.freesmartphone.Device.PowerControl
    signals
      Power( s device , b power )
   methods
      Reset( )
      GetName( out s )
      SetPower( in b power )
      GetPower( out b )
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Resource
   methods
      Resume( )
      Enable( )
      Disable( )
      Suspend( )
/org/freesmartphone/Device/PowerSupply/apm
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
```

```
org.freesmartphone.Device.PowerSupply
   methods
      GetName( out s )
      GetEnergyPercentage( out i )
      GetOnBattery( out b )
      GetInfo( out a{sv} )
/org/freesmartphone/Device/PowerSupply/bat
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.PowerSupply
    signals
      PowerStatus( s status )
      Capacity( i percent )
   methods
      GetEnergyPercentage( out i )
      GetInfo( out a{sv} )
      IsPresent( out b )
      GetName( out s )
      GetCapacity( out i )
      GetPowerStatus( out s )
/org/freesmartphone/Device/RealTimeClock/rtc0
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
```

```
methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Device.RealTimeClock
   methods
      GetWakeupReason( out s )
      SetCurrentTime( in s t )
      Suspend( )
      GetWakeupTime( out s )
      GetName( out s )
      GetCurrentTime( out s )
      SetWakeupTime( in s t )
/org/freesmartphone/Events
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Events
   methods
      AddRule( in s rule_str )
     TriggerTest( in s name , in b value )
/org/freesmartphone/Framework
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
```

```
org.freesmartphone.Framework
   methods
      GetDebugLevel( in s logger , out s )
      GetDebugDestination( out s , out s )
      ListDebugLoggers( out as )
      ListObjectsInSubsystem( in s subsystem , out as )
      SetDebugDestination( in s category , in s destination )
      SetDebugLevel( in s logger , in s levelname )
      ListObjectsByInterface( in s interface , out ao )
      ListSubsystems( out as )
/org/freesmartphone/GSM/Device
  org.freesmartphone.GSM.Call
    signals
      CallStatus( i index , s status , a{sv} properties )
   methods
      Activate( in i index )
      Emergency( in s number )
      SendDtmf( in s tones )
      ReleaseHeld( )
      HoldActive( )
      ReleaseAll( )
      Initiate( in s number , in s type_ , out i )
      ListCalls( out a(isa{sv}) )
```

```
Transfer( in s number )
    Release( in i index )
   ActivateConference( in i index )
org.freesmartphone.GSM.Debug
 methods
   DebugInjectString( in s channel , in s string )
   DebugCommand( in s command , out as )
   DebugEcho( in s echo , out s )
   DebugListChannels( out as )
org.freedesktop.DBus.Introspectable
 methods
   Introspect( out s )
org.freesmartphone.GSM.Device
 methods
   CancelCommand( )
   GetInfo( out a{sv} )
   GetAntennaPower( out b )
    SetSimBuffersSms( in b sim_buffers_sms )
   GetFeatures( out a{sv} )
    SetAntennaPower( in b power )
   GetSimBuffersSms( out b )
org.freesmartphone.GSM.SMS
  signals
```

```
IncomingMessage( s address , s text , a{sv} features )
         methods
           SendMessage( in s number , in s contents , in a{sv} featuremap , out i )
       org.freesmartphone.GSM.SIM
         signals
           ReadyStatus( b status )
           MemoryFull( )
           AuthStatus( s status )
           IncomingStoredMessage( i index )
         methods
           RetrievePhonebook( in s category , out a(iss) )
           SendAuthCode( in s code )
           ChangeAuthCode( in s old_pin , in s new_pin )
           SendGenericSimCommand( in s command , out s )
           ListPhonebooks( out as )
           SetServiceCenterNumber( in s number )
           GetHomeZones( out a(siii) )
           RetrieveEntry( in s category , in i index , out s , out s )
           DeleteMessage( in i index )
           SendRestrictedSimCommand(in i command, in i fileid, in i p1, in i p2, in i p3, in s data,
out i , out i , out s )
           GetMessagebookInfo( out a{sv} )
           GetSimReady( out b )
```

```
GetPhonebookInfo( in s category , out a{sv} )
    GetSimInfo( out a{sv} )
    SendStoredMessage( in i index , out i )
    SetAuthCodeRequired( in b required , in s pin )
    GetAuthStatus( out s )
    StoreMessage(in s number, in s contents, in a{sv} featuremap, out i)
    GetAuthCodeRequired( out b )
    RetrieveMessage( in i index , out s , out s , out a{sv} )
    StoreEntry( in s category , in i index , in s name , in s number )
    Unlock( in s puk , in s new_pin )
    GetServiceCenterNumber( out s )
    RetrieveMessagebook( in s category , out a(isssa{sv}) )
   DeleteEntry( in s category , in i index )
org.freesmartphone.GSM.Network
  signals
    Status( a{sv} status )
   SignalStrength( i strength )
   IncomingUssd( s mode , s message )
 methods
    EnableCallForwarding( in s reason , in s class_ , in s number , in i timeout )
    ListProviders( out a(isss) )
    GetCallForwarding( in s reason , out a{sv} )
    Unregister( )
```

```
SetCallingIdentification( in s status )
    Register( )
    SendUssdRequest( in s request )
   DisableCallForwarding( in s reason , in s class_ )
   GetSignalStrength( out i )
    GetCallingIdentification( out s )
    RegisterWithProvider( in i operator_code )
   GetNetworkCountryCode( out s )
   GetStatus( out a{sv} )
org.freesmartphone.Resource
 methods
    Enable( )
   Disable( )
   Suspend( )
   Resume( )
org.freesmartphone.GSM.CB
  signals
   IncomingCellBroadcast( i channel , s data )
 methods
   GetCellBroadcastSubscriptions( out s )
   SetCellBroadcastSubscriptions( in s channels )
org.freesmartphone.GSM.PDP
  signals
```

```
ContextStatus( i index , s status , a{sv} properties )
    methods
      SetCurrentGprsClass( in s class_ )
      ActivateContext( in s apn , in s user , in s password )
      DeactivateContext( )
      ListAvailableGprsClasses( out as )
      GetContextStatus( out s )
      GetCurrentGprsClass( out s )
/org/freesmartphone/GSM/Server
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.GSM.HZ
    signals
      HomeZoneStatus( s zone )
   methods
      GetHomeZoneStatus( out s )
      GetKnownHomeZones( out as )
/org/freesmartphone/PIM/Contacts
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.PIM.Contacts
```

```
methods
      Query( in a{sv} query , out s )
      Add( in a{sv} contact_data , out s )
      GetSingleContactSingleField( in a{sv} query , in s field_name , out s )
  org.freesmartphone.PIM.Contact
   methods
      GetContent( out a{sv} )
      GetMultipleFields( in s field_list , out a{sv} )
/org/freesmartphone/PIM/Contacts/Queries
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.PIM.ContactQuery
   methods
      GetContactPath( out s )
      Skip( in i num_entries )
      Dispose( )
      GetResult( out a{sv} )
      GetResultCount( out i )
      Rewind( )
      GetMultipleResults( in i num_entries , out aa{sv} )
/org/freesmartphone/PIM/Messages
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
```

```
methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.PIM.Messages
    signals
      NewMessage( s message_URI )
   methods
      GetSingleMessageSingleField( in a{sv} query , in s field_name , out s )
      Query( in a{sv} query , out s )
      Add( in a{sv} message_data , out s )
      GetFolderURIFromName( in s folder_name , out s )
      GetFolderNames( out as )
  org.freesmartphone.PIM.Message
   methods
      GetContent( out a{sv} )
      MoveToFolder( in s new_folder_name )
      GetMultipleFields( in s field_list , out a{sv} )
/org/freesmartphone/PIM/Messages/Folders
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.PIM.Messages
    signals
      NewMessage( s message_URI )
```

```
methods
      GetSingleMessageSingleField( in a{sv} guery , in s field_name , out s )
      Query( in a{sv} query , out s )
      Add( in a{sv} message_data , out s )
      GetFolderURIFromName( in s folder_name , out s )
      GetFolderNames( out as )
  org.freesmartphone.PIM.Message
   methods
      GetContent( out a{sv} )
      MoveToFolder( in s new_folder_name )
      GetMultipleFields( in s field_list , out a{sv} )
/org/freesmartphone/PIM/Messages/Folders/0
  org.freesmartphone.PIM.MessageFolder
    signals
      MessageMoved( s message_uri , s new_folder_name )
   methods
      GetMessageCount( out i )
      GetMessageURIs( in i first_message_id , in i message_count , out as )
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
/org/freesmartphone/PIM/Messages/Folders/1
  org.freesmartphone.PIM.MessageFolder
```

```
signals
      MessageMoved( s message_uri , s new_folder_name )
   methods
      GetMessageCount( out i )
      GetMessageURIs( in i first_message_id , in i message_count , out as )
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
/org/freesmartphone/PIM/Messages/Queries
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.PIM.MessageQuery
   methods
      Skip( in i num_entries )
      Dispose( )
      GetResult( out a{sv} )
      GetResultCount( out i )
      Rewind( )
      GetMultipleResults( in i num_entries , out a{ia{sv}}) )
      GetMessageURI( out s )
/org/freesmartphone/PIM/Sources
  org.freesmartphone.PIM.Sources
```

```
methods
      GetEntryCount( out i )
      InitAllEntries( )
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.PIM.Source
   methods
      GetSupportedPIMDomains( out as )
      GetName( out s )
      GetStatus( out s )
/org/freesmartphone/Phone
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Phone
    signals
      Incoming( o call )
   methods
      InitProtocols( out as )
      CreateCall( in s number , in s protocol , in b force , out o )
/org/freesmartphone/Preferences
  org.freesmartphone.Preferences
```

```
methods
      GetProfiles( out as )
      GetService( in s name , out o )
      GetServices( out as )
      SetProfile( in s profile )
      GetProfile( out s )
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
/org/freesmartphone/Preferences/rules
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Preferences.Service
    signals
      Notify( s key , v value )
   methods
      GetType( in s key , out s )
      SetValue( in s key , in v value )
      GetKeys( out as )
      IsProfilable( in s key , out b )
      GetValue( in s key , out v )
/org/freesmartphone/Time
```

```
org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Time
    signals
      Minute(i year, i mon, i day, i hour, i min, i sec, i wday, i yday, i isdst)
   methods
      GetLocalTime( in i seconds , out i , out i
/org/freesmartphone/Time/Alarm
  org.freedesktop.DBus.Introspectable
   methods
      Introspect( out s )
  org.freesmartphone.Time.Alarm
   methods
      ClearAlarm( in s busname )
      SetAlarm( in s busname , in i timestamp )
/org/freesmartphone/Usage
  org.freesmartphone.Usage
    signals
      ResourceAvailable( s resourcename , b state )
      ResourceChanged( s resourcename , b state , a{sv} attributes )
   methods
```

```
ReleaseResource( in s resourcename )
Suspend( )
GetResourceState( in s resourcename , out b )
SetResourcePolicy( in s resourcename , in s policy )
GetResourcePolicy( in s resourcename , out s )
GetResourceUsers( in s resourcename , out as )
ListResources( out as )
RegisterResource( in s resourcename , in o path )
RequestResource( in s resourcename )
org.freedesktop.DBus.Introspectable
methods
Introspect( out s )
```

2.2、源代码

下面是 dteeth 的源代码:

```
$ cat -n dteeth.py
1 #!/usr/bin/env python
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3
4 import dbus
5 import _introspect_parser
```

```
6 import getopt, sys
8 MARGIN_WIDTH = 4
   ONE MARGIN = ' ' * MARGIN WIDTH
10
11 # signal 是个元组,它有一个元素,是一个列表。列表的元素是 signal 的参数
12 # 列表的每个元素都是字典。它有两个元素,键值分别是'type'和'name'
13 def show_signal(name, signal, margin):
       print margin+name+'(',
14
       args = signal[0]
15
16
       for i, arg in enumerate(args):
          if i > 0:
17
              print ',',
18
19
          if arg['name']:
20
              print '%s %s' % (arg['type'], arg['name']),
21
          else:
22
              print '%s' % arg['type'],
       print ')'
23
24
25 # method 是个元组,它有两个元素,都是列表。前一个列表的元素是输入参数,后一个列表的元素是输出参数
26 def show_method(name, method, margin):
       print margin+name+'(',
27
28 # 输入参数
```

```
args = method[0]
29
30
       in_num = len(args)
        out_num = len(method[1])
31
32
         for i, arg in enumerate(args):
           if i > 0:
33
34
                print ',',
35
           if arg['name']:
36
                print 'in %s %s' % (arg['type'], arg['name']),
37
            else:
38
                print 'in %s' % arg['type'],
39 # 输出参数
40
       if (in_num > 0) and (out_num > 0):
            print ',',
41
42
       args = method[1]
       for i, arg in enumerate(args):
43
           if i > 0:
44
                print ',',
45
           if arg['name']:
46
47
                  print 'out %s %s' % (arg['type'], arg['name']),
48
            else:
                print 'out %s' % arg['type'],
49
        print ')'
50
51
```

```
def show_property(name, property, margin):
52
53
        print margin+name
        print margin,
54
        print property
55
56
   # interfaces 是个字典,它有三个元素,键值分别是'signals'、'methods'和'properties'
   def show_iface(name, iface, margin):
59
        print margin + name
       margin += ONE_MARGIN
60
       signals=iface['signals']
61
62
       1 = len(signals)
         if 1 > 0:
63
64
            print margin+'signals'
65
           for node in signals:
                show_signal(node, signals[node], margin+ONE_MARGIN)
66
67
       methods=iface['methods']
68
       1 = len(methods)
69
       if 1 > 0:
70
71
            print margin+'methods'
72
           for node in methods:
73
                show_method(node, methods[node], margin+ONE_MARGIN)
74
```

```
properties=iface['properties']
75
76
        1 = len(properties)
       if 1 > 0:
77
            print margin+'properties'
78
           for node in properties:
79
80
                show_property(node, properties[node], margin+ONE_MARGIN)
81
    def show_obj(bus, name, obj_name, margin):
82
83
        obj=bus.get_object(name, obj_name)
       iface=dbus.Interface(obj, 'org.freedesktop.DBus.Introspectable')
84
       xml=iface.Introspect();
85
        data = _introspect_parser.process_introspection_data(xml)
86
87
88
        # data 是个字典,它有两个元素,键值分别是'child_nodes'和'interfaces'
        if len(data['interfaces']) > 0:
89
90
            print margin + obj_name
91
92
        for node in data['interfaces']:
            iface=data['interfaces'][node]
93
94
              show iface (node, iface, margin+ONE MARGIN)
95
96
        for node in data['child_nodes']:
            if obj_name == '/':
97
```

```
show_obj(bus, name, '/' + node, margin)
98
99
            else:
                 show_obj(bus, name, obj_name + '/' + node, margin)
100
101
102
     def show_connection(bus, name, margin):
103
         print margin + name
104
         show_obj(bus, name, '/', margin+ONE_MARGIN)
105
106
     def usage():
107
         print "Usage: dteeth [--system] "
108
     def main():
109
110
         try:
111
             opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "h", ["help", "system"])
112
         except getopt.GetoptError, err:
113
             # print help information and exit:
114
             print str(err) # will print something like "option -a not recognized"
115
             usage()
116
             sys.exit(2)
117
         if len(args) == 0:
118
             usage()
119
             sys.exit(2)
120
```

```
121
122
         use_system = False
123
         for o, a in opts:
             if o in ("-h", "--help"):
124
125
                 usage()
126
                 sys.exit()
             if o == "--system":
127
128
                 use_system = True
129
             else:
130
                 assert False, "unhandled option"
131
132
         if use_system:
             bus=dbus.SystemBus()
133
         else:
134
135
             bus=dbus.SessionBus()
136
         for arg in args:
137
138
             show_connection(bus, arg, "")
139
140 if __name__ == "__main__":
141
          main()
```

dteeth 是我写的第一个超过 10 行的 python 脚本。对于熟悉 python 的读者,dteeth 应该是很简单的。不过我还是简单解释一下 dteeth 的主要逻辑。

2.3、dteeth的主要逻辑

main 函数分析命令行,对命令行上指定的每个连接调用 show_connection 函数。 show_connection 在打印连接名后调用 show_obj 从根对象"/"开始遍历连接的对象树。

show_obj 对输入对象调用 Introspect 方法,返回的 xml 数据交由_introspect_parser 处理。 _introspect_parser 会从 xml 数据中分出 inerface 和 node。 show_obj 对 inerface 调用 show_iface 显示。 show_obj 对 node 会递归调用 show_obj ,实现对象树的遍历。

2.4、_introspect_parser 的输出格式

__introspect_parser.process_introspection_data 函数分析 Introspect 方法返回的 xml 数据。为了了解_introspect_parser 的输出格式,我们可以写个小脚本:

```
$ cat ti.py
#!/usr/bin/env python
import dbus
import _introspect_parser
bus=dbus.SessionBus()
obj=bus.get_object('org.freesmartphone.ogsmd', '/org/freesmartphone/GSM/Device')
iface=dbus.Interface(obj, 'org.freedesktop.DBus.Introspectable')
```

```
xml=iface.Introspect();
data = _introspect_parser.process_introspection_data(xml)
print data
```

可以用这个脚本直接打印 process_introspection_data 返回的数据。下面是整理后的输出:

```
'signals': {},
            'methods':
                u'set':
                   [{'type': u's', 'name': u'interface'}, {'type': u's', 'name': u'propname'}, {'type': u'v',
'name': u'value'}].
               ),
               u'GetAll':
                   [{'type': u's', 'name': u'interface'}],
                   [{'type': u'a{sv}', 'name': u'props'}]
               ),
               u'Get':
                   [{'type': u's', 'name': u'interface'}, {'type': u's', 'name': u'propname'}],
                   [{'type': u'v', 'name': u'value'}]
            },
            'properties': {}
         },
         u'org.freesmartphone.GSM.SMS':
```

```
'signals':
                u'IncomingMessage':
                    [{'type': u's', 'name': None}, {'type': u's', 'name': None}, {'type': u'a{sv}', 'name':
None}],
             },
             'methods':
                u'SendMessage':
                    [{'type': u's', 'name': u'number'}, {'type': u's', 'name': u'contents'}, {'type':
u'a{sv}', 'name': u'featuremap'}],
                    [{'type': u'i', 'name': u'arg3'}]
             },
             'properties': {}
      },
      'child_nodes': []
```

所有字符串前面都有前缀 u,表示这些字符串都是 Unicode 编码。在 python 中,字典用{},元组用(),列表用[]。从括号我们就能看出数据格式。

我们看到 process_introspection_data 返回返回一个字典。这个字典有两个映射。一个映射的键值是"interfaces",另一个映射的键值是"child_nodes"。

- 映射"child_nodes"的值是一个列表,列出所有子节点的名称。
- 映射"interfaces"的值还是一个字典。这个字典的每个映射的键值是一个接口名称。每个映射的值类型还是字典 ,这个字典有 3 个映射 ,映射的键值分别是'signals'、'methods'和'properties',映射的值类型都是字典。
 - □ 'signals'对应字典的每个键值是一个信号名称。每个映射的值类型是元组。这个元组只有一个元素,类型是列表,即信号的参数列表。
 - 少参数列表的元素类型是字典。这个字典有 2 个映射,映射的键值分别是'type'和'name'。'type'是参数类型,'name'是参数名称。映射的值类型都是字符串。
 - 'methods'对应字典的每个键值是一个方法名称。每个映射的值类型是元组。这个元组有两个元素,类型是列表,分别是方法的输入参数列表和输出参数列表。参数列表的元素类型和信号的参数列表相同。
 - 我看到'properties'映射都是空的,就没有研究。

3、python 基础

简单介绍一下与 dteeth 有关的 python 语法。

3.1、代码块和缩进

python 用缩进来区分语句所属的代码块,从类定义、函数到 for、if 的代码块都是用缩进来去区分的。没有缩进的代码块是脚本的主体代码。一个脚本文件也被称作一个模块。不管模块被直接运行还是被其它模块导入,主体代码都会在载入时被执行。例如 dteeth 的主体代码只有两句:

```
140 if __name__ == "__main__":
141 main()
```

___xxx___这样的标志符通常是 python 的系统变量。如果模块被导入,___name___的值是模块的名字。如果模块被直接执行,___name___的值是"___main___"。我们通常在模块被直接执行时,调用主函数或模块的测试函数。

3.2、脚本文件格式

python 脚本的起始行通常是:/p>

1 #!/usr/bin/env python

env 是一个可以修改环境变量并执行程序的工具,它可以自动在系统路径中搜索要执行的程序。 python 脚本文件必须以 0A 为换行符,默认仅支持 ASCII 字符。如果要写中文注释(显然是不提倡的),可以在起始行后用以下语句将文件指定为 utf-8 编码:

2 # -*- coding: utf-8 -*-

这时,文件必须被保存为没有BOM的utf-8编码文件。

3.3、列表、元组和字典

列表类似于 C 的数组, 列表元素用[]包括。元组是不可变的列表, 元组元素用()包括。元组的元素个数和类型在创建后就不能改变了。元组中基本类型的值是不能改变的, 但如果元组的一个元素是列表, 我们可以改变列表内容, 即我们可以改变元组中可变元素的内容。例如:

```
>>> a=(1,2,['abc'])
>>> a[2]='def'
Traceback (most recent call last):
   File "", line 1, in
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
>>> a[2][0]='def'
>>> a
(1, 2, ['def'])
```

字典是键-值对的集合,字典元素用{}包括。

4、结束语

本文介绍了一个叫作 dteeth 的 python 脚本。这个脚本逻辑很简单,读者可以根据需要修改或扩充。讲了这么多 dbus ,我们还没有接触 C 代码。下一讲,我们讨论 dbus 的 C 实例。

原 dbus 实例讲解(四上):使用 dbus-glib

dbus-glib 是 dbus 底层接口的一个封装。本讲我们用 dbus-glib 做一个 dus 接口,并写一个客户程序。

1、接口

1.1、编写接口描述文件

首先编写接口描述文件。我们要实现的连接的公共名是"org.freesmartphone.ogsmd",接口描述文件如下:

我们要在连接"org.freesmartphone.ogsmd"中实现对象"/org/freesmartphone/GSM/Device"。这个对象有接口"org.freesmartphone.GSM.SMS"。这个接口有一个 SendMessage 方法和一个 IncomingMessage 信号。

SendMessage 方法和 IncomingMessage 信号除了两个字符串参数外,还有一个 a {sv}参数,这是一个哈希表,即 python 的字典。键-值对的键 类型是字符串,值类型是 VARIANT。这个接口是 openmoko fso 接口的一部分。但为简单起见,本例在哈希表部分,只用三个键值。

- 键"alphabet"对应的值类型是字符串。
- 键"csm_num"对应的值类型是 INT32。
- 键"csm_seq"对应的值类型是 INT32。

请注意方法和信号名应采用单词连写,首字母大写的格式。

1.2、由接口描述文件生成绑定文件

有一个叫 dbus-binding-tool 的工具,它读入接口描述文件,产生一个绑定文件。这个文件包含了 dbus 对象的接口信息。在主程序中我们通过 dbus_g_object_type_install_info 函数向 dbus-glib 登记对象信息(DBusGObjectInfo 结构)。

本例使用了 autotool, 在 Makefile.am 中可以这样调用 dbus-binding-tool:

```
smss-glue.h: smss.xml
    $(LIBTOOL) --mode=execute dbus-binding-tool --prefix=gsm_sms --mode=glib-server --output=smss-glue.h $
(srcdir)/smss.xml
```

"--prefix"参数定义了对象前缀。设对象前缀是\$(prefix),则生成的 DBusGObjectInfo 结构变量名就是 dbus_glib_\$(prefix)_object_info。绑定文件会为接口方法定义回调函数。回调函数的名称是这样的:首先将 xml 中的方法名称转换到全部小写,下划线分隔的格式,然后增加前缀"\$(prefix)_"。例如:如果 xml 中有方法 SendMessage,绑定文件就会引用一个名称为\$(prefix)_send_message 的函数。

绑定文件还会为接口方法生成用于散集(Unmarshaling)的函数。在 dbus 消息中,方法参数是以流格式存在的。该函数将方法参数由数据流还原到 glib 的数据格式,并传入方法的回调函数。本例中,dbus-binding-tool 生成以下的 smss-glue.h:

```
$ cat smss-glue.h
/* Generated by dbus-binding-tool; do not edit! */

#ifndef __dbus_glib_marshal_gsm_sms_MARSHAL_H__
#define __dbus_glib_marshal_gsm_sms_MARSHAL_H__

#include <glib-object.h>
```

```
G BEGIN DECLS
#ifdef G_ENABLE_DEBUG
#define q_marshal_value_peek_boolean(v)
                                         g_value_get_boolean (v)
#define q_marshal_value_peek_char(v)
                                         g_value_get_char (v)
#define g_marshal_value_peek_uchar(v)
                                         g_value_get_uchar (v)
#define q_marshal_value_peek_int(v)
                                         g_value_get_int (v)
#define q_marshal_value_peek_uint(v)
                                         g_value_get_uint (v)
#define g_marshal_value_peek_long(v)
                                         g_value_get_long (v)
#define q_marshal_value_peek_ulong(v)
                                         q_value_get_ulong (v)
#define g_marshal_value_peek_int64(v)
                                         g_value_get_int64 (v)
#define q_marshal_value_peek_uint64(v)
                                         g_value_get_uint64 (v)
#define g_marshal_value_peek_enum(v)
                                         g_value_get_enum (v)
#define g_marshal_value_peek_flags(v)
                                         g_value_get_flags (v)
#define g_marshal_value_peek_float(v)
                                         g_value_get_float (v)
#define q_marshal_value_peek_double(v)
                                         g_value_get_double (v)
#define g_marshal_value_peek_string(v)
                                         (char*) g_value_get_string (v)
#define g_marshal_value_peek_param(v)
                                         g_value_get_param (v)
#define g_marshal_value_peek_boxed(v)
                                         g_value_get_boxed (v)
#define g_marshal_value_peek_pointer(v)
                                         g_value_get_pointer (v)
#define q_marshal_value_peek_object(v)
                                         q_value_get_object (v)
#else /* !G_ENABLE_DEBUG */
/* WARNING: This code accesses GValues directly, which is UNSUPPORTED API.
```

```
*
           Do not access GValues directly in your code. Instead, use the
           q_value_get_*() functions
*/
#define g_marshal_value_peek_boolean(v)
                                         (v)->data[0].v_int
#define q_marshal_value_peek_char(v)
                                         (v)->data[0].v_int
#define g_marshal_value_peek_uchar(v)
                                         (v)->data[0].v_uint
#define q_marshal_value_peek_int(v)
                                         (v)->data[0].v_int
#define q_marshal_value_peek_uint(v)
                                         (v)->data[0].v_uint
#define g_marshal_value_peek_long(v)
                                         (v)->data[0].v_long
#define g_marshal_value_peek_ulong(v)
                                         (v)->data[0].v_ulong
#define q_marshal_value_peek_int64(v)
                                         (v)->data[0].v_int64
#define q_marshal_value_peek_uint64(v)
                                         (v)->data[0].v_uint64
#define g_marshal_value_peek_enum(v)
                                         (v)->data[0].v_long
#define g_marshal_value_peek_flags(v)
                                         (v)->data[0].v_ulong
#define g_marshal_value_peek_float(v)
                                         (v)->data[0].v_float
#define q_marshal_value_peek_double(v)
                                         (v)->data[0].v_double
#define g_marshal_value_peek_string(v)
                                         (v)->data[0].v_pointer
#define g_marshal_value_peek_param(v)
                                         (v)->data[0].v_pointer
#define g_marshal_value_peek_boxed(v)
                                         (v)->data[0].v_pointer
#define g_marshal_value_peek_pointer(v)
                                         (v)->data[0].v_pointer
#define q_marshal_value_peek_object(v)
                                         (v)->data[0].v_pointer
#endif /* !G_ENABLE_DEBUG */
```

```
/* BOOLEAN:STRING,STRING,BOXED,POINTER,POINTER (/tmp/dbus-binding-tool-c-marshallers.3YAGNU:1) */
extern void dbus_glib_marshal_gsm_sms_BOOLEAN__STRING_STRING_BOXED_POINTER_POINTER (GClosure
                                                                                                  *closure,
                                          GValue
                                                       *return_value,
                                          quint
                                                        n_param_values,
                                          const GValue *param_values,
                                          apointer
                                                        invocation_hint,
                                          gpointer
                                                        marshal_data);
void
dbus_glib_marshal_gsm_sms_BOOLEAN__STRING_STRING_BOXED_POINTER_POINTER (GClosure
                                                                                      *closure.
                                                 *return_value,
                                    GValue
                                                  n_param_values,
                                    quint
                                    const GValue *param_values,
                                    gpointer
                                                  invocation_hint,
                                    gpointer
                                                  marshal_data)
{
typedef gboolean (*GMarshalFunc_BOOLEAN__STRING_STRING_BOXED_POINTER_POINTER) (gpointer
                                                                                              data1,
                                        gpointer
                                                     arg_1,
                                        gpointer
                                                     arg_2,
                                        gpointer
                                                     arg_3,
                                        gpointer
                                                     arg_4,
                                        gpointer
                                                     arg_5,
                                        gpointer
                                                     data2);
```

```
register GMarshalFunc_BOOLEAN__STRING_STRING_BOXED_POINTER_POINTER callback;
    register GCClosure *cc = (GCClosure*) closure;
    register gpointer data1, data2;
    gboolean v_return;
    g_return_if_fail (return_value != NULL);
    g_return_if_fail (n_param_values == 6);
    if (G_CCLOSURE_SWAP_DATA (closure))
      data1 = closure->data;
      data2 = g_value_peek_pointer (param_values + 0);
    else
      data1 = g_value_peek_pointer (param_values + 0);
      data2 = closure->data;
    callback = (GMarshalFunc_BOOLEAN__STRING_STRING_BOXED_POINTER_POINTER) (marshal_data ? marshal_data : cc-
>callback);
    v_return = callback (data1,
              g_marshal_value_peek_string (param_values + 1),
```

```
g_marshal_value_peek_string (param_values + 2),
              q_marshal_value_peek_boxed (param_values + 3),
              g_marshal_value_peek_pointer (param_values + 4),
              g_marshal_value_peek_pointer (param_values + 5),
              data2):
    g_value_set_boolean (return_value, v_return);
   G_END_DECLS
   #endif /* __dbus_glib_marshal_gsm_sms_MARSHAL_H__ */
  #include
   static const DBusGMethodInfo dbus_glib_gsm_sms_methods[] = {
   { (GCallback) gsm_sms_send_message,
dbus_glib_marshal_gsm_sms_boolean__String_string_boxed_pointer_pointer, 0 },
  };
   const DBusGObjectInfo dbus_glib_gsm_sms_object_info = {
    0,
    dbus_glib_gsm_sms_methods,
    1,
```

```
"org.freesmartphone.GSM.SMS\0SendMessage\0S\0number\0I\0s\0contents\0I\0s\0featuremap\0I\0a{s
v}\0arg3\00\0F\0N\0i\0\0",
   "org.freesmartphone.GSM.SMS\0IncomingMessage\0\0",
   "\0"
};
```

在包含绑定文件前,我们必须声明绑定文件要引用的回调函数。

2 对象

2.1 对象定义

dbus-glib用GObject实现dbus对象。所以我们首先要实现一个对象。在本例中,我们实现一个GsmSms对象,它继承了GObject:

```
$ cat gsm_sms.h
#ifndef GSM_SMS_H
#define GSM_SMS_H

typedef struct GsmSms GsmSms;
typedef struct GsmSmsClass;
```

```
struct GsmSms
   GObject parent;
  }:
  struct GsmSmsClass
   GObjectClass parent;
  };
  #define GSM SMS TYPE
                                              (gsm sms get type ())
  GType qsm_sms_qet_type (void);
  gboolean gsm_sms_send_message (GsmSms *obj, const char *number, const char *contents, GHashTable
*featuremap, int *ret, GError **error);
  void gsm_sms_emit_incoming_message(GsmSms *obj, const char * address, const char * contents, GHashTable
*hash);
  #endif
```

GObject 的对象定义虽然繁琐,但有固定的套路。依样画葫芦,画多了就习惯了。我们在 gsm_sms.h 中声明了 gsm_sms_send_message 函数。 gsm_sms_send_message 函数是在 gsm_sms.c 中实现的,在绑定文件 smss-glue.h 中用到。因为主程序要使用绑定文件中的对象信息,所以应由主程序包含绑定文件。主程序只要在包含绑定文件前包含 gsm_sms.h,编译器就不会抱怨 gsm_sms_send_message 函数未声明。

2.2 信号的列集函数

列集(Marshaling)是将数据从某种格式存为流格式的操作;散集(Unmarshaling)则是列集的反操作,将信息从流格式中还原出来。在绑定文件中,dbus-binding-tool 自动生成函数将方法参数从 dbus 消息中还原出来,即实现了散集。那么我们怎么把信号参数由 glib 的数据结构转换到消息中的数据流呢?

因为 GsmSms 对象有一个信号,所以在对象类初始化函数 gsm_sms_class_init 中,我们要调用 g_signal_new 创建信号。 g_signal_new 要求我们提供一个列集函数。

glib 有一些标准的列集函数,在 gmarshal.h 中定义。例如 g_cclosure_marshal_VOID__STRING,这个函数适合只有一个字符串参数的信号。如果 gmarshal.h 没有提供适合的列集函数,我们可以用一个叫 glib-genmarshal 的工具自动生成列集函数。后面我们会看到,无论是标准列集函数还是生成的列集函数都是既可以用于列集也可以用于散集,这些函数通常都被称作列集函数。

使用 glib-genmarshal 前,我们同样要准备一个输入文件:

```
$ cat sms-marshal.list
# see glib-genmarshal(1) for a detailed description of the file format,
# possible parameter types are:
# VOID indicates no return type, or no extra
# parameters. if VOID is used as the parameter
# list, no additional parameters may be present.
# BOOLEAN for boolean types (gboolean)
# CHAR for signed char types (gchar)
# UCHAR for unsigned char types (guchar)
```

```
#
                for signed integer types (gint)
    INT
                for unsigned integer types (quint)
    UINT
                for signed long integer types (glong)
    LONG
                for unsigned long integer types (gulong)
    ULONG
                for enumeration types (gint)
    ENUM
                for flag enumeration types (quint)
    FLAGS
                for single-precision float types (gfloat)
    FLOAT
                for double-precision float types (gdouble)
    DOUBLE
                for string types (gchar*)
    STRING
                for GParamSpec or derived types (GParamSpec*)
    PARAM
                for boxed (anonymous but reference counted) types (GBoxed*)
    BOXED
    POINTER
                for anonymous pointer types (gpointer)
                for GObject or derived types (GObject*)
    OBJECT
                deprecated alias for VOID
    NONE
                deprecated alias for BOOLEAN
    BOOL
VOID: STRING, STRING, BOXED
```

我们需要的函数返回类型是 VOID,参数是 STRING,STRING,BOXED。在 Makefile.am 中可以这样调用 glib-genmarshal:

```
$(LIBTOOL) --mode=execute glib-genmarshal --body sms-marshal.list --prefix=sms_marshal >
sms-marshal.c
```

"--prefix"和函数原型决定输出函数名。如果"--prefix=sms_marshal",函数原型是"OID:STRING,STRING,BOXED",生成的列集函数名就必然是 sms_marshal_VOID__STRING_STRING_BOXED。

在本例中自动生成的文件内容如下:

```
$ cat sms-marshal.h
#ifndef sms marshal MARSHAL H
#define __sms_marshal_MARSHAL_H__
               <qlib-object.h>
#include
G_BEGIN_DECLS
/* VOID:STRING,STRING,BOXED (sms-marshal.list:24) */
extern void sms_marshal_VOID__STRING_STRING_BOXED (GClosure
                                                               *closure.
                                     *return_value,
                         G∨alue
                                      n_param_values,
                         quint
                         const GValue *param_values,
                         gpointer
                                      invocation_hint,
                                      marshal_data);
                         gpointer
```

```
G_END_DECLS

#endif /* __sms_marshal_MARSHAL_H__ */

$ cat sms-marshal.c

#include <glib-object.h>
```

```
#ifdef G ENABLE DEBUG
#define q_marshal_value_peek_boolean(v)
                                         g_value_get_boolean (v)
#define g_marshal_value_peek_char(v)
                                         g_value_get_char (v)
#define g_marshal_value_peek_uchar(v)
                                         g_value_get_uchar (v)
#define g_marshal_value_peek_int(v)
                                         g_value_get_int (v)
#define g_marshal_value_peek_uint(v)
                                         g_value_get_uint (v)
#define g_marshal_value_peek_long(v)
                                         g_value_get_long (v)
#define g_marshal_value_peek_ulong(v)
                                         g_value_get_ulong (v)
#define g_marshal_value_peek_int64(v)
                                         g_value_get_int64 (v)
#define g_marshal_value_peek_uint64(v)
                                         g_value_get_uint64 (v)
#define g_marshal_value_peek_enum(v)
                                         g_value_get_enum (v)
#define g_marshal_value_peek_flags(v)
                                         g_value_get_flags (v)
                                         g_value_get_float (v)
#define g_marshal_value_peek_float(v)
```

```
#define g_marshal_value_peek_double(v)
                                         q_value_get_double (v)
#define q_marshal_value_peek_string(v)
                                         (char*) g_value_get_string (v)
#define g_marshal_value_peek_param(v)
                                         g_value_get_param (v)
#define g_marshal_value_peek_boxed(v)
                                         g_value_get_boxed (v)
#define q_marshal_value_peek_pointer(v)
                                         g_value_get_pointer (v)
                                         g_value_get_object (v)
#define g_marshal_value_peek_object(v)
#else /* !G ENABLE DEBUG */
/* WARNING: This code accesses GValues directly, which is UNSUPPORTED API.
           Do not access GValues directly in your code. Instead, use the
           g_value_get_*() functions
*/
#define q_marshal_value_peek_boolean(v)
                                         (v)->data[0].v int
#define g_marshal_value_peek_char(v)
                                         (v)->data[0].v_int
#define g_marshal_value_peek_uchar(v)
                                         (v)->data[0].v_uint
#define g_marshal_value_peek_int(v)
                                         (v)->data[0].v_int
#define g_marshal_value_peek_uint(v)
                                         (v)->data[0].v_uint
#define g_marshal_value_peek_long(v)
                                         (v)->data[0].v_long
#define q_marshal_value_peek_ulong(v)
                                         (v)->data[0].v_ulong
#define g_marshal_value_peek_int64(v)
                                         (v)->data[0].v_int64
#define g_marshal_value_peek_uint64(v)
                                         (v)->data[0].v_uint64
#define g_marshal_value_peek_enum(v)
                                         (v)->data[0].v_long
#define q_marshal_value_peek_flags(v)
                                         (v)->data[0].v_ulong
#define q_marshal_value_peek_float(v)
                                         (v)->data[0].v_float
```

```
#define g_marshal_value_peek_double(v)
                                         (v)->data[0].v_double
#define g_marshal_value_peek_string(v)
                                         (v)->data[0].v_pointer
#define g_marshal_value_peek_param(v)
                                         (v)->data[0].v_pointer
#define g_marshal_value_peek_boxed(v)
                                         (v)->data[0].v_pointer
#define g_marshal_value_peek_pointer(v) (v)->data[0].v_pointer
#define g_marshal_value_peek_object(v)
                                         (v)->data[0].v_pointer
#endif /* !G_ENABLE_DEBUG */
/* VOID:STRING,STRING,BOXED (sms-marshal.list:24) */
void
sms_marshal_void__STRING_STRING_BOXED (GClosure
                                                    *closure,
                                *return_value,
                   GValue
                   quint
                                 n_param_values,
                   const GValue *param_values,
                   gpointer
                                 invocation_hint,
                   gpointer
                                 marshal_data)
{
typedef void (*GMarshalFunc_VOID__STRING_STRING_BOXED) (gpointer
                                                                       data1.
                             gpointer
                                          arg_1,
                             gpointer
                                          arg_2,
                             gpointer
                                          arg_3,
                             gpointer
                                          data2);
```

```
register GMarshalFunc_VOID__STRING_STRING_BOXED callback;
register GCClosure *cc = (GCClosure*) closure;
register gpointer data1, data2;

g_return_if_fail (n_param_values == 4);

if (G_CCLOSURE_SWAP_DATA (closure))
{
   data1 = closure->data;
   data2 = g_value_peek_pointer (param_values + 0);
}
else
{
   data1 = g_value_peek_pointer (param_values + 0);
   data2 = closure->data;
}
callback = (GMarshalFunc_VOID__STRING_STRING_BOXED) (marshal_data ? marshal_data : cc->callback);
```

```
callback (data1,
    g_marshal_value_peek_string (param_values + 1),
    g_marshal_value_peek_string (param_values + 2),
    g_marshal_value_peek_boxed (param_values + 3),
    data2);
```

}

2.3 对象实现

准备好列集函数后,我们来实现GsmSms。

```
$ cat -n gsm_sms.c
  1 #include <dbus/dbus-glib.h>
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 #include <string.h>
  5 #include "gsm_sms.h"
  6 #include "sms-marshal.h"
  7 #include "sms features.h"
  9 enum
  10 {
         INCOMING_MESSAGE,
 11
 12
         LAST_SIGNAL
 13 };
 14
 15 static guint signals[LAST_SIGNAL];
```

```
16
17 G_DEFINE_TYPE(GSmSms, gsm_sms, G_TYPE_OBJECT)
18
19 static void gsm_sms_init (GsmSms *obj)
20 {
21 }
22
23 static void gsm_sms_class_init (GsmSmsClass *klass)
24 {
25
        signals[INCOMING_MESSAGE] = g_signal_new (
            "incoming_message",
26
27
            G_OBJECT_CLASS_TYPE (klass),
28
            G_SIGNAL_RUN_LAST | G_SIGNAL_DETAILED,
29
            0,
30
            NULL, NULL,
31
            sms_marshal_VOID__STRING_STRING_BOXED,
32
           G_TYPE_NONE, 3, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING,
            sms_get_features_type());
33
34 }
35
36 gboolean gsm_sms_send_message (GsmSms *obj, const char *number, const char *contents,
        GHashTable *featuremap, int *ret, GError **error)
37
38 {
```

```
39
        printf("number=%s\n", number);
40
        printf("contents=%s\n", contents);
        sms_show_features(featuremap);
41
       *ret = strlen(contents);
42
43
        return TRUE;
44 }
45
46 void gsm_sms_emit_incoming_message(GsmSms *obj, const char * address,
        const char * contents, GHashTable *hash)
47
48 {
        q_signal_emit (obj, signals[INCOMING_MESSAGE], 0, address, contents, hash);
49
50 }
```

在类初始化函数 gsm_sms_class_init 中,我们调用 g_signal_new 创建了信号。 g_signal_new 函数的原型是:

```
guint g_signal_new (const gchar *signal_name,
   GType itype,
   GSignalFlags signal_flags,
   guint class_offset,
   GSignalAccumulator accumulator,
   gpointer accu_data,
   GSignalCMarshaller c_marshaller,
   GType return_type,
   guint n_params,
```

...);

31 行提供了列集函数。32-33 行是返回值类型和参数类型。其中第三个参数调用了函数 sms_get_features_type(在 sms_features.h 中声明)。因为 a{sv}类型的参数处理起来比较繁琐,我专门写了一个 sms_features 模块处理,后面会介绍。

在主程序中登记对象信息时,对象信息把 SendMessage 方法和 gsm_sms_send_message 函数以及自动生成的散集函数联系起来。当客户程序 调用 SendMessage 方法时,dbus-glib 会通过对象信息表格找到回调函数和散集函数,用散集函数从 method_call 消息中取出参数传入回调函数 gsm_sms_send_message。 gsm_sms_send_message 调用 sms_show_features 函数处理 a { sv } 参数。 sms_show_features 也在 sms_features 模块定义,后面会介绍。

gsm_sms 模块提供了一个 gsm_sms_emit_incoming_message 函数供外部模块调用。调用这个函数可以发射一个信号。在真实环境中,只有外部事件发生后才会发射信号。本例中会有测试代码发射信号。

3 主程序

3.1 登记 dbus 服务器

下面就是主程序

\$ cat -n smss.c

- 1 #include <dbus/dbus-glib.h>
- 2 #include <stdio.h>
- 3 #include <stdlib.h>

```
4 #include <glib/giochannel.h>
 5 #include "gsm sms.h"
6 #include "smss-glue.h"
7 #include "sms_features.h"
9 #define SMSS_DEBUG
10
11 static void lose (const char *str, ...)
12 {
13
       va_list args;
       va_start (args, str);
14
       vfprintf (stderr, str, args);
15
16
       fputc ('\n', stderr);
17
       va_end (args);
       exit (1);
18
19 }
20
21 static void lose_gerror (const char *prefix, GError *error)
22 {
23
       if (error) {
           lose ("%s: %s", prefix, error->message);
24
25
       else {
26
```

```
lose ("%s", prefix);
27
28
29 }
30
31 static void shell_help(void)
32 {
33
       printf( "\ts\tsend signal\n"
            "\tq\tQuit\n"
34
35
           );
36 }
37
38 void emit_signal(GsmSms *obj)
39 {
40
       GHashTable *features = sms_create_features("ucs2", 3, 1);
       gsm_sms_emit_incoming_message(obj, "12345678901", "hello signal!", features);
41
42
        sms_release_features(features);
43 }
44
45 #define STDIN_BUF_SIZE
                              1024
46 static gboolean channel_cb(GIOChannel *source, GIOCondition condition, gpointer data)
47 {
       int rc;
48
       char buf[STDIN_BUF_SIZE+1];
49
```

```
50
        GsmSms *obj = (GsmSms *)data;
51
52
        if (condition != G_IO_IN) {
53
            return TRUE;
54
        }
55
        /* we've received something on stdin.
56
                                                 */
57
        printf("# ");
58
        rc = fscanf(stdin, "%s", buf);
59
        if (rc <= 0) {
            printf("NULL\n");
60
61
            return TRUE;
62
        }
63
64
        if (!strcmp(buf, "h")) {
65
            shell_help();
        } else if (!strcmp(buf, "?")) {
66
            shell_help();
67
        } else if (!strcmp(buf, "s")) {
68
69
            emit_signal(obj);
70
        } else if (!strcmp(buf, "q")) {
71
            exit(0);
72
        } else {
```

```
printf("Unknown command `%s'\n", buf);
73
74
75
        return TRUE;
76 }
77
78 int main (int argc, char **argv)
79 {
80
        DBusGConnection *bus;
        DBusGProxy *bus_proxy;
81
82
        GError *error = NULL;
        GsmSms *obj;
83
        GMainLoop *mainloop;
84
85
        guint request_name_result;
86
        GIOChannel *chan;
87
   #ifdef SMSS_DEBUG
89
        g_slice_set_config(G_SLICE_CONFIG_ALWAYS_MALLOC, TRUE);
    #endif
90
        g_type_init ();
91
92
93
        dbus_g_object_type_install_info (GSM_SMS_TYPE, &dbus_glib_gsm_sms_object_info);
94
95
        mainloop = g_main_loop_new (NULL, FALSE);
```

```
96
97
        bus = dbus_q_bus_get (DBUS_BUS_SESSION, &error);
        if (!bus)
98
99
            lose_gerror ("Couldn't connect to system bus", error);
100
         bus_proxy = dbus_q_proxy_new_for_name (bus, "org.freedesktop.DBus",
101
102
             "/", "org.freedesktop.DBus");
103
104
         if (!dbus_g_proxy_call (bus_proxy, "RequestName", &error,
             G_TYPE_STRING, "org.freesmartphone.ogsmd",
105
106
             G_TYPE_UINT, 0,
107
             G_TYPE_INVALID,
108
             G_TYPE_UINT, &request_name_result,
109
             G_TYPE_INVALID))
110
             lose_gerror ("Failed to acquire org.freesmartphone.ogsmd", error);
111
112
         obj = g_object_new (GSM_SMS_TYPE, NULL);
         dbus_q_connection_register_q_object (bus, "/org/freesmartphone/GSM/Device", G_OBJECT (obj));
113
114
         printf ("service is running\n");
115
         chan = q_io_channel_unix_new(0);
116
          g io add watch (chan, G IO IN, channel cb, obj);
117
         g_main_loop_run (mainloop);
118
```

```
119
120 exit (0);
121 }
```

93 行调用 dbus_g_object_type_install_info 登记 GsmSms 类的接口信息。97 行连接会话总线。 101-102 行在会话总线上为连接"org.freedesktop.DBus"的"/"对象的接口"org.freedesktop.DBus"建立代理。 104-109 行通过接口代理调用"RequestName"方法,请求公共名"org.freesmartphone.ogsmd"。

请求公共名成功后,112 行建立 GsmSms 对象。113 行登记 GsmSms 对象,登记时指定对象路径"/org/freesmartphone/GSM/Device",并传入对象指针。118 行进入主循环等待客户消息。

3.2 IO Channel

我想增加一个敲键测试信号发射。但我又必须在 glib 主循环里等待 dbus 消息。怎样才能既等待 dbus 消息,又等待敲键呢?这种情况可以使用 glib 的 IO Channels。glib 的 IO Channels 允许我们在 glib 主循环等待指定的文件或 socket 句柄。

要使用 IO Channels,首先包含"glib/giochannel.h"。116 行用句柄 0(即标准输入)创建一个 GIOChannel。117 行为我们创建的 GIOChannel 登记回调函数。我们在回调函数 channel_cb 中处理敲键,发射信号。

3.3 编译运行

读者可以从这里下载完整的示例程序。下集会介绍本例的 autotool 工程。目前,我们先编译运行一下,解压后执行:

```
$ ./configure
$ make
$ cd src
$ ./smss
service is running
h
# s send signal
q Quit
```

键入 h 后回车,可以看到敲键的帮助信息。

我想找个客户程序测试一下, dbus-send 不能发 a{sv}这样复杂的参数。我们可以用 d-feet 测试,或者写个 python 脚本:

```
$ cat ./smsc.py
#!/usr/bin/env python
import dbus
bus=dbus.SessionBus()
bus_obj=bus.get_object('org.freesmartphone.ogsmd', '/org/freesmartphone/GSM/Device')
iface=dbus.Interface(bus_obj, 'org.freesmartphone.GSM.SMS')
ret=iface.SendMessage('1234567890', 'hello from python',
{'alphabet':'gsm','csm_num':8,'csm_seq':2})
print "SendMessage return %d" % (ret)
```

执行smsc.py,在服务器端看到:

```
$ ./smss
service is running
h
# s send signal
    q Quit
number=1234567890
contents=hello from python
csm_num=8
alphabet=gsm
csm_seq=2
```

说明服务器可以正常工作。主程序的 89 行要求 glib 直接用 malloc 分配内存,这样用 valgrind 才能检查到内存泄漏(如果有的话)。我们可以这样运行 smss 以检查是否有内存泄漏:

\$ valgrind --tool=memcheck --leak-check=full ./smss

原 dbus 实例讲解(四下):使用 dbus-glib

4、复杂的数据类型

在 dbus 中怎样处理复杂的数据类型?第一个建议是尽量不要使用复杂的数据类型。但如果确实需要呢?有的网友<u>建议</u>用 GArray 作为容器,不管什么参数,在客户端都手工放入 GArray,在服务器端再自己取出来。这确实是个思路,比较适合服务器和客户端都是自己开发的情况。还有一篇"<u>How to pass a variant with dbus-glib</u>"介绍了怎样用 GValue 传递复杂的数据类型,读者可以参考。

下面看看在我们的例子中是怎样处理 a{sv}参数的:

```
$ cat sms_features.h
#ifndef SMS_FEATURES_H
#define SMS_FEATURES_H

#include <glib-object.h>

GHashTable *sms_create_features(const char * alphabet, int csm_num, int csm_seq);

GType sms_get_features_type(void);
```

```
void sms_release_features(GHashTable *features);
void sms_show_features(GHashTable *features);
#endif
```

sms_features.h 声明了几个函数。这个例子的服务器、客户端都会调用。以下是这些函数的实现:

```
$ cat -n sms_features.c
1  #include "sms_features.h"
2
3  static void release_val(gpointer data)
4  {
5     GValue *val = (GValue *)data;
6     g_value_unset(val);
7     g_free(val);
8  }
9
10 GHashTable *sms_create_features(const char * alphabet, int csm_num, int csm_seq)
11  {
12     GHashTable *hash;
13     GValue *val;
14
```

```
hash = q_hash_table_new_full (q_str_hash, NULL, NULL, release_val);
15
16
        val = g_new0(GValue, 1);
17
        g_value_init (val, G_TYPE_STRING);
18
        g_value_set_string (val, alphabet);
19
        g_hash_table_insert(hash, "alphabet", val);
20
21
22
        val = g_new0(GValue, 1);
        g_value_init (val, G_TYPE_INT);
23
        g_value_set_int (val, csm_num);
24
25
        q_hash_table_insert(hash, "csm_num", val);
26
27
        val = q_new0(GValue, 1);
28
        g_value_init (val, G_TYPE_INT);
        g_value_set_int (val, csm_seq);
29
30
        g_hash_table_insert(hash, "csm_seq", val);
31
32
        return hash;
33 }
34
35 GType sms_get_features_type(void)
36 {
        return dbus_g_type_get_map("GHashTable", G_TYPE_STRING, G_TYPE_VALUE);
37
```

```
38 }
39
40 void sms_show_features(GHashTable *features)
41 {
       GList *keys = g_hash_table_get_keys(features);
42
        gint len = g_list_length(keys);
43
44
        gint i;
45
       for (i = 0; i < len; i++) {
46
            gchar *key = g_list_nth_data(keys, i);
47
            GValue *val = g_hash_table_lookup(features, key);
48
49
50
            g_print("%s=", key);
51
            switch (G_VALUE_TYPE(val)) {
52
            case G_TYPE_STRING:
53
                g_print("%s\n", g_value_get_string(val));
54
                break;
55
            case G_TYPE_INT:
                g_print("%d\n", g_value_get_int(val));
56
57
                break;
58
            default:
                g_print("Value is of unmanaged type!\n");
59
            }
60
```

```
61 }
62
63 g_list_free(keys);
64 }
65
66 void sms_release_features(GHashTable *features)
67 {
68 g_hash_table_destroy(features);
69 }
70
```

sms_get_features_type 调用 dbus_g_type_get_map 创建 a{sv}类型。服务器在创建信号时用到。客户端在调用方法和注册信号时都会用到。sms_create_features 调用 g_hash_table_new_full 创建哈希表,在创建的同时登记了值对象的清理函数。在 sms_release_features 调用 g_hash_table_destroy 销毁哈希表时,创建时登记的值对象清理函数会被调用。

5、客户端

5.1、代码

客户端程序如下:

```
$ cat -n smsc.c
```

```
1 #include <dbus/dbus-glib.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #include <string.h>
5 #include <glib/giochannel.h>
6 #include "sms-marshal.h"
7 #include "sms features.h"
9 #define SMSC_DEBUG
10
11 static void lose (const char *str, ...)
12 {
13
       va_list args;
14
       va_start (args, str);
       vfprintf (stderr, str, args);
15
16
       fputc ('\n', stderr);
       va_end (args);
17
18
       exit (1);
19 }
20
21 static void lose_gerror (const char *prefix, GError *error)
22 {
       if (error) {
23
```

```
lose ("%s: %s", prefix, error->message);
    24
     25
     26
            else {
                 lose ("%s", prefix);
     27
     28
     29 }
     30
     31 static void incoming_message_handler (DBusGProxy *proxy, const char *address, const char *contents,
GHashTable *features, gpointer user_data)
     32 {
     33
             printf ("Received message with addree \"%s\" and it says: \n%s\n", address, contents);
             sms_show_features(features);
     34
     35 }
     36
     37 static void send_message(DBusGProxy *remote_object)
     38 {
            GError *error = NULL;
     39
            GHashTable *features;
     40
    41
            int ret;
     42
            features = sms_create_features ("gsm", 8, 2);
     43
             printf("SendMessage ");
     44
     45
```

```
if (!dbus_g_proxy_call (remote_object, "SendMessage", &error,
46
47
            G_TYPE_STRING, "10987654321", G_TYPE_STRING, "hello world",
            sms_get_features_type(), features, G_TYPE_INVALID,
48
           G_TYPE_INT, &ret, G_TYPE_INVALID))
49
            lose_gerror ("Failed to complete SendMessage", error);
50
51
        printf("return %d\n", ret);
52
53
        sms_release_features(features);
54 }
55
56 static void shell_help(void)
57 {
58
       printf( "\ts\tsend message\n"
59
            "\tq\tQuit\n"
           );
60
61 }
62
    #define STDIN BUF SIZE
                                  1024
   static gboolean channel_cb(GIOChannel *source, GIOCondition condition, gpointer data)
65 {
       int rc;
66
       char buf[STDIN_BUF_SIZE+1];
67
       DBusGProxy *remote_object = (DBusGProxy *)data;
68
```

```
69
70
       if (condition != G_IO_IN) {
71
            return TRUE;
72
       }
73
74
       /* we've received something on stdin.
                                                 */
75
        printf("# ");
76
        rc = fscanf(stdin, "%s", buf);
77
       if (rc <= 0) {
78
            printf("NULL\n");
79
            return TRUE;
       }
80
81
82
       if (!strcmp(buf, "h")) {
83
            shell_help();
       } else if (!strcmp(buf, "?")) {
84
            shell_help();
85
       } else if (!strcmp(buf, "s")) {
86
            send_message(remote_object);
87
88
       } else if (!strcmp(buf, "q")) {
89
            exit(0);
90
       } else {
            printf("Unknown command `%s'\n", buf);
91
```

```
92
93
        return TRUE;
94 }
95
96 int main (int argc, char **argv)
97 {
98
        DBusGConnection *bus;
99
        DBusGProxy *remote_object;
         GError *error = NULL;
100
101
         GMainLoop *mainloop;
         GIOChannel *chan;
102
103
         guint source;
104
         GType features_type;
105
    #ifdef SMSC_DEBUG
106
107
         g_slice_set_config(G_SLICE_CONFIG_ALWAYS_MALLOC, TRUE);
     #endif
108
109
         g_type_init ();
         mainloop = g_main_loop_new (NULL, FALSE);
110
111
112
         bus = dbus_g_bus_get (DBUS_BUS_SESSION, &error);
113
         if (!bus)
             lose_gerror ("Couldn't connect to session bus", error);
114
```

```
115
    116
             remote_object = dbus_q_proxy_new_for_name (bus, "org.freesmartphone.ogsmd",
                  "/org/freesmartphone/GSM/Device",
    117
                 "org.freesmartphone.GSM.SMS");
    118
             if (!remote_object)
    119
    120
                 lose_gerror ("Failed to get name owner", NULL);
    121
    122
             features_type = sms_qet_features_type();
    123
             dbus_g_object_register_marshaller (sms_marshal_VOID__STRING_STRING_BOXED, G_TYPE_NONE,
G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING,
    124
                 features_type, G_TYPE_INVALID);
    125
             dbus_g_proxy_add_signal (remote_object, "IncomingMessage", G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING,
features_type, G_TYPE_INVALID);
             dbus_q_proxy_connect_signal (remote_object, "IncomingMessage", G_CALLBACK
    126
(incoming_message_handler), NULL, NULL);
    127
    128
             chan = g_io_channel_unix_new(0);
             source = g_io_add_watch(chan, G_IO_IN, channel_cb, remote_object);
    129
    130
             g_main_loop_run (mainloop);
             exit (0);
    131
    132 }
```

112 行连接会话总线。116-118 行在会话总线上获取连接"org.freesmartphone.ogsmd"的对象"/org/freesmartphone/GSM/Device" 的接口"org.freesmartphone.GSM.SMS"的接口代理对象。

123 行调用 dbus_g_object_register_marshaller 向 dbus-glib 登记列集函数。 125 行调用 dbus_g_proxy_add_signal 增加对信号 IncomingMessage 的监听。126 行登记信号 IncomingMessage 的回调函数。 123 行登记的还是我们用 glib-genmarshal 生成的函数 sms_marshal_VOID__STRING_STRING_BOXED。dbus-glib 使用这个函数从 signal 消息中取出信号参数,传递给回调函数,即执行散集操作。这说明 glib-genmarshal 生成的列集函数既可以用于列集,也可以用于散集。

客户端程序同样用 IO Channel 接受用户输入。129 行在登记回调函数时将指向接口代理对象的指针作为参数传入。回调函数 channel_cb 在用户键入's'命令后通过 send_message 函数调用 org.freesmartphone.GSM.SMS 接口对象的 SendMessage 方法。 107 行的设置 G SLICE CONFIG ALWAYS MALLOC 同样是为了用 valgrind 检查内存泄漏。

5.2、执行

我们先运行 dbus-monitor,然后运行 smss,再运行 smsc。先在 smsc 中键入's'回车调用 SendMessage 方法。然后在 smss 中键入's'回车发送 IncomingMessage 信号。然后在 smsc 中键入'q'回车退出。最后在 smss 中键入'q'回车退出。

\$./smss
service is running
number=10987654321
contents=hello world
csm_num=8
alphabet=gsm
csm_seq=2

```
h
                send signal
        S
            Quit
    q
S
# a
$ ./smsc
                send message
        S
            Quit
    q
# SendMessage return 11
Received message with addree "12345678901" and it says:
hello signal!
csm_num=3
alphabet=ucs2
csm\_seq=1
```

我们可以看到打印出来的信号和消息。对于同一件事情,不同的层次的观察者会看到不同的细节,下表是 dbus-monitor 看到的东西:

```
smss连接会话总线。会话总
结发 NameOwnerChanged interface=org.freedesktop.DBus; member=NameOwnerChanged
信号,通知唯一 string ":1.21"
名":1.21"被分配。 string ""
```

	string ":1.21"
smss 向会话总线发送	method call sender=:1.21 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/org/freedesktop/DBus;
Hello 取得自己的唯一	interface=org.freedesktop.DBus; member=Hello
名":1.21"。	
smss 调用 AddMatch 要求	method call sender=:1.21 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/org/freedesktop/DBus;
接收会话总线的	interface=org.freedesktop.DBus; member=AddMatch
NameOwnerChanged信号。	string
	"type='signal',sender='org.freedesktop.DBus',path='/org/freedesktop/DBus',interface='org.freedeskt
	op.DBus',member='NameOwnerChanged'"
smss 调用 AddMatch 要求	method call sender=:1.21 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/org/freedesktop/DBus;
接收会话总线发送的所有信	interface=org.freedesktop.DBus; member=AddMatch
号。	string "type='signal',sender='org.freedesktop.DBus',path='/',interface='org.freedesktop.DBus'"
smss 调用 GetNameOwner	method call sender=:1.21 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/org/freedesktop/DBus;
获取连	interface=org.freedesktop.DBus; member=GetNameOwner
接"org.freedesktop.DBu	string "org.freedesktop.DBus"
s"的唯一名。	
会话总线发送	signal sender=org.freedesktop.DBus -> dest=(null destination) path=/org/freedesktop/DBus;
NameOwnerChanged 信号 ,	interface=org.freedesktop.DBus; member=NameOwnerChanged
通知唯一名为":1.21"的连	string "org.freesmartphone.ogsmd"
接获得了公众	string ""
名"org.freesmartphone.	string ":1.21"
ogsmd"。	

```
smss 请求公众
                     method call sender=:1.21 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/; interface=org.freedesktop.DBus;
名"org.freesmartphone. member=RequestName
ogsmd"。分配公众名在前,
                        string "org.freesmartphone.ogsmd"
请求公众名在后,应该是监
                        uint32 0
控过程颠倒了消息次序。
smsc连接会话总线。会话总 signal sender=org.freedesktop.DBus -> dest=(null destination) path=/org/freedesktop/DBus;
线发NameOwnerChanged
                     interface=org.freedesktop.DBus; member=NameOwnerChanged
信号,通知唯一
                        string ":1.22"
名":1.22"被分配。
                        string ""
                        string ":1.22"
smss 向会话总线发送
                     method call sender=:1.22 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/org/freedesktop/DBus;
Hello 取得自己的唯一
                     interface=org.freedesktop.DBus; member=Hello
名":1.22"。
smsc调用 AddMatch 要求
                     method call sender=:1.22 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/org/freedesktop/DBus;
接收会话总线的
                     interface=org.freedesktop.DBus; member=AddMatch
NameOwnerChanged 信号。
                        string
                      type='signal',sender='org.freedesktop.DBus',path='/org/freedesktop/DBus',interface='org.freedeskt"
                     op.DBus',member='NameOwnerChanged'"
                     method call sender=:1.22 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/org/freedesktop/DBus;
smsc 调用 AddMatch 要求
接收连
                     interface=org.freedesktop.DBus; member=AddMatch
接'org.freesmartphone.
                        string
                      "type='signal',sender='org.freesmartphone.ogsmd',path='/org/freesmartphone/GSM/Device',interface=
ogsmd'中对
```

```
象'/org/freesmartphone org.freesmartphone.GSM.SMS'"
/GSM/Device'的'org.fre
esmartphone.GSM.SMS'接
口的信号。
smsc 调用 GetNameOwner
                     method call sender=:1.22 -> dest=org.freedesktop.DBus path=/org/freedesktop/DBus;
获取连
                     interface=org.freedesktop.DBus; member=GetNameOwner
接"org.freesmartphone.
                         string "org.freesmartphone.ogsmd"
ogsmd"的唯一名。
smsc 调用连
                     method call sender=:1.22 -> dest=org.freesmartphone.ogsmd path=/org/freesmartphone/GSM/Device;
接'org.freesmartphone.linterface=org.freesmartphone.GSM.SMS; member=SendMessage
ogsmd'中对
                         string "10987654321"
象'/org/freesmartphone
                         string "hello world"
/GSM/Device'的'org.fre
                         array [
esmartphone.GSM.SMS'接
                            dict entry(
口的 SendMessage 方法。
                               string "csm_seq"
                               variant int32 2
                            dict entry(
                               string "alphabet"
                              variant string "gsm"
                            dict entry(
                               string "csm_num"
```

```
variant int32 8
smss向smsc发送method method return sender=:1.21 -> dest=:1.22 reply_serial=5
return消息,返回
                        int32 11
SendMessage 方法的输出
参数。
smss 发送
                     signal sender=:1.21 -> dest=(null destination) path=/org/freesmartphone/GSM/Device;
IncomingMessage 信号。
                     interface=org.freesmartphone.GSM.SMS; member=IncomingMessage
                        string "12345678901"
                        string "hello signal!"
                        array [
                           dict entry(
                              string "csm_seq"
                              variant int32 1
                           dict entry(
                              string "alphabet"
                              variant string "ucs2"
                           dict entry(
                              string "csm num"
                              variant int32 3
```

```
会话总线通知连
                     signal sender=org.freedesktop.DBus -> dest=(null destination) path=/org/freedesktop/DBus;
接":1.22",即 smsc 的连
                    interface=org.freedesktop.DBus; member=NameOwnerChanged
接已经切断。
                        string ":1.22"
                        string ":1.22"
                        string ""
会话总线通知拥有公共
                     signal sender=org.freedesktop.DBus -> dest=(null destination) path=/org/freedesktop/DBus;
名"org.freesmartphone. interface=org.freedesktop.DBus; member=NameOwnerChanged
ogsmd"的连接已经切断。
                        string "org.freesmartphone.ogsmd"
                        string ":1.21"
                        string ""
会话总线通知拥有唯一名": signal sender=org.freedesktop.DBus -> dest=(null destination) path=/org/freedesktop/DBus;
|1.21"的连接已经切断。即 ||interface=org.freedesktop.DBus; member=NameOwnerChanged
smss 已经终止。
                        string ":1.21"
                        string ":1.21"
                        string ""
```

6、工程

我提供下载的文件要用 make distcheck 制作的,其中包含了一些自动生成的文件。执行./clean.sh 可以删掉自动生成的文件,只留下我创建的文件:

```
$ find . -type f
./clean.sh
./makefile.am
./autogen.sh
./src/gsm_sms.h
./src/makefile.am
./src/sms-marshal.list
./src/smss.xml
./src/smss.c
./src/smss.c
./src/smss.c
./src/sms.c
./src/sms_features.h
./src/sms_features.c
./src/smsc.c
./src/smsc.c
./configure.ac
```

前面已经介绍过所有的源文件。我们再看看工程文件:

```
$ cat autogen.sh
#! /bin/sh
touch `find .`
aclocal
autoconf
autoheader
touch NEWS README AUTHORS ChangeLog
```

```
automake --add-missing

$ cat Makefile.am

SUBDIRS = src

EXTRA_DIST = autogen.sh clean.sh
```

autogen.sh 建立工程环境。在执行 clean.sh 后,执行 autogen.sh 重新生成 configure 等工程文件。其中的 touch 命令是为了防止文件有将来的时间戳。因为我在虚拟机中运行 ubuntu,所以可能会出现这类问题。 Makefile.am 将 autogen.sh clean.sh 也作为发布文件。最重要的工程文件是"configure.ac"和"src/Makefile.am"。

6.1, configure.ac

```
$ cat -n configure.ac
1 AC_INIT()
2 AM_INIT_AUTOMAKE(hello-dbus5, 0.1)
3 AM_CONFIG_HEADER(config.h)
4
5 AC_PROG_CC
6
7
8 # Dbus detection
9 PKG_CHECK_MODULES(DBUS, dbus-1 >= 1.1, have_dbus=yes, have_dbus=no)
```

```
10
11 if test x$have_dbus = xno ; then
        AC_MSG_ERROR([DBus development libraries not found])
12
13 fi
14 AM_CONDITIONAL(HAVE_DBUS, test x$have_dbus = xyes)
15
16 AC_SUBST(DBUS_CFLAGS)
17 AC_SUBST(DBUS_LIBS)
18
19
20 # Glib detection
21 PKG_CHECK_MODULES(DBUS_GLIB, gobject-2.0 >= 2.6, have_glib=yes, have_glib=no)
22
23 if test x$have_glib = xno; then
       AC_MSG_ERROR([GLib development libraries not found])
24
25 fi
26
27 AM_CONDITIONAL(HAVE_GLIB, test x$have_glib = xyes)
28
29 AC_SUBST(DBUS_GLIB_CFLAGS)
30 AC_SUBST(DBUS_GLIB_LIBS)
31
32
```

```
33 AC_OUTPUT([Makefile
34 src/Makefile])
```

8-17 行检查 dbus 库,它们会生成编译常数 DBUS_CFLAGS 和 DBUS_LIBS。 20-30 行检查 dbus-glib 库,它们会生成编译常数 DBUS_GLIB_CFLAGS 和 DBUS_GLIB_LIBS。

6.2, src/Makefile.am

```
14 BUILT_SOURCES = smss-glue.h sms-marshal.h sms-marshal.c
    15 smss_SOURCES = $(BUILT_SOURCES) smss.c gsm_sms.c sms_features.c
    16 noinst_HEADERS = gsm_sms.h sms_features.h
    17
    18
    19 smss-qlue.h: smss.xml
     20
                 $(LIBTOOL) --mode=execute dbus-binding-tool --prefix=gsm_sms --mode=glib-server
--output=smss-qlue.h $(srcdir)/smss.xml
     21
    22 sms-marshal.h: sms-marshal.list
                 $(LIBTOOL) --mode=execute glib-genmarshal --header sms-marshal.list --prefix=sms_marshal >
     23
sms-marshal.h
     24
     25 sms-marshal.c: sms-marshal.list
     26
                 $(LIBTOOL) --mode=execute glib-genmarshal --body sms-marshal.list --prefix=sms_marshal >
sms-marshal.c
     27
     28 CLEANFILES = $(BUILT_SOURCES)
     29
     30 EXTRA DIST = smss.xml sms-marshal.list
     31
     32 # smss
     33 noinst PROGRAMS += smsc
```

34 smsc_SOURCES= smsc.c sms-marshal.c sms_features.c

19-20 行由接口描述文件 smss.xml 生成存根文件 smss-glue.h。22-26 行由列集接口定义生成包含列集函数的代码。

7、结束语

本文介绍了一个简单的 dbus-glib 的例子,包括服务器和客户端。第一讲中还有一个加法例子,如果你理解了本文的例子,那个例子就更简单了。 dbus-glib 源代码中有两个例子:

- example-service 和 example-client 演示方法调用。这个例子的接口描述文件中有个参数类型写错了,将(us)写成(ss),运行时会出错。可能作者想演示一下接口定义与代码实现不一致的后果吧。读者可以从这里下载我修改过的代码。
- example-signal-emitter 和 example-signal-recipient 演示信号发射。这个例子中,example-signal-recipient 调用 example-signal-emitter 的方法请求发送信号。实际上信号应该是来自服务器侧的信息。我将其改成在 example-signal-emitter 中敲键发送信号。读者可以从这里下载我修改过的代码。

好了,《dbus 实例讲解》到此结束。其实我的所有文章只是希望能让这复杂的世界简单一点。