réparation post-suppression dans un ARIN

idée Luite à la suppresson d'un nœud moir qui menaçant l'équilème de l'ARN le nœud a doit parter une surcharge noire en souvenir du a nœud dispare, cou si son omet cette surcharge il manque un sol soir sur les branches pasant par x. On charche à absorber cette surcharge pour régulariser la situation.

répare (sc: moeud)

Si sc est rouge
alors rendre « moir
siron
si « est racine
alors rien à faire
siron

pi - pere de sc w < freme de x Si w est rouge alors rota p-w p devient rouge _ mou ws- nouveeu frère de x (me'c moi con en fils on w rouge) Si w est moir ac 2 fils nous alers w devient rouge repore (p) sinon, or west moir ac 4 febrion et un fils rouge y to x-p //y-w alors notation y-w y devient nou ii ___ rouge W4 nouveau fire dex (iey) is west moir avec un fils nouge z til que x-p// z-w alors whaton p.w w prend la couleur de p 2 devient moi et c'est fini

MB après le cos 1, on est roimené au cas 2, 3, ou 4.

après le cos 2, on recommence son un rd + près de la racine après le cos 3, on est ramené eu cos 4, et on peut s'arrêter.