Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Защищено: Большаков С.А.		емонстрация ЛР: ольшаков С.А.
""2024 г	·	_"2024 г.
	10 лабораторной работ Системное программи	
	"Ввод, вывод и перев	вод адреса"
(есть	ли дополнительные треб	бования - ДА)
	10 (количество листов) <u>Вариант № 20</u>	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ: студент группы ИУ5-41Б	(подпись)
	Цыпышев Т.А.	

СОДЕРЖАНИЕ

 Цель выполнения лабораторной работы № 7 	3
2. Порядок и условия проведения работы № 7	3
3. Описание ошибок, возникших при отладке № 7	3
4. Блок-схема программы	4
5. Текст программы на языке Ассемблера (.LST)	5
6. Скриншот программы в TD.exe	8
7. Результаты работы программы	8
8. Выводы по ЛР № 7	8

Цель выполнения лабораторной работы № 7

Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для ввода с клавиатуры четырехразрядного шестнадцатеричного числа — символами! (короткого адреса NEAR) в машинное шестнадцатеричном представлении (доступные шестнадцатеричные цифры — 0123456789ABCDEF). Введенное значение переводиться в машинное представление в виде отдельного слова (2 байта — DW — тип переменной). Полученное значение выводится затем на экран также в шестнадцатеричном представлении, но заново переведенное из машинного формата. Кроме того, выполняется перевод по схеме Горнера (см. в Википедии) в десятичное представление и на экран выводится в десятичном формате (нужно выполнить программный перевод из одной системы счисления в другую).


Порядок и условия проведения работы № 7

- 1. **Ввод чисел и вывод их представлений**: Программа должна принимать ввод чисел в шестнадцатеричном формате и выводить их шестнадцатеричное и десятичное представления, разделенные знаком равенства ("="). Между шестнадцатеричным и десятичным представлениями должен быть пробел.
- 2. **Организация цикла ввода**: Программа должна работать в циклическом режиме, запросив ввод нового числа после завершения ввода предыдущего. Завершение цикла ввода чисел происходит при вводе символа "*" в первой позиции строки ввода.
- 3. **Проверка вводимых символов**: Необходимо проверять вводимые шестнадцатеричные символы на корректность (допустимые символы: 0-9 и A-F).
- 4. **Очистка экрана и сообщение об успешном завершении**: Программа должна начинаться с очистки экрана и завершаться сообщением об успешном завершении, а также выводом данных студента: ФИО, группы и номера варианта.
- 5. **Подсказка для ввода чисел**: Перед запросом вводимого числа должна выдаваться подсказка в виде: "Введите число(длинный адрес: НННН:НННН)>"

Описание ошибок, возникших при отладке № 7

№ п/п	Проявление ошибки	Причина ошибки	Способ устранения
1.	Неправильный перевод в десятичную систему счисления	Не возможность нормально использовать уже готовую функцию НЕХ	Была написана новая функция HEX_TO_DECIMAL

Блок-схема программы



Текст программы на языке Ассемблера (.LST)

Turbo Assembler Version 3.1 05/08/24 05:10:39 Page 1 lab.asm

```
1
                                     ; Лабораторная работа №7
       2
                                     ; Цыпышев Т.А. ИУ5-41 Вар. 20
       3
       4
          0000
       5
                                     prgr SEGMENT
       6
                                                            ASSUME CS:prgr
       7
          0000
       8
                                       BEGIN:
          0000 E9 0167
       9
                                                            JMP
                                                                   MAIN
       10
                                     ; Сообщение о помощи
       11
       12
           0003 96 EB AF EB E8 A5 A2+
                                           help message
                                                            DΒ
                                                                   'Цыпышев Тимофей ИУ5-41Б Варю 20$'
       13
               20 92 A8 AC AE E4 A5+
               A9 20 88 93 35 2D 34+
       14
       15
               31 81 20 82 A0 E0 EE+
       16
               20 32 30 24
           0023 0100*(00)
                                       buffer
                                                    DB
                                                            256 DUP(0)
       17
                                             DB
       18
           0123 00
                               flag var
                                                    0
           0124 82 A2 A5 A4 A8 E2 A5+
       19
                                           input message
                                                            DB
                                                                   'Введите число (длинный адрес:
HHHH:HHHH)>$'
       20
               20 E7 A8 E1 AB AE 20+
       21
               28 A4 AB A8 AD AD EB+
       22
               A9 20 A0 A4 E0 A5 E1+
       23
               3A 20 8D 8D 8D 8D
                                 3A+
       24
               8D 8D 8D 8D 29 3E 20+
       25
       26
           014F 2710 03E8 0064 000A +
                                          digits
                                                    DW
                                                            10000,1000,100,10,1
       27
               0001
       28
           0159 30 31 32 33 34 35 36+
                                        hex digits
                                                    DB
                                                            '0123456789ABCDEF$'
       29
               37 38 39 41 42 43 44+
       30
               45 46 24
       31
           016A
                                     MAIN PROC
       32
       33
           016A E8 010F
                                                            CALL CLRSCR
       34
           016D
                                       main_loop:
           016D B4 09
       35
                                                            MOV
                                                                   AH,09H
                                                                                  ; Вывод сообщения о
вводе числа
       36
           016F BA 0124r
                                                            MOV
                                                                   DX,OFFSET input message
       37
           0172 CD 21
                                                            INT
                                                                   21H
       38
           0174 E8 0034
                                                            call INPUT
                                                                           ; Ввод числа
           0177 2E: 80 3E 0123r 01
       40
                                                            flag var,1
                                                    cmp
       41
           017D 74 1C
                                                            je
                                                                   main exit
                                                    push BX
       42
           017F 53
       43
           0180 B2 3D
                                                                   dl,'='
       44
                                                                           ; Вывод символа "="
                                                            mov
           0182 E8 00DD
                                                            call PUTCH
       45
       46
           0185 8B D3
       47
                                                                   dx,bx
                                                                           ; Вывод числа в
шестнадцатеричном виде
           0187 E8 00A8
                                                            call HEX WRITE
       48
       49
           018A B2 20
       50
                                                            mov
                                                                   dl,' '
                                                                           ; Вывод пробела
       51
           018C E8 00D3
                                                            call PUTCH
       52
       53
          018F 5B
                                                            BX
                                                    pop
                                                            call HEX TO DECIMAL; Вывод числа в
       54 0190 E8 00AE
десятичном виде
```

```
55
           0193 E8 00DB
                                                            call CLRF
                                                                           ; Переход на новую строку
                                                            MOV CX,2
           0196 B9 0002
                                                                           ; Оставшееся количество
       57
итераций
Turbo Assembler
                Version 3.1
                              05/08/24 05:10:39
                                                     Page 2
lab.asm
       58
           0199 E2 D2
                                                            LOOP main_loop
       59
       60
           019B
                                       main exit:
       61
           019B B4 09
                                                            MOV
                                                                    AH,09H
                                                                                   ; Вывод сообщения о
помощи
           019D BA 0003r
                                                            MOV
                                                                    DX,OFFSET help message
       62
           01A0 CD 21
                                                            INT
       63
                                                                    21H
           01A2 E8 00C2
                                                            CALL GETCH
       64
           01A5 E8 00D4
                                                            CALL CLRSCR
       65
           01A8 E8 00D8
                                                            CALL QUIT PROGRAM
       66
       67
           01AB
                                     MAIN ENDP
       68
       69
                                      ; Процедура ввода числа
           01AB
                                      INPUT PROC
       70
           01AB BD 0000
                                                                           ; Инициализация счетчика
       71
                                                            mov
                                                                    bp,0
                                                                    bx,0
                                                                           ; Инициализация результата
       72
           01AE BB 0000
                                                            mov
       73
           01B1
                                       in loop:
       74
           01B1 E8 00B8
                                                            call GETCH NON BLOCKING; Получение
символа
           01B4 8A D0
                                                                    dl,al
                                                            mov
       76
           01B6 EB 19 90
                                                            jmp
                                                                    check
       77
       78
           01B9
                                       shifting:
       79
           01B9 E8 00A6
                                                            call PUTCH
                                                                           ; Вывод символа
           01BC 58
       80
                                                                     ; Получение символа из стека
                                                     pop
                                                            ax
       81
           01BD B4 00
                                                                    ah,0
                                                            mov
       82
           01BF D1 E3 D1 E3 D1 E3 D1+
                                                            shl
                                                                            ; Сдвиг результата на 4 бита
                                                                    bx, 4
влево
       83
               E3
       84
       85
           01C7 03 D8
                                                            add
                                                                    bx,ax
                                                                            ; Добавление новой цифры к
результату
           01C9 45
                                                     inc
                                                            bp
                                                                     ; Инкремент счетчика
       86
       87
           01CA 83 FD 04
                                                                          ; Проверка количества
                                                            cmp
                                                                    bp,4
введенных цифр
           01CD 7436
       88
                                                                    exit ; Если введены 4 цифры, выход
                                                            je
           01CF EB E0
       89
                                                                    in_loop
                                                            jmp
       90
       91
           01D1
                                       check.
                                                                           ; Проверка на символ
       92
           01D1 3C 2A
                                                            cmp
                                                                    al,'*'
завершения ввода
           01D3 75 09
                                                                    numder ; Если не "*", обработка чисел
       93
                                                            jne
       94
           01D5 2E: C6 06 0123r 01
                                                     mov
                                                            flag_var,1
                                                                        ; Установка флага завершения ввода
       95
           01DB EB 28 90
                                                            jmp
                                                                    exit
       96
       97
           01DE
                                       numder:
           01DE 3C 30
                                                                    al.'0'
                                                                          ; Проверка на цифру
                                                            cmp
       99
           01E0 72 09
                                                            jb
                                                                    big case ; Если меньше "0", переход к
обработке больших
       100
                                      символов
       101
            01E2 3C 39
                                                                          ; Проверка на цифру
       102
                                                            cmp
                                                                    al,'9'
       103
            01E4 77 05
                                                                              ; Если больше "9", переход к
                                                            ja
обработке больших
       104
                                     символов
       105
```

sub

al,'0'

; Преобразование символа в число

01E6 2C 30

106

```
107 01E8 50
                                                                        : Запись числа в стек
                                                       push ax
        108
             01E9 EB CE
                                                                       shifting ; Переход к сдвигу
                                                               jmp
       109
       110
             01EB
                                         big_case:
             01EB 3C 41
                                                                              ; Проверка на символ от "А" до
       111
                                                               cmp
                                                                       al,'A'
"F"
       112 01ED 72 09
                                                                                   ; Если меньше "А",
                                                               jb
                                                                       small case
переход к обработке маленьких +
       113
                                       символов
       114
Turbo Assembler
                 Version 3.1
                               05/08/24 05:10:39
                                                       Page 3
lab.asm
        115 01EF 3C 46
                                                                       al,'F'
                                                                              ; Проверка на символ от "А" до
                                                               cmp
"F"
       116 01F1 77 05
                                                                                   ; Если больше "F",
                                                                       small case
                                                               ja
переход к обработке маленьких +
       117
                                       символов
       118
       119
            01F3 2C 37
                                                                       al,'A'-10
                                                                                 ; Преобразование символа в
                                                               sub
число
             01F5 50
       120
                                                       push ax
                                                                        ; Запись числа в стек
       121
             01F6 EB C1
                                                                       shifting
                                                                                 ; Переход к сдвигу
                                                               jmp
       122
       123
             01F8
                                         small case:
       124
             01F8 3C 61
                                                                       al,'a'
                                                                              ; Проверка на символ от "а" до
                                                               cmp
"f"
       125
             01FA 72 B5
                                                               jb
                                                                       in loop
                                                                                 ; Если меньше "а",
продолжение ввода
       126
       127
             01FC 3C 66
                                                                             ; Проверка на символ от "а" до
                                                               cmp
                                                                       al,'f'
"f"
       128
             01FE 77 B1
                                                                                 ; Если больше "f",
                                                                       in loop
                                                               ja
продолжение ввода
       129
       130
            0200 2C 57
                                                               sub
                                                                       al,'a'-10
                                                                                 ; Преобразование символа в
число
       131
             0202 50
                                                       push ax
                                                                        ; Запись числа в стек
       132
             0203 EB B4
                                                                       shifting
                                                                                 ; Переход к сдвигу
                                                               jmp
       133
       134
             0205
                                         exit:
             0205 C3
       135
                                                       ret
             0206
                                       INPUT ENDP
       136
       137
       138
                                       ; Процедура вывода числа в шестнадцатеричном виде
             0206
                                       HEX PROC
       139
             0206 1E
        140
                                                       push ds
        141
             0207 50
                                                       push ax
             0208 53
        142
                                                       push bx
        143
             0209 51
                                                       push cx
        144
             020A 0E
                                                       push cs
       145
             020B 1F
                                                       pop
                                                               ds
       146
       147
             020C BB 0159r
                                                                       bx,hex digits
                                                               lea
       148
       149
             020F 8A C6
                                                                       al,dh
                                                               mov
             0211 D0 E8 D0 E8 D0 E8 D0+
       150
                                                                       al, 4
                                                               shr
       151
               E8
             0219 D7
       152
                                                       xlat
       153
             021A 52
                                                       push dx
       154
             021B 8A D0
                                                                       dl,al
                                                               mov
        155
             021D B4 02
                                                                       ah,02h
                                                               mov
             021F CD 21
       156
                                                                       21h
                                                               int
       157
```

```
160 0225 D7
                                                    xlat
            0226 8A D0
       161
                                                                   dl,al
                                                            mov
            0228 B4 02
       162
                                                                   ah,02h
                                                            mov
            022A CD 21
       163
                                                                   21h
                                                            int
       164
       165
            022C 5A
                                                    pop
                                                            dx
            022D 59
       166
                                                    pop
                                                            cx
            022E 5B
       167
                                                    pop
                                                            bx
       168
            022F 58
                                                    pop
                                                            ax
       169
            0230 1F
                                                    pop
                                                            ds
       170 0231 C3
                                                    ret
       171
            0232
                                     HEX ENDP
Turbo Assembler Version 3.1
                             05/08/24 05:10:39
                                                    Page 4
lab.asm
       172
       173
                                     ; Процедура вывода числа в шестнадцатеричном виде, с
последующим "h"
       174
            0232
                                     HEX WRITE PROC
       175
            0232 52
                                                    push dx
            0233 E8 FFD0
       176
                                                            call HEX
       177
            0236 5A
                                                            dx
                                                    pop
       178
            0237 8A F2
                                                                   dh,dl
                                                            mov
       179
            0239 E8 FFCA
                                                            call HEX
            023C B2 68
       180
                                                                   dl,'h'
                                                            mov
       181
            023E CD 21
                                                            int
                                                                   21h
       182
            0240 C3
                                                    ret
       183
            0241
                                     HEX WRITE ENDP
       184
       185
                                     ; Процедура преобразования шестнадцатеричного числа в десятичное
            0241
                                     HEX TO DECIMAL PROC
       186
       187
            0241 8B C3
                                                                   ax,bx
                                                            mov
            0243 BF 0000
                                                                   di,0
       188
                                                            mov
            0246
       189
                                       hex loop:
       190 0246 BA 0000
                                                                   dx,0
                                                            mov
       191
            0249 2E: 8B 9D 014Fr
                                                            mov
                                                                   bx,digits[di]
       192
            024E F7 F3
                                                            div
       193 0250 52
                                                    push dx
       194 0251 05 0030
                                                            add
                                                                   ax,'0'
       195
            0254 8A D0
                                                                   dl.al
                                                            mov
       196
            0256 E8 0009
                                                            call PUTCH
       197
            0259 58
                                                    pop
                                                            ax
       198
            025A 47
                                                            di
                                                    inc
       199
            025B 47
                                                    inc
                                                            di
            025C 83 FF 0A
       200
                                                            cmp
                                                                   di,10
            025F 72 E5
       201
                                                            jb
                                                                   hex loop
            0261 C3
                                                    RET
       202
                                     HEX_TO_DECIMAL ENDP
       203
            0262
       204
       205
                                      ; Процедура вывода символа
            0262
                                     PUTCH PROC
       206
       207
            0262 B4 02
                                                            mov
                                                                   ah.2
            0264 CD 21
       208
                                                            int
                                                                   21h
       209
            0266 C3
                                                    ret
       210
            0267
                                     PUTCH ENDP
       211
                                     ; Процедура получения символа
       212
       213
            0267
                                     GETCH PROC
       214
            0267 B4 01
                                                                   ah,1
                                                            mov
       215
            0269 CD 21
                                                                   21h
                                                            int
            026B C3
       216
                                                    ret
       217
            026C
                                     GETCH ENDP
```

al,dh

al,00001111b

mov

and

158 0221 8A C6

159 0223 24 0F

```
218
       219
                                    ; Процедура получения символа без блокировки
                                    GETCH_NON_BLOCKING PROC
       220
            026C
       221
            026C B4 08
                                                                 ah,8
                                                          mov
       222
            026E CD 21
                                                          int
                                                                 21h
       223
            0270 C3
                                                   ret
       224
            0271
                                    GETCH_NON_BLOCKING ENDP
       225
       226
                                    ; Процедура перехода на новую строку
       227
            0271
                                    CLRF PROC
       228
            0271 B2 0A
                                                          mov
                                                                 dl,10
Turbo Assembler Version 3.1
                             05/08/24 05:10:39
                                                   Page 5
lab.asm
       229 0273 E8 FFEC
                                                          call PUTCH
       230 0276 B2 0D
                                                                 dl,13
                                                          mov
       231 0278 E8 FFE7
                                                          call PUTCH
       232 027B C3
                                                   ret
                                    CLRF ENDP
       233
            027C
       234
       235
                                    ; Процедура очистки экрана
       236
            027C
                                    CLRSCR PROC
       237
            027C B4 00
                                                                 ah,00
                                                          mov
            027E B0 03
                                                                 al,03
       238
                                                          mov
            0280 CD 10
       239
                                                          int
                                                                 10h
       240
            0282 C3
                                                   RET
       241
            0283
                                    CLRSCR ENDP
       242
                                    ; Процедура завершения программы
       243
       244
            0283
                                    QUIT PROGRAM PROC
       245
            0283 B4 4C
                                                          mov
                                                                 ah,4ch
       246
            0285 B0 00
                                                                 al,00h
                                                          mov
       247
            0287 CD 21
                                                                 21h
                                                          int
       248
            0289
                                    QUIT PROGRAM ENDP
       249
       250 0289
                                    prgr ENDS
                                    END BEGIN
       251
Turbo Assembler Version 3.1
                             05/08/24 05:10:39
                                                   Page 6
Symbol Table
Symbol Name
              Type Value
                                           Cref (defined at #)
```

Symbol Name	Type value	Crei (defined at #)
??DATE	Text "05/08/24"	
??FILENAME	Text "lab "	
??TIME	Text "05:10:38"	
??VERSION	Number 030A	
@CPU	Text 0101H	
@CURSEG	Text PRGR	#5
@FILENAME	Text LAB	
@WORDSIZE	Text 2	#5
BEGIN	Near PRGR:0000	#8 251
BIG_CASE	Near PRGR:01EB	99 103 #110
BUFFER	Byte PRGR:0023	#17
CHECK	Near PRGR:01D1	76 #91
CLRF	Near PRGR:0271	56 #227
CLRSCR	Near PRGR:027C	33 65 #236
DIGITS	Word PRGR:014F	#26 191
EXIT	Near PRGR:0205	88 95 #134
FLAG_VAR	Byte PRGR:0123	#18 40 94
GETCH	Near PRGR:0267	64 #213
GETCH_NON_E	BLOCKING Near PRGR:026C	74 #220

```
HELP MESSAGE
                    Byte PRGR:0003
                                              #12 62
             Near PRGR:0206
                                        #139
                                              176 179
HEX
HEX DIGITS
             Byte PRGR:0159
                                        #28
                                            147
HEX LOOP
             Near PRGR:0246
                                        #189
                                              201
HEX_TO_DECIMAL
                    Near PRGR:0241
                                              54 #186
HEX WRITE
            Near PRGR:0232
                                        48 #174
                                              39 #70
INPUT
                    Near PRGR:01AB
INPUT MESSAGE
                    Byte PRGR:0124
                                              #19 36
                                              #73 89 125
IN LOOP
                    Near PRGR:01B1
                                                           128
MAIN
             Near PRGR:016A
                                        9 #32
MAIN EXIT
             Near PRGR:019B
                                        41 #60
MAIN LOOP
             Near PRGR:016D
                                        #34 58
NUMDER
                    Near PRGR:01DE
                                              93 #97
PUTCH
                    Near PRGR:0262
                                              45 51 79 196 #206 229 231
QUIT PROGRAM
                    Near PRGR:0283
                                              66 #244
          Near PRGR:01B9
                                        #78 108 121 132
SHIFTING
SMALL CASE Near PRGR:01F8
                                        112 116 #123
Groups & Segments Bit Size Align Combine Class
                                              Cref (defined at #)
PRGR
             16 0289 Para none
                                        #5 6
```

Результаты работы программы

```
Введите число (длинный адрес: НННН:НННН)> 00fe=00FEh 00254
Введите число (длинный адрес: НННН:НННН)> _
```

Выводы по ЛР № 7

Изучив задание по разработке программы на языке Ассемблер для ввода, преобразования и вывода шестнадцатеричного числа, я усвоил следующее:

- 1. Освоил методы ввода данных с клавиатуры в программе на языке Ассемблер.
- 2. Понял процесс преобразования символов, введенных с клавиатуры, в машинное шестнадцатеричное представление.
- 3. Изучил принципы работы со строками символов и их преобразования в числовые значения
- 4. Получил опыт работы с типом переменной DW (2 байта) для хранения преобразованных числовых значений.
- 5. Освоил алгоритм перевода числа по схеме Горнера для получения десятичного представления шестнадцатеричного числа.
- 6. Получил навыки работы с выводом данных на экран в шестнадцатеричном и десятичном форматах.
- 7. Осознал важность отладки программы для обеспечения правильного преобразования и вывода чисел.