
-MENGATASI MASALAH PADA GATE JIKA TERJADI "INVALID PAGE HEADER IN BLOCK"

Berikut cara mengatasi masalah pada GATE jika terjadi "Invalid page header in block"

Langkah - langkah nya sebagai berikut :


 Buka aplikasi Radmin pada Laptop atau Komputer Anda, pilih GATE yang terkena masalah tersebut. Sebagai contoh disini GATE 10 TEBET




2. Klik dua kali (2x) pada GATE dan silahkan masukkan password untuk meremote GATE tersebut




Setelah itu, buka database dengan Klik START → PROGRAMS → Postgres
 Plus Standart Server 8.4 → pgAdmin III




4. Setelah masuk pgAdmin III lalu buka database DB_SOTG klik PostgreSQL 8.4
 → Databases → DB_SOTG → Schemas → ctm → Table




5. Buka tabel t_d_gate_in/t_d_gate_out. Apabila tabel tidak dapat dibuka dan error 'page header in block'. Anda buka aplikasi NAVICAT pada komputer Anda



6. Kemudian buat koneksi ke gate yang bermasalah.



7. Lalu Isikan form seperti berikut ini. Untuk IP Addres tebet gate 10. Masukkan 10.10.10.20 dan password di masukkan "teb10101020" Lalu klik tombol Test Connection, jika connect maka akan tampil message box seperti dibawah ini. (INI HANYA CONTOH, SESUAIKAN).




- 8. Lalu masuk ke TEBET GATE 10 → DB_SOTG → ctm → Query → New Query.
- 9. Masukkan script di bawah ini di query editor lalu klik Run Jika yang bermasalah di table Gate OUT, lakukan
 - "SELECT * FROM ctm.t_d_gate_out ORDER BY i_gate_out DESC LIMIT 30; " untuk query pengambilan data DESC GATE OUT dengan LIMIT 30 (dengan catatan LIMIT bisa lebih dari 30)
 - "SELECT * FROM ctm.t_d_gate_out ORDER BY i_gate_out ASC LIMIT 30; "untuk query pengambilan data ASC GATE OUT dengan LIMIT 30 (dengan catatan LIMIT bisa lebih dari 30)


Jika yang bermasalah di table Gate IN, lakukan

- "SELECT * FROM ctm.t_d_gate_in ORDER BYi_gate_in DESC LIMIT 30;
 "untuk query pengambilan data DESC GATE IN dengan LIMIT 30 (dengan catatan LIMIT bisa lebih dari 30)
- "SELECT * FROM ctm.t_d_gate_in ORDER BY i_gate_in ASC LIMIT 30; "
 untuk query pengambilan data ASC GATE IN dengan LIMIT 30 (dengan
 catatan LIMIT bisa lebih dari 30)

- Atau dengan SELECT MIN (i_gate_out) FROM ctm.t_d_gate_out
- SELECT MAX (i_gate_out) FROM ctm.t_d_gate_out
- SELECT *FROM ctm.t_d_gate_out WHERE i_gate_out BETWEEN (kode _min) AND (kode_max)



Ini adalah tampilan dari hasil query data yang ada pada GATE OUT "SELECT * FROM ctm.t_d_gate_out ORDER BY i_gate_out DESC LIMIT 30; "




Setelah itu, select all pada data yang ada pada table Lalu klik kanan, *copy as > Insert Statement* Kemudian paste-kan di Notepad




Dan ini adalah hasil dari *Insert Statement* dari data DESC GATE OUT dan Query ini yang akan dijalankan setelah proses penghapusan dan pembuatan kembali table t_d_gate_out

Ini adalah contoh untuk pengambilan data *DESC GATE OUT*, untuk query lainnya tinggal mengikuti saja seperti tutorial yang ada pada no.9


- 11. Setelah itu, masuk kembali ke pgAdmin III lalu buka database DB_SOTG klik PostgreSQL 8.4 → Databases → DB_SOTG → Schemas → ctm → table → t_d_gate_out.
- 12.Lalu copy isi dari script sql t_d_gate_out yang ada pada SQL PANE, tekan CTRL+A lalu CTRL+C.



13. Kemudian Hapus tabel t_d_gate_out dengan cara klik table t_d_gate_out → klik kanan → Delete/Drop



14. Setelah dihapus, Anda buat lagi tabel t_d_gate_out. Klik tombol sql, yang diberikan tanda kotak merah.



15. Kemudian CTRL+V pada sql editor dan klik Run.

```
File Edit Query Fevourites Macros View Help

SQL Editor | Graphical Query Builder |

-- Table: ctm.t_d_gate_out

-- DROP TABLE ctm.t_d_gate_out;

CREATE TABLE ctm.t_d_gate_out;

c_station_in character(S) DEFAULT NULL: bpchar, -- KODE STASIUN IN c_gate_in character(20), -- KODE PERON IN

c_gate_in character(10), -- KODE PERON IN

c_gate_in character(10), -- KODE STASIUN OUT

c_station_out character(5) DEFAULT NULL: bpchar, -- KODE STASIUN OUT

c_station_out character(10), -- KODE PERON OUT

c_gate_out character(20), -- KODE PERON OUT

c_gate_out character(
```

- 16. Jika sudah di buat tabelnya, Refresh database.
- 17. Kemudian data SQL yang sudah di dump dan di edit di Notepad, copy paste isi sql tersebut ke query di navicat database Tebet Gate 10 di schema ctm. Lalu Klik RUN. Pastikan datanya naik.



18. Berikut tampilan jika data Gate tersebut sudah naik

Cek melalui web, dengan memasukan ip gate tersebut, 10.10.(ip stasiun).(ip gate):8080/nifi

Contoh > 10.10.10.20:8080/nifi

