一丟丟

Ubuntu 16.04 LTS+GTX1070 环境下安装 tensorflow GPU 详细流程

|--|

Contents

[隐藏]

- 1 环境
- 2 安装过程概述
- 3 安装 NVIDIA 显卡驱动
 - 3.1 解决桌面循环登陆问题
- 4 准备后续安装文件
 - 4.1 下载 CUDA 8.0
 - **4.2** 下载 cudnn 6.0
- 4.3 下载 anaconda 2
- 5 安装 CUDA 8.0
 - **5.1** 安装步骤
 - 5.2 设置环境变量
 - 5.3 测试 CUDA 是否安装成功
 - 5.4 安装缺失的库

- 6 安装 cuDNN 6.0
- 7 安装 anaconda 2
 - 7.1 安装步骤
 - 7.2 更换国内镜像
 - 7.3 遇到的问题
- 8 安装 tensorflow 1.4.0
 - 8.1 安装步骤
- 8.2 tensorflow 清华镜像网站
- 9 在 pycharm 中使用 tensorflow

1. 环境

■ 系统: Ubuntu 16.04LTS

■ 显卡: GTX 1070

2. 安装过程概述

- 1. 安装 NVIDIA 显卡驱动
- 2. 准备后续安装文件
- 3. 安装 CUDA8.0
- 4. 安装 cudnn6.0
- 5. 安装 anaconda2
- 6. 安装 tensorflow1.4.0
- 7. 在 pycharm 中使用 tensorflow

3. 安装 NVIDIA 显卡驱动

首先说一下我走过的坑: 我安装完 Ubuntu 系统之后是没有安装 NVIDIA 显卡驱动的,后来在 System Settings->Software & Updates->Additional Drivers 里查到是一个 X 开头的驱动,只可惜没有记下来,因为安装上 NVIDIA 的驱动之后就不见了。由于是第一次搭建整个环境,上来就直接安装 CUDA8.0 的 deb 文件,而且没有注意到里面有 NVIDIA 显卡的驱动,就稀里糊涂的全部同意,安装完之后重启电脑就傻眼了,系统一直在登陆界面循环,就是进不了系统,而且 CTRL+ALT+F1~F6 也进不了字符界面,屏幕上只有一个光标,其他什么东西也没有,而且无法输入任何字符或命令。解决这个问题办法见本节的最后。后来我从官网单独下载了显卡·run 驱动文件,安装完之后,也遇到了循环登陆的问题。后来尝试了好多办法,最后用下面的办法成功安装上了驱动。另外,网上有人说需要退出图形界面才能成功安装 NVIDIA 驱动,但是我没有退出也成功安装了,不知为何。说完我走过的坑,下面就介绍我成功安装 NVIDIA 显卡驱动的方法。

首先卸载驱动(不管有没有安装 NVIDIA 的驱动,先卸载一下再说):

```
sudo nvidia-uninstall
```

在线安装:

```
sudo apt-add-repository ppa:graphics
sudo apt-get update
sudo apt-get install nvidia-384 #我用的是这个驱动
```

安装完之后,在终端输入 nvidia-smi,出现下面的信息,说明显卡驱动安装成功

```
1 Tue Mar 20 17:23:58 2018
                    Driver Version: 384.111
  NVIDIA-SMI 384.111
           Persistence-M | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC
  GPU Name
  Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap Memory-Usage GPU-Util Compute M.
  0 GeForce GTX 1070 Off | 00000000:01:00.0 On |
  | 37% 32C P8 15W / 250W | 304MiB / 8112MiB | 18%
                                      Default
  Processes:
                                      GPU Memory
 GPU PID Type Process name
                                     Usage
16 | -----
3MiB
```

如果找不到 nvidia-smi 命令, 重启电脑就可以, 我就是重启电脑才能成功运行 nvidia-smi 命令。

3.1. 解决桌面循环登陆问题

重启电脑,在启动的时候不选择 Ubuntu,而选择第二项: Advanced Options for Ubuntu,然后在接下来的界面中使用方向键选择 root,会进入黑色的命令行,且以 root 身份登陆。这时如果进入 /home,使用 11 查看文件夹信息,会发现没有任何用户文件夹,这需要等一会儿,可以多运行几个 cd 和 11 等不会改变文件的命令。过一会儿会发生变化,一直按 Enter 键,等正常之后,再次进入 /home,并使用 11 查看,这时就可以看到用户文件夹了。此刻才可以正常执行卸载显卡的命令。如果你们的电脑没有上面这个问题,就直接执行卸载显卡驱动的命令就行,可能是我的电脑有点儿奇葩。

执行以下命令卸载 NVIDA 显卡驱动 sudo apt-get remove --purge nvidia-* 中间有一个确认提示,输入y,并 Enter 就行了最后 reboot,重启之后就可以正常登陆了。

4. 准备后续安装文件

4.1. 下载 CUDA 8.0

CUDA Toolkit 8.0 GA2 (Feb 2017)

在这里选择 , 并在后续步骤中依次选择 Linux->x86_64-

>Ubuntu->16.04->runfile (local)下载。注意,一定要选择 runfile ,不要选择 deb ,因为 deb 文件自带显卡驱动,会把之前安装好的显卡驱动覆盖掉。下载后的文件名是 cuda_8.0.61_375.26_linux.run。

4.2. 下载 cudnn 6.0

下载 cudnn 之前需要注册并填写调查问卷,请认真填写这个调查问卷。

在这里下载,依次选择 "Download cuDNN v6.0 (April 27, 2017), for CUDA 8.0"->cuDNN v6.0 Library for Linux。下载下来是一个 tgz 的压缩包,文件名是 cudnn-8.0-linux-x64-v6.0.tgz。

4.3. 下载 anaconda 2

官网下载比较慢,可以在 byrbt 上下载(针对在校生),也可以在清华大学开源软件镜像站里下载,选择 Anaconda2-4.4.0-Linux-x86_64.sh 下载。等安装完 CUDA 8.0、cudnn 6.0 和 anaconda 2 之后再下载 tensorflow 1.4.0,所以在此先不下载。

把下载好的3个文件拷贝的一个比较容易访问的目录,我把文件放到了~/Downloads下面。

5. 安装 CUDA 8.0

5.1. 安装步骤

首先进入~/Downloads 目录,在终端执行命令 sudo sh ./cuda_8.0.44_linux.run

首先是一大堆条款,可以直接回车到底输入 accept 接受条款,即下面

Do you accept the previously read EULA? accept/decline/quit: accept

接下来是询问是否安装驱动,此处一定要选择 **no**,此处一定要选择 **no**,此处一定要选择 **no**,此处一定要选择 **no**,不然之前安装的驱动就被覆盖了,还可能导致循环登陆的问题。输入 n,不安装 NVIDIA 驱动。 Install NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 375.26? (y)es/(n)o/(g)uit: n

输入y,安装 CUDA Toolkit Install the CUDA 8.0 Toolkit? (y)es/(n)o/(q)uit: y

回车,使用默认安装路径 /usr/local/cuda-8.0

Enter Toolkit Location

[default is /usr/local/cuda-8.0]:

输入y。安装指向/usr/local/cuda的符号链接

Do you want to install a symbolic link at /usr/local/cuda?

(y)es/(n)o/(q)uit: y

输入 y。安装 Samples。

Install the CUDA 8.0 Samples?

(y)es/(n)o/(q)uit: y

回车。 使用 Samples 默认安装路径 / home/xxxx 此处的 xxxx 指的是你的用户名 Enter CUDA Samples Location

[default is /home/xxxx]:

接下来就是安装,并显示一些信息。安装完之后会显示如下信息:

```
1 Installing the CUDA Toolkit in /usr/local/cuda-8.0 ...
    Missing recommended library: libGLU.so
    Missing recommended library: libX11.so
    Missing recommended library: libXi.so
    Missing recommended library: libXmu.so
6
    Installing the CUDA Samples in /home/chengkai ...
8
     Copying samples to /home/chengkai/NVIDIA_CUDA-8.0_Samples now...
9
    Finished copying samples.
     _____
     = Summary =
14
     _____
              Not Selected
     Toolkit: Installed in /usr/local/cuda-8.0
     Samples: Installed in /home/chengkai, but missing recommended libraries
    Please make sure that
     - PATH includes /usr/local/cuda-8.0/bin
          LD_LIBRARY_PATH includes /usr/local/cuda-8.0/lib64, or, add
24
      /usr/local/cuda-8.0/lib64 to /etc/ld.so.conf and run ldconfig as root
25
       To uninstall the CUDA Toolkit, run the uninstall script in
      /usr/local/cuda-8.0/bin
      Please see CUDA_Installation_Guide_Linux.pdf in
       /usr/local/cuda-8.0/doc/pdf for detailed information on setting up CUDA.
       ***WARNING: Incomplete installation! This installation did not install
34
      the CUDA Driver. A driver of version at least 361.00 is required for CUDA
       8.0 functionality to work.
       To install the driver using this installer, run the following command,
       replacing <CudaInstaller> with the name of this run file:
           sudo <CudaInstaller>.run -silent -driver
           Logfile is /tmp/cuda_install_3662.log
```

5.2. 设置环境变量

在终端中执行

sudo vim ~/.bashrc

在末尾添加

```
export CUDA HOME=/usr/local/cuda-8.0
export PATH=/usr/local/cuda-8.0/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-8.0/lib64/${LD LIBRARY PATH:+:
${LD_LIBRARY_PATH}}
export LPATH=/usr/lib/nvidia-384:$LPATH
export LIBRARY_PATH=/usr/lib/nvidia-384:$LIBRARY_PATH
注意: LPATH 和 LIBRARY_PATH 要输入自己的显卡驱动路径,我的是 384。
保存退出,然后使用下面代码刷新使环境变量生效
source ~/.bashrc
注意到上面信息中提示缺少一些库文件,比如 libGLU.so, libX11.so, libXi.so,
libXmu.so,使用下面命令添加缺少的库文件:
sudo apt-get install libglu1-mesa libxi-dev libxmu-dev libglu1-mesa-dev
如果现在输入 nvcc - V 的话,可能会提示命令 nvcc 找不到,需要重启电脑。在终端里执行
sudo reboot
重启完之后,输入
nvcc -V
可以看到 CUDA 的版本信息,如下所示
 1 nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
 2 Copyright (c) 2005-2016 NVIDIA Corporation
 3 Built on Tue_Jan_10_13:22:03_CST_2017
 4 Cuda compilation tools, release 8.0, V8.0.61
```

5.3. 测试 CUDA 是否安装成功

然后进入 CUDA Samples 目录(如果没有更改 Samples 的安装目录的话,应该是在 /home/username 目录下,有一个 NVIDA_CUDA-x.x_Samples 的文件,其中 x.x 是版本号),在目录里执行 make 命令,编译 NVIDIA 给的例子。(有可能会因为 gcc 的版本太高而编译出错,可以到网上搜索降级 gcc 的办法,把 gcc 降到 4.8 版本,我用的是 4.8.5 版本。查看 gcc 版本的方法是 gcc --version)。

5.4. 安装缺失的库

在编译的过程中,我遇到了下面的问题,找不到 lglut 库,错误提示如下:

```
/usr/bin/ld: cannot find -lglut
collect2: error: ld returned 1 exit status


Makefile:270: recipe for target 'marchingCubes' failed
make[1]: *** [marchingCubes] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/chengkai/NVIDIA_CUDA-8.0_Samples/2_Graphics/marchingCubes'
Makefile:52: recipe for target '2_Graphics/marchingCubes/Makefile.ph_build' failed
make: *** [2_Graphics/marchingCubes/Makefile.ph_build] Error 2
```

然后用关键词 lglut 搜索, 找到如下解决方案:

sudo apt-get install freeglut3 freeglut3-dev

通过上面命令就可以把缺失的库安装上。

然后执行 make clean ,把编译错误的文件删掉,重新执行 make 命令编译。编译时间比较长,耐心等待。编译完之后,会在对应的文件夹中生成编译好的可执行文件。比如进入 5_Simulation/nbody 文件夹,在终端中执行./nbody,会看到如下效果。



到此, CUDA 8.0 安装成功。

6. 安装 cuDNN 6.0

相比 CUDA 来讲,cuDNN 就简单多了。cudNN 不是安装文件,而是一个头文件和一些库文件,只需要把这些文件复制到对应的目录上,并修改权限就可以了。安装过程如下:进入到 ~/Downloads 目录,使用 tan 进行解压

tar -xvf cudnn-8.0-linux-x64-v6.0.tgz

解压后把相应的文件拷贝到对应的 CUDA 目录下即可

sudo cp cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/include/

sudo cp cuda/lib64/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64/

sudo chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn.h

sudo chmod a+r /usr/local/cuda/lib64/libcudnn*

这样 cudNN 6.0 就安装好了。

```
tar zxvf cudnn-8.0-linux-x64-v5.1.tgz #解压
cd cuda/include #进入 include 目录
sudo cp cudnn.h /usr/local/cuda/include/ #复制头文件
cd ../lib64 #进入 lib64 目录
sudo cp lib* /usr/local/cuda/lib64/ #复制动态链接库
cd /usr/local/cuda/lib64/
sudo rm -rf libcudnn.so libcudnn.so.5 #删除原有动态文件
# 以下的两步设置软连接时,
一定要注意自己电脑的 /usr/local/cuda/lib64/ 下的 libcudnn.so.5.1.5 名字,
有的可能是 libcudnn.so.5.0.5 等, 要依据自己的电脑上的文件来定
sudo ln -s libcudnn.so.5.1.5 libcudnn.so.5 #生成软链接
sudo ln -s libcudnn.so.5 libcudnn.so.5 #生成软链接
sudo ln -s libcudnn.so.5.1.10 libcudnn.so.5 #生成软链接
sudo ln -s libcudnn.so.5 libcudnn.so #生成软链接
```

7. 安装 anaconda 2

5.1. 安装步骤

```
进入终端,执行如下命令安装
sudo bash Anaconda2-4.4.0-Linux-x86_64.sh
读完 license,输入 yes
确认安装地址(可保留默认)
确认安装路径(可保留默认)
安装完之后,重新载入 .bashrc 文件(安装文件会在 .bashrc 文件末尾添加一行文字),载入方法如下:
source ~/.bashrc
```

7.2. 更换国内镜像

```
参考自: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/anaconda/
conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/
conda config --set show_channel_urls yes
即可添加 Anaconda Python 免费仓库。
```

7.3. 遇到的问题

- 1. 如果开了代理等科学上网工具,使用 conda 可能会出现错误,只需要把代理关掉就行。
- 2. 默认情况下, conda 会使用国外的镜像, 导致速度比较慢, 可以通过上一小节更换成国内镜像。

8. 安装 tensorflow 1.4.0

终于看到了 tensorflow,一步步下来不容易啊。

5.1. 安装步骤

参考自官方教程: https://www.tensorflow.org/install/install_linux#installing_with_anaconda

```
打开终端,创建 conda 环境,此处将环境命名为 tensorflow conda create -n tensorflow pip python=2.7 # or python=3.3, etc. 激活 conda 环境 source activate tensorflow (tensorflow)$ # Your prompt should change 使用如下代码安装 tensorflow,由于使用谷歌的镜像速度太慢,我换成了清华镜像,并选择 tensorflow 1.4 的 GPU 加速版本。 pip install \ -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/\ https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-1.4.0-cp27-none-linux_x86_64.whl
```

可以在 conda 环境中使用如下命令测试 tensorflow 是否安装好

```
import tensorflow as tf
hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!')
sess = tf.Session()
print(sess.run(hello))
```

如果输出了

Hello, TensorFLow!

就代表 tensorflow 安装好了。

8.2. tensorflow 清华镜像网站

```
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/tensorflow/
```

GPU 加速 1.4 版本 python2.7 的镜像链接如下

```
pip install \
```

-i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ \

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/tensorflow/linux/gpu/

9. 在 pycharm 中使用 tensorflow

如何安装 pycharm 就不在这里说了,可自行百度。

安装完之后启动 pycharm 并创建一个空的 Python 工程。接下来有两步需要做:

第一步:修改 Project Interpreter。依次选择 File->Settings...->Project: projectName->Project Interpreter。在右边有个小齿轮,单击这个小齿轮,选择 Add Local,然后选择在第 5 步中创建的名为 tensorflow 的 conda 环境所在的目录中的 python,比如我的路径是 ~/.conda/envs/tensorflow/bin/python2.7,选完路径之后,会发现在下面的列表中会出现 tensorflow-gpu 字样,就说明路径选对了,否则请再确认路径。最后点击 Apply 或 OK 应用。


完成第一步,在 window 环境下应该可以使用了,但是在 Ubuntu 环境下还不可以,否则会出现 类似于下面的错误

_mod = imp.load_module('_pywrap_tensorflow_internal', fp, pathname, description)

ImportError: libcusolver.so.8.0: cannot open shared object file: No such file or directory

第二步:出现上面错误的原因是由于通过桌面快捷方式启动 pycharm 或通过在终端中执行 pycharm安装路径/bin/pycharm.sh 的方式启动 pycharm,使得 pycharm 没有获取到环境变量,具体来说就是没有获取到 ~/.bashrc 中的 LD_LIBRARY_PATH 变量的值(该变量是在安装 CUDA 8.0 的时候设置的)。解决这个问题的方法很简单(尽管很简单,但依旧花费了我一上午的时间才解决),就是在终端中执行 charm 命令就可以启动 pycharm 并获取环境变量。参考链接 https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/9530

完成以上两步之后就可以成功在 pycharm 中 import tensorflow 了。效果如下:



← Ubuntu 安装 cuda9.1 之后循环登陆现象

tensorboard 的使用方法 →

发表评论

要发表评论, 您必须先登录。

登录/注册

注册

登录

文章 RSS

评论 RSS

WordPress.org

搜索

近期文章

Solution2 for GSH

Solution for GSH

clion 安装与激活

Linux for Matlab 中文注释乱码(亲测有效)

正则表达式匹配

近期评论

chengkai 发表在《Establish Private VPN on VPS》

writeessay 发表在《Establish Private VPN on VPS》

writeessay 发表在《Establish Private VPN on VPS》

张, 瑞瑞发表在《Compute Inversions of an Array in Θ(nlgn)》

张, 瑞瑞发表在《Exchange two numbers without the third number》

标签

addClass Ajax AJAX 同步 AJAX 异步 BootStrap c00ce56e Grid System hasClass html IE IT++ IT++ 分析与实例

 ${}_{\text{IT++}} \pm 3 JavaScript \text{ js } LaTeX \text{ LTE } MySQL \text{ php php } \text{ } \text{\pmk MySQL$ \pmk meroveClass root}$

toggleClass VS 2010 传输信道 偏移列 图片轮播 大图片自适应 密码 引用 CSS 文件 引用样式表文件 文档引用 无线通信系统仿真 物理信道空白页 网格系统 自适应 获取元素位置 设置元素位置 路径 逻辑信道 重设 root 密码 页眉 页眉页脚 页脚

Proudly powered by WordPress | Theme: Radiate by ThemeGrill.