Partitionen, MBR, GPT, UEFI - was soll das ganze?

Christian Seiler 2025-07-05

Wie legt man eigentlich Dateien ab?

Speichermedien











0	0	0	0	0	0	
1	1	ī	ī	1	1	
1	1	ī	ī	1	1	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	•
-	1	1	1	1	1	
0	0	0	0	0	0	
1	1			1	1	

0 1 2 3 4 5

N-2 N-1 N

Feste Liste von Dateien






- Fest einprogrammierter Bereich für Dateien
- Anzahl vorab festgelegt
- Größe vorab festgelegt

Dateisysteme auf Disketten





- Zentrales Verzeichnis, Liste von Dateien
- Verweise auf den tatsaechlichen Speicher, wo die Dateien liegen

Festplatten - Partitionen

Was ist eine Partition?



- Aufteilung einer Festplatte/SSD in multiple Bereiche
- In jedem Bereich liegt ein eigenes (separates) Dateisystem


Warum?

- Historisch (1960er/1970er): Virtualisierung, Mehrere CPUs
- Aber sehr praktisch spaeter wegen:
 - Maximalgröße von Dateisystemen
 - Saubere Trennung von Betriebssystem und Daten
 - Verschiedene Betriebssysteme auf gleichem Rechner
 - Rettungssysteme
 - Startpartition ("Boot Partition")

Wie werden Partitionen angelegt?

- "Master Boot Record" (MBR)
- "GUID Partition Table" (GPT)
- Nicht teil dieses Talks:
 - Volume Manager (Windows LDM, Linux LVM, etc.)
 - Partitionen für Computer, die keine PCs sind

Master Boot Record (MBR)



- Erste 512 Bytes einer SSD/Festplatte
- Enthält Boot-Code
- Enthält bis zu 4 Einträge von Partitionen
- Partition: Anfang, Größe, Typ
- Typ: 1 Byte (max 255 verschiedene Typen)
- Max. Größe der Festplatte/SSD: 2 TiB*

Master Boot Record (MBR) - Mehr als 4 Partitionen

"Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt."

— Thomas Watson, CEO, IBM, 1943

"Wer wird schon mehr als 4 Partitionen brauchen?"

— Entwickler bei IBM, 1982 (vermutlich)

Master Boot Record (MBR) - Extended Partition



- Bisherige Partition: "Primär"
- Eine der primären wird zur "Extended Partition" (erweiterte Partition)
- Diese enthält "beliebig viele" logische Partitionen ("Logical Partitions)

GUID Partition Table (GPT) - GUID?

- 52384723-e14e-452a-93a9-8f1541475738
- 128bit-Zahl
- Meist zufällig erzeugt
- Wahrscheinlichkeit der Kollision vernachlässigbar

GUID Partition Table (GPT)



- Anfang und Ende der Festplatte/SSD
- Bis zu 128 Partitionen
- Typen sind GUIDs
- Partitionen haben eindeutige GUIDs als "Namen"

MBR + GPT



Protective MBR

- MBR behauptet nur eine Partition, ganze Festplatte/SSD
- Festplatte wird nicht neu Formatiert wenn alte Software sie sieht

• Hybrid MBR


- Bildet die Partitionen sowohl im GPT als auch im MBR ab
- Max. 3 Partitionen (keine logischen!)
- Intel-Macs

Partitionen unter Linux

- Zahl hinter dem Gerät, was die Festplatte/SSD beschreibt
- Beispiele:
 - USB-Stick /dev/sda: /dev/sda1, /dev/sda2, ...
 - NVMe-SSD /dev/nvme0n1: /dev/nvme0n1p1, /dev/nvme0n1p2, . . .
- MBR: primäre 1 bis 4, logische 5 und höher
- GPT: 1 bis 128
- Reihenfolge nach Reihenfolge in der Tabelle, nicht Ort auf der SSD


Systemstart

Systemstart - MBR




- Windows/DOS
 - MBR
 - Bootsektor der Partition
- Linux: Bootloader
 - Bootloader versteht Dateisystem
 - Betriebssystemauswahl
 - Ungenutzter Bereich vor erster Partition

Systemstart - GPT (BIOS)



- Windows/DOS: geht nicht
- Linux
 - GPT kollidiert mit Platz für Bootloader
 - "BIOS Boot Partition"


Systemstart - GPT (UEFI)



- EFI System Partition (ESP), inkl. Dateisystem (FAT32)
- UEFI kann Dateisystem lesen
- Bootloader sind Dateien
- NVRAM-Variablen
- Removable Boot Path EFI/BOOT/bootx64.efi

Nuetzliche Tools

Partitionierung - GUI mit gparted



Partitionierung - Konsole mit fdisk

sudo fdisk -l

```
Disk /dev/nvmeOn1: 3.64 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk model: KINGSTON SNV2S4000G
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: [...]
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 999423 997376 487M EFI System
/dev/nvme0n1p2 999424 4904959 3905536 1.9G Linux filesystem
/dev/nyme0n1p3 4904960 7814035455 7809130496 3.6T Linux filesystem
```

Partitionierung - Konsole mit gdisk

- sudo gdisk /dev/nvme0n1
- Erweiterte Manipulation von GPT
- Für Fortgechrittene

Systemstart

efibootmgr

```
root@altheya:~# efibootmgr
BootCurrent: 0004
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0004,2001,2002,2003
Boot00000* EFI USB Device (SanDisk)
Boot00001* Windows Boot Manager
Boot0002* EFI PXE 0 for IPv4 (0C-37-96-7C-68-7F)
Boot0003* Windows Boot Manager
Boot2004* EFI USB Device
Boot2004* EFI USB Device
Boot2002* EFI USB Device
Boot2003* EFI NETWORM
Boot0003* EFI Network
root@altheya:~#
```

- grub-install (GRUB neu installieren)
 - BIOS: grub-install --target=i386-pc /dev/sda
 - UEFI: grub-install --target=x86_64-efi

Ende

Vielen Dank

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Lizenz: CC-BY SA 4.0 (International)

Bilderquellen

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
 5.25%22-Diskette.jpg (CC-BY SA 3.0)
- Ohttps://commons.wikimedia.org/wiki/File: CD-Scan_20210218.tif (Public Domain)
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
 Usb_flash.jpg (CC-BY SA 3.0)
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
 35-Desktop-Hard-Drive.jpg (CC-BY SA 3.0)
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File: 2023_Nap%C4%99d_Samsung_PM9A1_512GB_(2).jpg (CC-BY SA 4.0)
- CC-Logos https://creativecommons.org/