SPINで弱いメモリ順序のメモリモデルでの プログラムの実行をモデル検査するための ライブラリの改良

松元稿如(高知工科大学) 鵜川始陽(高知工科大学) 安部達也(千葉工業大学人工知能・ ソフトウェア技術研究センター)

概要:背景

- モデル検査器SPINはマルチスレッドプログラムの検査に 使用されている
- マルチスレッドプログラムの検査ではアウトオブオーダー 実行を考慮する必要がある
- SPINはインオーダー実行しか検査できない

概要:貢献

アウトオブオーダー実行を 検査できるSPIN用ライブラ リを開発した

```
#define PROCSIZE 2
#define VARSIZE 2
#define BUFFSIZE 1
#include "tso.h"
#define s0 0
#define s1 1
proctype A() {
  int a;
  WRITE (s0, 1);
  a = READ(s1);
proctype B() {
  int b;
  WRITE (s1, 1);
  b = READ(s0);
```

目次

- 背景と目的
- 開発したライブラリの使い方
- ライブラリの実装
 - アウトオブオーダー実行
 - 検査する性質を表す式
- 性能評価
- 関連研究
- ・まとめ

マルチスレッドプログラムの実行

各スレッドの命令がインターリーブ実行される

共有変数

s 0

s1

ローカル変数

a

b

スレッドA

$$s0 = 1;$$

$$a = s1;$$

スレッドB

$$s1 = 1;$$

$$b = s0;$$

実行例

スレッドA |s0 = 1;

スレッドB

スレッドA |a = s1;

スレッドB | b = s0;

$$s0 = 1$$

$$|s1 = 1;$$

$$a = s1$$

$$b = s0;$$

成り立って欲しい性質:

a, bのどちらかは実行完了までに1になる

マルチスレッドプログラムの実行

各スレッドの命令がインターリーブ実行される

共有変数

s 0

s1

ローカル変数

a

b

スレッドA

$$s0 = 1;$$

$$a = s1;$$

スレッドB

$$s1 = 1;$$

$$b = s0;$$

実行例

スレッドA \mid s0 = 1;

スレッドB

スレッドA |a = s1;

スレッドB | b = s0;

$$s0 = 1,$$

$$|s1 = 1;$$

$$a = s1;$$

$$b = s0,$$

成り立って欲しい性質:

全6パターンの実行


a, bのどちらかは実行完了までに1になる

SPIN[Holzmann, '91]

マルチスレッドプログラムのモデル検査に使用される

モデル検査:モデルの全実行パターンを検査する

モデル:プログラムをモデル記述用の言語Promelaで書き 換えたもの




SPIN[Holzmann, '91]

マルチスレッドプログラムのモデル検査に使用される

モデル検査:モデルの全実行パターンを検査する

モデル:プログラムをモデル記述用の言語Promelaで書き 換えたもの プロメラ



Promelaモデル

共有変数

s0

s1

ローカル変数

a

b

スレッドA

s0 = 1;a = s1;

スレッドB

$$s1 = 1;$$

 $b = s0;$

```
int s0;
int s1;
proctype A() {
  int a;
  s0 = 1;
  a = s1;
proctype B() {
  int b;
  s1 = 1;
  b = s0;
```

プロセス

proctypeでス レッドをモデル化

アウトオブオーダー実行

- CPUが最適化のために命令の順序を入れ替えて実行すること
 - メモリアクセスの順序がリオーダリングされる場合がある
 - 命令を実行したスレッドはプログラム通りの実行結果を 観測する
 - 別のスレッドからは入れ替わった実行結果を観測できる場合がある

アウトオブオーダー実行の影響

各スレッドの実行順序

$$s0 = 1;$$

a = $s1;$

$$s1 = 1;$$

 $b = s0;$

スレッドBからの見え方

$$s1 = 1;$$

 $b = s0;$

性質が成り立たない実行例

$$a = s1;$$
 $s1 = 1;$
 $b = s0;$
 $s0 = 1;$

成り立って欲しい性質:

a, bのどちらかは実行完了までに1になるとは限らない

メモリモデル

- アウトオブオーダー実行される場合のあるメモリアクセス の順序を定義したもの
- CPUのアーキテクチャ毎に異なる

メモリモデルに従った実行の検査

- アウトオブオーダー実行によって実行結果が変化する場合がある
- 入れ替わり得る順序はメモリモデルで定義されている



メモリモデルに従った実行を検査する必要がある

SPINの問題点

- SPINはメモリモデルに従った実行を検査しない
- 検査しようとすると、メモリアクセスの順序のリオーダリングを含めてモデル化する必要がある
 - 複雑なプロメラになり、間違ったプロメラを作ってしまいやすい

メモリモデルに従った実行を考慮したプロメラ

```
int s0;
int s1;
proctype A() {
  int a;
  s0 = 1;
  a = s1;
proctype B() {
  int b;
  s1 = 1;
  b = s0;
```



```
int s0;
int s1;
proctype A() { proctype B() {
 int a; int b;
 if if
   ::true -> ::true ->
   s0 = 1; s1 = 1;
   a = s1; b = s0;
   ::true -> ::true ->
    a = s1; b = s0;
    s0 = 1; s1 = 1;
 fi;
           fi;
```

目的

- SPINでメモリモデルに従った実行を検査する
- ユーザが直接Promelaを記述することを支援する



メモリモデルに従ったメモリアクセスを提供するライブラリ を開発する

ライブラリが提供するもの

- 共有変数のプロメラ
 - 共有変数は整数を使って識別する
- 共有変数にアクセスするマクロ
 - WRITE(s, v)
 - ・共有変数sに√を書き込む
 - READ(s)
 - ・共有変数sの値を返す

ライブラリの使用例

#define PROCSIZE 2

```
int s0;
int s1;
proctype A() {
  int a;
  s0 = 1;
  a = s1;
proctype B() {
  int b;
  s1 = 1;
  b = s0;
```

```
#define VARSIZE 2
#define BUFFSIZE 1
#define s0 0
#define s1 1
proctype A() {
 int a;
 WRITE (s0, 1);
 a = READ(s1);
proctype B(){
 int b;
 WRITE (s1, 1);
 b = READ(s0);
```

プロメラのパラメタ 共有変数の対応付け

インクルードす るライブラリに よってマクロの 中身が異なる


ライブラリの対応状況

- トータルストアオーダリング(TSO)
 - WRITE→READが入れ替わる場合がある
- パーシャルストアオーダリング(PSO)
 - WRITE→READが入れ替わる場合がある
 - WRITE→WRITEが入れ替わる場合がある

CPUによる高速化

メモリアクセスの速度は CPUの速度より遅い

TSO、PSOではストア バッファを利用して高速 化している



CPUによる高速化をモデル化


ストアバッファ

チャネルでモデル化


チャネル:FIFO形式のキュー

メモリプロセス

ストアバッファの中身を反 映する



TSOのプロメラ



WRITEの実装(TSO)


- ・√に直接式が展開される
 - READの値はライブラリが管理する変数の値に依存する
 - ・実行中にREADの値が変わってしまうかもしれない

```
#define WRITE(s, v) \
```

```
int tmp = v;
store_buffer[_pid]!s, tmp;
copy[_pid * VARSIZE + (s)] = tmp;
counter[_pid * VARSIZE + (s)]++;
```

_pid:プロセスID

TSOのプロメラ




メモリプロセスの実装(TSO)


- ①:ストアバッファの中身を共有変数に反映
- ②:次のストアバッファへ移る

```
do
    ::(len(store_buffer[i + 2]) > 0) ->
        COMMIT_WRITE(i + 2); break;
    ::(i < PROCSIZE - 1 &&
        r > len(store_buffer[i + 2])) ->
        r = r - len(store_buffer[i + 2]);
        i++;
od;
```

TSOのプロメラ



TSOのプロメラ



WRITEの実装(TSO)

- ・√に直接式が展開される
 - READの値はライブラリが管理する変数の値に依存する
 - ・実行中にREADの値が変わってしまうかもしれない

```
#define WRITE(s, v) \
```

```
int tmp = v;
store_buffer[_pid]!s, tmp;
copy[_pid * VARSIZE + (s)] = tmp;
counter[_pid * VARSIZE + (s)]++;
```

_pid:プロセスID

READの実装(TSO)

三項演算子(条件式 -> 真の処理: 偽の処理)


#define READ(s)\対応するカウンタの値がO?

```
(counter[_pid * VARSIZE + (s)] == 0 ->\
    shared_memory[s]:
    copy[_pid * VARSIZE + (s)])
```


pid:プロセスID

CPUによる高速化:PSO

- WRITE→READ、WRITE→WRITEが入れ替わる
- ストアバッファの先頭 以外から取り出して完 了させることがある
- 同じ共有変数への書き込みは入れ替わらない



PSOのプロメラ



検査したい性質の入力方法

- プロメラ中にassert文を記述する
 - 記述した位置で論理式が満たされるか検査する
- プロメラとは別にLTL式を入力する
 - 実行トレースに関する性質を検査する

LTL式

• 実行パスの性質を記述できる

assert文の記述方法

s0に1を書き込んだ後はs0の値は1

ライブラリを使用しない場合

$$assert(s0 == 1);$$

ライブラリを使用する場合

assert (READ (s0)
$$== 1$$
);

スレッドA

$$s0 = 1;$$

a = s1;

スレッドB

$$s1 = 1;$$

 $b = s0;$

LTL式の記述方法

s0, s1のどちらもいつかは1になる

ライブラリを使用しない場合

$$<> (s0 == 1 && s1 == 1)$$

ライブラリを使用する場合

スレッドA

$$s0 = 1;$$

a = $s1;$

スレッドB

$$s1 = 1;$$

 $b = s0;$

$$<>(SVAR(B, s0) == 1 && SVAR(A, s1) == 1)$$
 スレッドBから観測できる $s0$ スレッドAから観測できる $s1$ (プロセス)

SVARの実装

- READとの違い
 - 実行したプロセスのプロセスIDに依存しない

```
p:_pid:プロセスpのプロセスID
```

```
#define SVAR(p, s) \
```

```
(counter[p:_pid * VARSIZE + (s)] == 0 ->\
    shared_memory[s]:
    copy[p:_pid * VARSIZE + (s)])
```


_pid:プロセスID

性能評価

- 使用したプロメラ
 - モデル検査の教科書のLTL式を使用するプロメラ[産業技術総合研究 所システム検証研究センター, '10]
 - メモリモデルを考慮した2プロセスについての相互排除アルゴリズムのプロメラ[Linden, '13]
- ・評価の観点
 - メモリ使用量
 - 実行時間
 - 反例を検出するか、検出せずに検査を完了するまで


性能評価:メモリ使用量

各ライブラリを使用したプロメラ/ライブラリを使用しないプロメラ



- ・状態数が爆発して検査し きれなかったプロメラ
 - ・共有変数が多いと状態 数が爆発する特徴を有 する
- 極端に共有変数が多い例 以外は検査できた

性能評価:実行時間



・メモリが足りれば実行時間が問題になることはない

関連研究

- C/C++で記述したモデルをメモリモデルに従った実行を検査できるPromelaモデルに変換する手法[Wehrheim et al., '15, '16]
 - 変換後の可読性の低いPromelaモデルを読む必要がある
- メモリモデルに従った実行を検査できるPromelaライブラリ [Wehrheim et al., '15, '16]
 - 共有変数を参照する式を記述できない
- メモリモデルに従った動作をするメモリアクセスAPIを使って、 C言語風のモデルを書く[Tomasco et al., '16]
 - LTL式による検査をサポートしていない

まとめ

- マルチスレッドプログラムの検査ではメモリモデルに従った実行も検査する必要がある
- メモリモデルに従った実行を検査するためのSPIN用ライブラリを開発した
- ライブラリを使用することで、少ない手間で可読性の高い Promelaモデルによる検査を行える