PROJE YÖNETİMİ DERSİ

Ders 5 25.Mart.2024

Prof. Dr. Aydın Sipahioğlu

5. Dersin Kapsamı

- Bolluklar
- > FAT serim için CPM algoritması
- Örnek
- > FDT serim için CPM algoritması
- Karmaşık öncelik ilişkilerinin olduğu duruma Örnek
- Faaliyetlerin bölünebilirliği
- Örnek

Bolluklar (Floats)

Literatüre tanımlanmış 4 çeşit bolluk vardır:

- > Toplam bolluk (TB)
- Serbest bolluk (SB)
- Emniyet bolluğu (EmB)
- Bağımsız bolluk (BB)

Günümüzde yaygın kullanılanlar toplam bolluk (TB) ve serbest bolluktur (SB). Eskiden diğer ikisi de kullanılırdı. Bu değerler negatif olamaz. Aralarındaki ilişki ise şöyledir:

 $BB \le EmB \le SB \le TB$

Dolayısıyla bir faaliyet kritikse bütün bollukları sıfırdır.

Bolluklar (devam)


- > Toplam Bolluk (Total Float): Bir faaliyetin kendisinden önceki ve sonraki faaliyetleri nasıl bakılmaksızın etkilediğine geciktirilebileceğini gösterir.
- $TB_{ij} = G_i E_i t_{ij} = GT_{ij} ET_{ij}$
- > Serbest Bolluk-SB (Free Float): Bir faaliyetin kendisinden sonra başlayacak faaliyetlerin en erken başlama zamanlarını etkilemeden ne kadar geciktirilebileceğini gösterir.
- \triangleright SB_{ij} = $\vec{E_j}$ -E_i -t_{ij} = E_j ET_{ij}

Bolluklar (devam)

- Emniyet Bolluğu-EmB (Safety Float): Bir faaliyetin kendisinden önceki faaliyetler kendi bolluklarını kullandıktan sonra, (faaliyetin en erken başlama zamanı geciktikten sonra) ilgilenilen faaliyetin daha ne kadar geciktirilebileceğini gösterir.
- $EmB_{ij} = G_{j} G_{i} t_{ij} = GB_{ij} G_{i}$
- Bağımsız Bolluk-BB (Independent Float): Bir faaliyetin kendisinden önceki faaliyetler kendi bolluklarını kullandıktan sonra, ilgilenilen faaliyetin kendinden sonraki faaliyetlerin en erken başlama zamanlarını da etkilemeyecek şekilde daha ne kadar geciktirilebileceğini gösterir. $BB_{ij} = enb \left\{ E_j - G_i - t_{ij} \right\}, 0$

Sekilsel Gösterim


Bu tanımlardan anlaşılacağı gibi en geniş bolluk toplam bolluk, en sıkı bolluk ise bağımsız bolluktur. Bu değerler arasındaki ilişki grafik olarak şöyle gösterilebilir:





FAT Serim için CPM Algoritması


- Adım 1: E₁=0 kabul ederek başlangıçtan bitişe doğru bütün olaylara ait en erken gerçekleşme zamanlarını hesapla. E_n değeri proje tamamlanma zamanıdır.
- Adım 2: G_n=E_n kabul ederek bitişten başlangıca doğru bütün olaylara ait en geç gerçekleşme zamanlarını hesapla.
- Adım 3: Her faaliyet için toplam bolluk değerini hesapla. Toplam bolluğu sıfır olan faaliyetler kritik faaliyetlerdir ve kritik faaliyetlerin başlangıçtan bitişe oluşturduğu yola kritik yol denir.


Örnek				
	Faaliyet	Süre (gün)	Öncelik	
Ī	A	3	-	
	В	2	-	
	С	5	A	
	D	4	В	
	E	5	В	
	F	4	C, D	
	G	6	C, D, E	






















FDT Serim için CPM Algoritması 1. Adım: Başlangıç faaliyet(ler)inin en erken başlama (EB) zamanlarını sıfır kabul ederek, bu faaliyetlere ait ET zamanlarını hesapla. 2. Adım: Faaliyetler arasında tanımlanmış özel ilişkilerden ve sürelerden yararlanarak başlangıçtan bitişe doğru her faaliyete ait EB veya ET zamanlarını hesapla. Bitiş düğümleri arasında en uzun ET zamanı proje tamamlanma zamanıdır. 3. Adım: Bitiş düğüm(ler)inin GT değerini proje tamamlanma zamanı olarak alıp, bu faaliyetlere ait GB zamanlarını hesapla. 4. Adım: Faaliyetler arasında tanımlanmış özel ilişkilerden ve sürelerden yararlanarak bitişten başlangıca doğru bütün faaliyetlerin GT veya GB değerlerini hesapla. 5. Adım: Her faaliyet için toplam bolluk değerini hesapla. Toplam bolluğu sıfır olan faaliyetler kritik faaliyetlerdir ve kritik faaliyetlerin başlangıçtan bitişe oluşturduğu yola kritik yol denir.


























Faaliyetlerin Bölünebilirliği

- PY'de faaliyetlerin bölünmeden (ara vermeden) bir defada yapıldığı varsayılır ama gerçekte bazı faaliyetlere ara vermek mümkündür.
- Bu durum özellikle kısıtlı kaynak planlaması söz konusu ise ortaya çıkar.
- Bölünebilir faaliyet için EB ve GT değerlerinden değişiklik yapılabilir. Bu durumda ET=EB+t ve GB=GT-t ilişkileri sağlanmaz.
 Her bir faaliyet için hem başlangıç bolluğuna (soldaki) hem de bitiş bolluğuna (sağdaki) bakmak
- gerekir.
- Faaliyetin her iki bolluğu da sıfır değerindeyse tam kritik, yalnız biri sıfır ise yarı kritik faaliyet denir.
- MS Project bu ayrıntıları hesaplamaz ve Gantt diyagramında göstermez.

