

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Bài thực hành số 01: Bài tập cài đặt và tìm hiểu SIP

Môn học: Công nghệ truyền thông đa phương tiện

Lớp: NT536.O22.MMCL

Giảng Viên: Đỗ Thị Hương Lan

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN (Nhóm 07):

STT	Họ và tên	MSSV
1	Lê Hoàng Khánh	21522205
2	Phan Văn Đô	21520722
3	Ngô Khánh Trình	21522716

ĐÁNH GIÁ KHÁC:

Tổng thời gian thực hiện	1 tuần
Ý kiến (<i>nếu có</i>)	Không có
+ Khó khăn	
+ Đề xuất, kiến nghị	

WÁC TÁC

A.	BÁO CÁO CHI TIẾT	3
1.	Thiết lập mô hình Tổng đài thoại	3
a.	. Cài đặt SIP Server với Asterisk FreePBX	3
b	. Thiết lập các số nội bộ (Extentions)	5
c.	, -	
2.	Thực hiện tao tác phát sinh traffic và capture.	12
a.		
b		
3.	Phân tích các gói tin đã thu thập được	13
a.	. Đăng ký SIP Phone với Server	13
b	. Gọi thoại	15
В. Т	ÀI LIÊU THAM KHẢO	18




A. BÁO CÁO CHI TIẾT

1. Thiết lập mô hình Tổng đài thoại.

a. Cài đặt SIP Server với Asterisk FreePBX

Tiến hành cài đặt Asterisk FreePBX, sau khi cài đặt thành công và đăng nhập vào hệ thông với user root và mật khẩu đã đặt ở bước cài đặt. Ta có thể thấy FreeBPX Server đã khởi động thành công. Sử dụng IP của server truy cập vào WebUI thông qua trình duyệt.




4

Bài thực hành số 01: Bài tập cài đặt và tìm hiểu SIP


Truy cập vào WebUI cùa FreePBX thông qua địa chỉ IP ở trên.



Chọn FreePBX Administration sau đó sử dụng tài khoàn mật khẩu đã thiết lập. Sau khi đăng nhập sẽ có được giao diện quản lý của FreePBX.



- b. Thiết lập các số nội bộ (Extentions).
 - Cho kịch bản các số nội bộ như sau.
- Phòng Giám Đốc: Ext 1071 (SIP) với mật khẩu là 123407
- Phòng Nhân Sự: Ext 1073 (SIP) với mật khẩu là 123407
 Truy cập vào Applications -> Extensions.



Chọn Add Extensions -> Add New SIP Extensions.




Điền thông tin như kịch bản ở trên.

• User Extentions: 1071


Display Name: PhongGiamDoc

• Secret: 123407

Sau đó Submit.



Tương tự với Phòng Nhân Sự. Sau khi tạo 2 Extensions trên giao diện sẽ như sau.



Để hoàn tất thiết lập chọn Apply Config.




c. Thiết lập SIP Phone.


Với kịch bản như sau. Phần mềm Zoiper5 sẽ đăng nhập tài khoản của Phòng Nhân Sự, phần mềm Linphone sẽ đăng nhập tài khoản của Phòng Giám Đốc.

• Linphone.

Chon Account Assitant.



Chọn Use A SIP Account.




Username: 1071


SIP Domain: 192.168.122.168

Password: 123407

Transport: UDP




Sau khi thêm tài khoản và kiểm tra kết nối thành công. Giao diện sẽ hiện thị chấm xanh và sẵn sàng để gọi và nhận cuộc gọi.




Zoiper5

Username: 1073@192.168.122.168

Password: 123407




Chọn Login, Zoiper sẽ kiểm tra và kết nối đến Server nếu thành công có thể Next được.








Giao diện của Zoiper5 sau khi thêm và thiết lập kết nối thành công.








Tiến hành quay số từ Phòng Giám Đốc đến Phòng Nhân Sự, có thể thấy Phòng Nhân Sự đã đỏ chuông.



Có thể trả lời cuộc và trò chuyện giữa 2 số nội bộ.






2. Thực hiện tao tác phát sinh traffic và capture.


a. Đăng ký SIP Phone với Server.

Sử dụng Linphone thực hiện Đăng ký SIP Phone với SIP Server và Capture lại toàn bộ traffic thông qua Wireshark.



b. Thực hiện gọi thoai.

Thực hiện gọi thoại giữa 2 SIP Phone sau đó cúp máy và Capture lại toàn bộ traffic thông qua Wireshark.





- 3. Phân tích các gói tin đã thu thập được.
 - a. Đăng ký SIP Phone với Server.

1 0.000000000	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for		52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71 Cost = 0 Port = 0x8002
2 0.008353568	192.168.122.1	192.168.122.168		747 Request: REGISTER sip:192.168.122.168 (1 binding)
3 0.026371834	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	508 Status: 401 Unauthorized
4 1.985001507	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for	STP	52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71
5 2.910119735	192.168.122.1	192.168.122.168	TLSv1.2	97 Encrypted Alert
6 2.910136008	192.168.122.1	192.168.122.168	TCP	66 53784 - 443 [FIN, ACK] Seq=32 Ack=1 Win=249 Len=0 TSval=1459301242 TSecr=5506516
7 2.910299507	192.168.122.168	192.168.122.1	TCP	66 443 → 53784 [ACK] Seq=1 Ack=32 Win=244 Len=0 TSval=5511516 TSecr=1459301242
8 2.910445475	192.168.122.168	192.168.122.1	TCP	66 443 - 53784 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=33 Win=244 Len=0 TSval=5511517 TSecr=1459301242
9 2.910459653	192.168.122.1	192.168.122.168	TCP	66 53784 - 443 [ACK] Seq=33 Ack=2 Win=249 Len=0 TSval=1459301242 TSecr=5511517
19 3.969000727	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for	STP	52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71
11 5.685463950	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP	1045 Request: REGISTER sip:192.168.122.168;transport=UDP (1 binding)
12 5.686469374	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	570 Status: 401 Unauthorized
13 5.786894280	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP	1045 Request: REGISTER sip:192.168.122.168;transport=UDP (1 binding)
14 5.789412475	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	532 Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding)
15 5.952002619	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for	STP	52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71 Cost = 0 Port = 0x8002
16 6.974177865	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP	1023 Request: REGISTER sip:192.168.122.168 (1 binding)
17 6.975712416	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	457 Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding)
18 6.988126343	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	476 Request: OPTIONS sip:1071@192.168.122.1:5060
19 7.010941653	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP	365 Status: 200 Ok (OPTIONS)
20 8.000002524	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for	STP	52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71
21 9.985010195	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for	STP	52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71 Cost = 0 Port = 0x8002
22 11.839063353	192.168.122.1	192.168.122.168	UDP	46 49743 → 5060 Len=4
23 11.968914476	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for		52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71 Cost = 0 Port = 0x8002
24 13.953003438	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for	STP	52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71
25 16.000000232	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for	STP	52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71

Ở bước này sẽ có các loại thông điệp sau:

• Request: REGISTER

• STATUS: 200 Ok (REGISTER)

• STATUS: 401 Unauthorized

• Request: OPTIONS

■ STATUS: 200 Ok (OPTIONS)



```
11 5.685463950 192.168.122.1 192.168.122.168 SIP 1045 Request: REGISTER sip:192.168.122.168; transport=UDP (1 binding) | 12 5.686460374 192.168.122.168 192.168.122.1 SIP 570 Status: 401 Unauthorized | 13 5.786894280 192.168.122.1 192.168.122.168 SIP 1045 Request: REGISTER sip:192.168.122.168; transport=UDP (1 binding) | 14 5.789412475 192.168.122.168 192.168.122.1 SIP 532 Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding) |
```

Quy trình thiết lập kết nối đến SIP Server

• Bước 1: Gửi yêu cầu REGISTER

Máy khách SIP (như điện thoại mềm) khởi tạo quá trình bằng cách gửi gói yêu cầu REGISTER đến máy chủ SIP (thường được gọi là bộ ghi danh).

Gói tin này bao gồm một số yếu tố chính:

- Method: REGISTER Xác định hành động mà máy khách muốn thực hiện (đăng ký).
- To Header: Chứa địa chỉ SIP của Client (ở đây là địa chỉ SIP của Server).
- From Header: Cũng chứa địa chỉ SIP của Client (ở đây là địa chỉ SIP của máy thực hiện kết nối).
- Contact Header: Xác định Direct Route để gửi các yêu cầu trong tương lai đến Client yêu cầu. Trường này chỉ định tên miền hoặc địa chỉ IP của Client và loại protocol truyền tải.
- Authorization Header (Tùy chọn): Nếu máy chủ yêu cầu xác thực, tiêu đề này sẽ chứa thông tin đăng nhập cho máy khách (tên người dùng và mật khẩu).
- Expires Header (Tùy chọn): Xác định thời gian máy khách muốn đăng ký. Nếu không có, máy chủ sẽ sử dụng giá trị mặc định.
- Bước 2: Xác thực (nếu cần)

Nếu máy chủ SIP yêu cầu xác thực, nó sẽ phản hồi bằng một thử thách (thường là phản hồi 401 Unauthorized).

Máy khách sau đó sẽ gửi lại yêu cầu REGISTER với tiêu đề Authorization chứa tên người dùng và mật khẩu được tính toán dựa trên thử thách.

• **Bước 3:** Phản hồi đăng ký

Khi đăng ký thành công, máy chủ SIP sẽ gửi phản hồi 200 OK đến máy khách.



b. Gọi thoại.

-					
	1 0.000000000	fe:54:00:e4:ce:2f	Spanning-tree-(for-		52 Conf. Root = 32768/0/52:54:00:91:04:71 Cost = 0 Port = 0x8002
	2 0.179154630	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP/SDP	1071 Request: INVITE sip:1071@192.168.122.168;transport=UDP
	3 0.180942775	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	556 Status: 401 Unauthorized
	4 0.181320686	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP	401 Request: ACK sip:1071@192.168.122.168;transport=UDP
	5 0.281600471	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP/SDP	1371 Request: INVITE sip:1071@192.168.122.168;transport=UDP
	6 0.283290769	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	364 Status: 100 Trying
	7 0.304598071	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	617 Status: 180 Ringing
Г	8 0.311620607	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP/SDP	1138 Request: INVITE sip:1071@192.168.122.1:5060
	9 0.327612712	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP	370 Status: 100 Trying
	10 0.498710877	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP	533 Status: 180 Ringing
	11 0.500865758	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	617 Status: 180 Ringing
	12 1.172616037	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP/SDP	997 Status: 200 OK (INVITE)
	13 1.687306379	192.168.122.168	192.168.122.1	RTCP	122 Receiver Report Source description
	14 1.687342068	192.168.122.1	192.168.122.168	ICMP	150 Destination unreachable (Port unreachable)
	15 1.771836757	192.168.122.1	192.168.122.168	SIP/SDP	973 Status: 200 Ok (INVITE)
	16 1.773199010	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP	453 Request: ACK sip:1071@192.168.122.1:5060
	17 1.773731061	192.168.122.168	192.168.122.1	SIP/SDP	997 Status: 200 OK (INVITE)
	18 1.783108643	192.168.122.1	192.168.122.168	STUN	62 Binding Request
	19 1.783127151	192.168.122.1	192.168.122.168	STUN	62 Binding Request
	20 1.784779315	192.168.122.168	192.168.122.1	STUN	74 Binding Success Response MAPPED-ADDRESS: 192.168.122.1:55016
	21 1.784843220	192.168.122.168	192.168.122.1	CLASSI	66 Message: Binding Request
	22 1.784894274	192.168.122.168	192.168.122.1	STUN	74 Binding Success Response MAPPED-ADDRESS: 192.168.122.1:33953
	23 1.784930102	192.168.122.168	192.168.122.1	UDP	66 12798 → 33953 Len=24
	24 1.786119219	192.168.122.1	192.168.122.168	RTP	55 PT=Unassigned, SSRC=0xB00A458B, Seq=44309, Time=3945411595
	25 1.800568671	192.168.122.168	192.168.122.1	RTCP	122 Receiver Report Source description
	26 1.800617909	192.168.122.1	192.168.122.168	ICMP	150 Destination unreachable (Port unreachable)
	27 1.829973366	192.168.122.1	192.168.122.168	STUN	62 Binding Request
	28 1.830006261	192.168.122.1	192.168.122.168	STUN	62 Binding Request
	29 1.830278223	192.168.122.168	192.168.122.1	STUN	74 Binding Success Response MAPPED-ADDRESS: 192.168.122.1:55016
	30 1.830333677	192.168.122.168	192.168.122.1	CLASSI	66 Message: Binding Request
	31 1.830406312	192.168.122.168	192.168.122.1	STUN	74 Binding Success Response MAPPED-ADDRESS: 192.168.122.1:33953
	32 1.830447239	192.168.122.168	192.168.122.1	UDP	66 12798 - 33953 Len=24
	33 1.859766657	192.168.122.1	192.168.122.168	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x900D2E92, Seq=0, Time=2833794903
	34 1.860095191	192.168.122.168	192.168.122.1	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x4F063304, Seq=18874, Time=2833794896
1	35 1.880283357	192.168.122.1	192.168.122.168	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x900D2E92, Seq=1, Time=2833795063
	36 1.880591357	192.168.122.168	192.168.122.1	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x4F063304, Seq=18875, Time=2833795056
	37 1.896583672	192.168.122.1	192.168.122.168	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xB00A458B, Seq=44310, Time=3945411595, Mark
	38 1.896937627	192.168.122.168	192.168.122.1	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x16F07208, Seq=32708, Time=3945411592
	39 1.899829822	192.168.122.1	192.168.122.168	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x900D2E92, Seq=2, Time=2833795223
	40 1.900094032	192.168.122.168	192.168.122.1	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x4F063304, Seq=18876, Time=2833795216
	41 1.920428166	192.168.122.1	192.168.122.168	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x900D2E92, Seq=3, Time=2833795383
	42 1.920726039	192.168.122.168	192.168.122.1	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x4F063304, Seq=18877, Time=2833795376
	43 1.939938733	192.168.122.1	192.168.122.168	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x900D2E92, Seq=4, Time=2833795543
	44 1.940352054	192.168.122.168	192.168.122.1	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x4F063304, Seq=18878, Time=2833795536
	45 1.946589993	192.168.122.1	192.168.122.168	RTP	214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xB00A458B, Seq=44311, Time=3945411755
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ở bước này sẽ có các loại thông điệp sau:

• Request: INVITE

• STATUS: 401 Unauthorized

Request: ACK

• Status: 100 Trying

• Status: 180 Ringing

• Status: 200 Ok (INVITE)

• Request: BYE

• Status: 200 OK (BYE)

Protocol RTP: Để chuyển nội dung hội thoại realtime.

Protocol STUN



• **Bước 1:** Phòng Nhân Sự: bắt đầu cuộc gọi:

Packet: SIP hoặc phần mềm SIP của Phòng Nhân Sự gửi một gói INVITE đến máy chủ SIP. Gói này chứa thông tin về cuộc gọi, bao gồm:

- o Địa chỉ SIP của Người gọi A (từ)
- o Địa chỉ SIP của Người gọi B (đến)
- Session Description Protocol(SDP), mô tả các khả năng media (codec, port) cho cuộc gọi.
- **Bước 2:** SIP Server xử lý (INVITE):

Request ACK: Để thông báo rằng đã nhận được gói tin INVITE

Status: 401 Unauthorized (nếu áp dụng): Nếu Phòng Nhân Sự chưa xác thực, máy chủ có thể phản hồi với mã trạng thái 401 Unauthorized, yêu cầu thông tin đăng nhập. SoftPhone của Phòng Nhân Sự sau đó sẽ cung cấp tên người dùng và mật khẩu.

Xác thực và Cho phép: Máy chủ SIP xác thực Phòng Nhân Sự bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập được cung cấp và kiểm tra xem họ có quyền thực hiện cuộc gọi hay không. Nếu thành công, nó sẽ được tiếp tục.

Route Lookup: Máy chủ SIP tham khảo bảng định tuyến của nó để xác định cách liên lạc với Phòng Giám Đốc.

• **Bước 3:** Tìm kiếm Phòng Giám Đốc (nếu cần thiết):

Nếu Phòng Giám Đốc không nằm trên cùng một máy chủ SIP hoặc mạng, máy chủ SIP ban đầu sẽ chuyển tiếp gói INVITE đến các máy chủ SIP khác dựa trên thông tin định tuyến.

Mỗi máy chủ trên đường đi có thể thực hiện các tính toán định tuyến bổ sung cho đến khi xác định được máy chủ lưu trữ Phòng Giám Đốc.

• Bước 4: Gửi INVITE đến Phòng Giám Đốc:

Máy chủ SIP chịu trách nhiệm cho Phòng Giám Đốc nhận được gói INVITE.

• **Bước 5:** Phòng Giám Đốc nhận thông báo cuộc gọi đến:

SoftPhone SIP của Phòng Giám Đốc nhận được thông báo cuộc gọi đến, thường hiển thị tên hoặc số của Phòng Nhân Sự.

• **Bước 6:** Máy chủ SIP trung gian thiết lập cuộc gọi:

Status: 100 Trying: Máy chủ SIP gửi lại mã trạng thái 100 Trying cho Người gọi A, cho biết cuộc gọi đang được thực hiện.

Status: 180 Ringing: Sau đó, máy chủ SIP gửi mã trạng thái 180 Ringing Phòng Giám Đốc, mô phỏng âm thanh đổ chuông trên thiết bị của họ.



• **Bước 7:** Điện thoại của Phòng Giám Đốc đổ chuông:

SoftPhone SIP của Phòng Giám Đốc bắt đầu đổ chuông, thông báo cho họ về cuộc gọi đến.

• Bước 8: Trả lời cuộc gọi (Nhận ACK):

Phòng Giám Đốc trả lời cuộc gọi, máy chủ SIP gửi mã trạng thái 200 OK (INVITE) cho cả hai người gọi, xác nhận cuộc gọi được thiết lập.

• **Bước 9:** Thiết lập luồng media (Giao thức RTP):

Bây giờ, việc tiếp theo chuyển sang việc thiết lập luồng âm realtime để thực hiện cuộc gọi.

Dữ liệu SDP được trao đổi trước đó trong các gói INVITE chỉ định các ports media và codec sẽ được sử dụng.

Cả 2 người gọi sẽ thiết lập RTP sesions để trao đổi dữ liệu audio. STUN được sử dụng cho NAT nếu cần thiết.

• **Bước 10:** Trò chuyện:

Luồng âm thanh được thiết lập và cuộc truyện được bắt đầu.

• Bước 11: Chấm dứt cuộc gọi:

Khi một trong hai người gọi cúp máy, thiết bị của họ sẽ gửi một gói Request: BYE đến máy chủ SIP.

Máy chủ SIP chuyển tiếp gói BYE đến thiết bị của người gọi kia.

Máy chủ SIP dọn dẹp phiên gọi và các tài nguyên liên quan.



B. TÀI LIỆU THAM KHẢO