包的使用

一个模块就是一个 py 文件,在 Python 里为了对模块分类管理,就需要划分不同的文件夹。多个有联系的模块可以将其放到同一个文件夹下,为了称呼方便,一般把 Python 里的**一个代码文件夹称为一个包。**

1. 导入包的方式

现有以下包 newmsg,包里由两个模块,分别是 sendmsg.py 、 recvmsg.py 文件。在包的上级文件夹里,有一个 test.py 文件,目标是在 test.py 文件里引入 newmsg 的两个模块。

目录结构如下图所示:



sendmsg.py文件里的内容如下:

```
def send_msg():
    print('----sendmsg方法被调用了-----')
```

recvmsg.py文件里的内容如下:

```
def recv_msg():
    print('----recvmsg方法被调用了-----')
```

可以使用以下几种方式来导入模块,使用模块里的方法。

1>. 直接使用包名.模块模块名导入指定的模块。

```
test.py ×

import newmsg.sendmsg
newmsg.sendmsg.send_msg()

[JiangdeMacBook-Pro:模块和包 jiangwei$ python test.py
----sendmsg-----
JiangdeMacBook-Pro:模块和包 jiangwei$ ■
```

2>. 使用 from xxx import xxx 方式导入指定模块。

```
    test.py x

1    from newmsg import sendmsg, recvmsg
2    sendmsg.send_msg()                 使用 from import 语句,导入包里的指定模块
3    recvmsg.recv_msg()
4    # newmsg.sendmsg.send_msg() 此时,需要直接写模块名,不能再写包名
```

3>. 使用 init .py 文件, 导入包里的指定模块。

可以在 newmsg 里创建 __init__.py 文件,在该文件里导入指定的内容。



在 __init__.py 文件里编写代码:

```
from . import sendmsg # 导入指定的模块 . 代表的是当前文件夹
```

test.py文件里的代码

```
import newmsg # 导入时,只需要输入包名即可。在包名的__init__.py文件里,导入了指定模块 newmsg.sendmsg.sendm_msg() # 可以直接调用对应的方法 # newmsg.recvmsg.recv_msg() 不可以使用 recvmsg 模块,因为 __init__.py文件里没有导入这个模块
```

4.>使用 init .py 文件,结合 all 人属性,导入包里的所有模块。

在 newmsg 包里的 init .py 文件里编写代码:

```
__all__ = ["sendmsg","recvmsg") # 指定导入的内容
```

test.py文件代码:

```
from newmsg import * # 将newmsg里的__inint__.py文件里,__all__属性对应的所有模块都导入 sendmsg.sendmsg() recvmsg.recvmsg()
```

总结

• 包将有联系的模块组织在一起,即放到同一个文件夹下,并且在这个文件夹创建一个名字为___init___.py 文件,那么这个文件夹就称之为 包

• 有效避免模块名称冲突问题, 让应用组织结构更加清晰

2. __init__.py 文件有什么用

```
__init__.py 控制着包的导入行为。 __init__.py 为空仅仅是把这个包导入,不会导入包中的模块。可以在 __init__.py 文件中编写内容。

newmsg/__init__.py 文件:

print('hello world')
```

别的模块在引入这个包的时候,会自动调用这段代码。

```
test.py ×

from newmsg import sendmsg, recvmsg sendmsg.send_msg()

模块和包—-bash—80×24

JiangdeMacBook-Pro:模块和包 jiangwei$ python test.py
hello world newmsg包里_init_.py文件的代码会自动执行

JiangdeMacBook-Pro:模块和包 jiangwei$

JiangdeMacBook-Pro:模块和包 jiangwei$
```

3. __all__

在 ___init___.py 文件中,定义一个 ___all___ 变量,它控制着 from 包名 import *时导入的模块。

newmsg/__init__.py 文件:

```
__all__ = ['sendmsg','recvmsg']
```