Лабораторная работа №5

Тема: «Построение многоугольника по вписанной окружности. Копирование по сетке, по кривой, по окружности»

Цель: научиться строить геометрические объекты различных видов.

Задание (рис. 1)

- 1. Постройте самостоятельно прямоугольник со сторонами 100 мм и 250 мм. Выполните скругления R16 мм. Постройте окружность диаметром 160 мм. (Лишние линии удалите командой Усечь кривую).
- 2. Постройте квадрат по вписанной окружности, заданный параметрами: координаты центра (-34, -109), R = 6.
- 3. Выполните копирование построенного квадрата с помощью команды Копия по сетке.




Рисунок 1

Ход работы:

1. Постройте самостоятельно правильный четырехугольник (квадрат) с параметрами: по вписанной окружности, радиус «6», центр с координатами (-34, -109), без осей, угол 45°. Проведите осевые линии командой *Осевая линия по двум точкам* на панели *Обозначения*, рис. 2.




Рис. 2.

2. Для выполнения копирования квадрата необходимо его выделить с построенными осевыми линиями. Воспользуйтесь командой *Выделить – Рамкой* и создайте рамку, как показано на рис. 3.




Рис. 3.

Квадрат вместе с осевыми линиями должен окраситься в зеленый цвет и на панели *Редактирование* команды копирования станут активными. Выберите на панели *Редактирование* команду *Копия по сетке*, рис. 4.




Рис. 4.

Строка параметров показана на рис. 5, 6.




Рис. 5.

Сделайте активной кнопку *Удалять исходные объекты* и затем *Параметры*, рис. 5.



Рис. 6.

В строке параметров, показанной на рис. 6, сделайте активными следующие элементы: первая ось – угол 0, шаг 68, расстояние между соседними копиями,

количество копий по первой оси 2; вторая ось: угол 90, шаг 218, расстояние между крайними копиями, количество копий по второй оси 3; не оставлять копии внутри сетки. На вопрос системы *Укажите базовую точку выделенных объектов* курсором укажите центр квадрата (можно вводить координаты), на вопрос системы *Укажите точку вставки сетки* курсором укажите центр квадрата (можно вводить координаты). Прервите команду и нажмите *Обновить изображение* (или *[Ctrl+F9]*).

Задание 2 (рисунок 1)

- 1. Постройте окружность радиусом 3 мм. Координаты центра окружности (0, -80).
- 2. Выполните копирование построенной окружности командой Копия по кривой.
- 3. Выполните копирование построенных четырех окружностей командой Копирование с углом поворота 90°.

Ход работы:

Откройте чертеж, выполненный в практической работе № 9.

- 1. Постройте самостоятельно окружность без осей радиусом 3 мм. Координаты центра окружности (0, -80). Проставьте одну центровую линию (горизонтальную) командой *Обозначение центра* на панели *Обозначения* .
- 2. Выделите рамкой (*Выделить Рамкой*) построенную окружность вместе с центровой линией и нажмите кнопку *Копия по кривой* на панели *Редактирование*, рис. 2.

В строке параметров, показанной на рис. 3, укажите следующие параметры: шаг копирования «25», расстояние между соседними копиями, количество «4», отрицательное направление, удалять исходные объекты.




Рис. 1.




Рис. 2.





Рис. 3.

На запрос системы Укажите базовую точку выделенных объектов укажите центр выделенной окружности (базовый объект), на запрос системы Укажите направляющую кривую для копирования объектов курсором укажите прямую, на которой будут располагаться окружности (вертикальная центровая линия), рис. 4, на запрос системы Укажите начальную точку на кривой укажите центр выделенной окружности (начальная точка на кривой). Прервите команду и обновите изображение [Ctrl+F9].

3. Выполните копирование построенных четырех окружностей командой **Копирование** с углом поворота 90°. Для этого выделите рамкой четыре построенные окружности (**Выделить – Рамкой**), рис. 4.



Нажмите кнопку Копирование на панели Редактирование, рис. 5.




Рис. 5.

Строка параметров приведена на рис. 6. Установите угол поворота – 90, в качестве базовой точки выделенных объектов, курсором укажите центр окружности, рис. 7.






Рис. 7.

На запрос системы *Укажите новое положение базовой точки* в строке параметров (т2) введите координаты (22,5; 65), рис. 1. Изображение пластины после копирования показано на рис. 8. Самостоятельно для четырех окружностей выполните центровую (горизонтальную) линию (*Обозначение – Обозначение центра – Одна ось*).




Рис. 8.

Задание 3. Выполните чертеж, рис. 1. Проставьте размеры. Формат А4.

- 1. Создайте документ Чертеж Формат А4.
- 2. Создайте вид 1 в масштабе М1:2.
- 3. Постройте три окружности с диаметрами равными 60мм, 180 мм, 240 мм.
- 4. Постройте окружность диаметром 32 мм.
- 5. Выполните копирование.
- 6. Проставьте размеры.

Ход работы:

- 1. Вызовите команду Файл Создать. В появившемся на экране диалоге на вкладке Новые документы выберите вариант «Чертеж». Формат А4 (Сервис Параметры Текущий чертеж Параметры первого листа Формат А4, вертикально ОК. Показать все)
- 2. Нажмите кнопку *Ассоциативные виды*, затем *Создать новый вид*. На вопрос системы *Укажите точку привязки вида* переместите курсор примерно в центр формата и зафиксируйте положение нажатием левой кнопки мыши. По умолчанию в строке параметров был указан масштаб 1:1, рис. 2. Выберите масштаб М1:2. Параметры созданного вида можно посмотреть или изменить в Дереве построения: *Вид Дерево построения*. *Выделите Вид* 1 в Дереве построения, затем выберите из контекстного меню Параметры вида.
- 3. Центры трех окружностей диаметрами 60 мм, 180 мм и 240 мм будут находиться в начале координат созданного вида. Постройте их.
- 4. Для построения окружности О32 проведите вспомогательную прямую. Зафиксируйте ее положение в начале координат и в параметрах укажите угол наклона 30°. Командой *Окружность* (без осей) на панели *Геометрия* постройте окружность радиусом 16 мм с центром в точке пересечения вспомогательной прямой и окружности, выполненной осевой линией, рис.




Рис.1.

5. Для выполнения копирования по окружности необходимо выделить элементы рамкой. В меню выберите: *Выделить – Рамкой* и выделите рамкой окружность вместе с центровой линией, рис. 3. На панели включите кнопку *Редактирование* и нажмите кнопку *Копия по окружности*. В строке параметров укажите: количество копий 8, вдоль всей окружности, рис. 4. Центр копирования зафиксируйте в начале координат. *Создать объект*.




Рис. 2.




Рис. 4.

Если изображение неудачно расположено на формате чертежа, необходимо в меню выбрать: *Выделить - Выделить вид указанием*, щелкнуть курсором на изображении (вид окрасится в зеленый цвет). На панели *Редактирование* активизировать команду *Сдвиг*, нажать левую кнопку мыши на изображении и, не отпуская ее, переместить изображение в нужное положение - изображение изменит положение вместе с началом координат.

6. Проставьте размеры. Для простановки размера толщины пластины «S3» сделайте активной на панели *Обозначения* команду *Линия – выноска*. Строка параметров показана на рис. 5.




Рис. 5.

Так как поле ввода текста активно, с клавиатуры наберите «S3», рис. 6.




Рис. 6.

Затем сделайте активной вкладку «Параметры», рис. 7, и выберите форму стрелки – точка и полка вправо.




Рис. 7.

На запрос системы *Укажите точку, на которую указывает линия* — *выноска* курсором покажите положение точки на чертеже, рис. 8, на запрос системы *Укажите точку начала полки* - покажите начало полки.




Рис. 8.

Сохраните полученный чертеж.

Форма отчета:

- 1. Отчет должен содержать: название работы, цель, задание, описание действий пользователя по всем пунктам выполнения работы, результаты выполнения работы.
 - 2. Защитить лабораторную работу у преподавателя, ответив на вопросы.