Rsync 服务器搭建 write by Kevinzou

kissingwolf@gmail.com

版权声明:

本文遵循"署名-非商业性使用-相同方式共享 2.5 中国大陆"协议

您可以自由复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络传播本作品

您可以根据本作品演义自己的作品

您必须按照作者或者许可人指定的方式对作品进行署名。

您不得将本作品用于商业目的。

如果您改变、转换本作品或者以本作品为基础进行创作,您只能采用与本协议相同的许可协议发布基于本作品的演绎作品。

对任何再使用或者发行,您都必须向他人清楚地展示本作品使用的许可协议条款。如果得到著作权人的许可,您可以不受任何这些条件的限制。

Kevinzou (kissingwolf@gmail.com)

本文目录

第 1 节 什么是 rsync	1
第 2 节 安装设置 rsync	
第 2.1 节安装 rsync RPM 包	
第 2.2 节在设置 Rsync 服务端	
第 2.3 节在 Rsync 客户端测试	
第 3 节 课后练习	

第1节 什么是 rsync

rsync 是一个 Unix 系统下的文件同步和传输工具。它本来是用以取代rcp 的工具,随着它的功能的不断完善,渐渐的 rsync 成为独树一帜的备份同步工具,目前它是由 rsync.samba.org 团队维护的。Rsync 使用所谓的 "rsync 算法",提供一个非常快速的档案传输,使本地和远端二部主机之间的文件达到同步,它主要是传送二个文件的异动部份,而非每次都整份传送,因此速度相当地快。

它具备以下特件:

- 1. 能更新整个目录和树和文件系统
- 2. 有选择性的保持符号链链、硬链接、文件属于、权限、设备以及时间等
 - 3. 对于安装来说,无任何特殊权限要求
- 4. 对于多个文件来说,内部流水线减少文件等待的延时
- 5. 能用 rsh、ssh 或直接端口做为传输入端口
- 6. 支持匿名 rsync 同步文件,是理想的镜像工具;

rsync 服务器架设比较简单,可能我们安装好 rsync 后,并没有发现配置文件,以及 rsync 服务器启动程序,因为每个管理员可能对 rsync 用途不一样,所以一般的发行版只是安装好软件就完事了,让管理员来根据自己的用途和方向来自己架设 rsync 服>务器;因为这个 rsync 应用比较广,能在同一台主机进行备份工作,还能在不同主机之间进行工作。在不同主机之间的进行备份,是必须架设 rsync 服务器。

对于重量级服务器来说,应该有网络备份服务器来说,只有本地备份还是不够的,必须异地备份。只有这样数据的安全才有保证。毕竟数据放在服务器本地上还是不太安全,比如磁盘坏掉、被骇客攻击删除数据,甚至 911 事件。其

实服务器本身价值并不大,重要的是数据的价值。另外对于大量文件从一台服务器上迁移到另一台服务器上,rsync也是一个不错的选择。

rsync 有很多不同的用法,我们在此文档中只介绍 rsync 的 deamon 模式。

首先介绍两个概念:Rsync 服务器和 Rsync 客户端。Rsync 服务器是指运行 rsync 服务 deamon 的服务器,而 Rsync 客户端实发起 rsync 连接的服务器。这两个名称我们后面的试验中会用到。

Rsync 服务器会使用 xinetd 服务方式开启 873 端口监听,等待 Rsync 客户端连接。Rsync 客户端发起连接后,Rsync 服务器会检查 Rsync 客户端提交 Rsync 服务器内建的户名和密码是否正确,如果通过认证检测,则开始文件传输,传输的过程是按要求先比对文件的大小、属性、权限、MD5 值等信息,如果两端文件信息不一致,则按要求同步文件的区别块。

第2节 安装设置 rsync

第2.1节 安装 rsync RPM包

```
#mount 192.168.0.254:/var/ftp/pub /mnt
#cd /mnt/{redhat_file_tree}/{rpm_files_dir}
#rpm -ivh xinetd*.rpm
#rpm -ivh rsync*.rpm
```

根据你系统的不同请选择合适的 rpm 包安装,因为 rsync deamon 实基于 xinetd 的,所以请首先确认 xinetd 被正确的安装。

Rsync 服务端需要打开 rsync deamon 和启动 xinetd 服务,而 Rsync 客户端不需要。

```
#chkconfig xinetd on #chkconfig rsync on
```

第2.2节 在设置 Rsync 服务端

Rsync 服务端需要设置如下四项:

- 1. 规划建立备份目录
- 2. 设置开启 rsync deamon 的 xinetd 服务

(/etc/xinetd.d/rsync)

- 3. 创建和设置 rsync deamon 的配置文件 (/etc/rsyncd.conf)
- 4. 设置 rsync 内建用户和密码

首先确定备份目录,我们使用/home 目录作为备份根目录。

然后我们设置 rsync deamon 的 xinetd 服务,因为之前我们使用

chkconfig 命令已经打开了 xinetd 和 rsync 的启动项,所以这里我们只是验证服务配置文件是否正确配置。

```
#vi /etc/xinetd.d/rsync
```

其文件内容如下:

```
# default: off
# description: The rsync server is a good addition
to an ftp server, as it \
        allows crc checksumming etc.
service rsync
{
   disable = no
    socket_type = stream
   wait
                   = no
                   = root
   user
    server
                   = /usr/bin/rsync
    server_args = --daemon
    log_on_failure += USERID
}
```

接下来,我们创建rsync服务配置文件。

首先是 rsync 全局配置文件 rsyncd.conf

```
#vi /etc/rsyncd.conf
```

其文件内容如下:

```
uid = nobody
gid = nobody
use chroot = no
max connections = 4
pid file = /var/run/rsyncd.pid
lock file = /var/run/rsync.lock
log file = /var/log/rsyncd.log
motd file = /etc/rsyncd.motd
hosts allow = 127.0.0.1 192.168.0.0/255.255.255.0
auth users = BackupUser
secrets file = /etc/rsyncd.secrets
[home]
path = /home
comment = ServerHome
read only = true
list = false
```

uid 和 gid 是系统内建用户,必须存在于系统/etc/passwd 文件中。这里设置的了最小权限,如果/home 目录下的文件和目录 nobody 用户和组没有读取权限和进入权限,rsync 就会报错并不操作权限不够的文件或目录。

如果使用 chroot, 在传输文件之前, 服务器守护程序在将 chroot 到文件系统中的目录中, 这样做 的好处是可能保护系统被安装漏洞侵袭的可能。缺点是需要超级用户 root 权限。另外对符号链接文件, 将会排除在外。也就是说, 你在 rsync 服务器上, 如果有符号链接, 你在备份服务器上运行客户端的同步

数据时,只会把符号链接名同步下来,并不会同步符号链接的内容。所以我们在这里不使用 chroot。

max connections 是客户端同时连接数,为了限制多线程同步的。

motd file 是定义服务器信息的,要自己写 rsyncd.motd 文件内容。

auth users 是没必要实服务器上存在的真实的系统用户,它们是rsync 服务端内建的用户,如果你想用多个用户,那就以","号隔开,比如

```
auth users = kevin , mandy
```

secrets file 定义密码文件:/etc/rsyncd.secrets ,后面我们会创建这个文件。

[home] 是设置备份目录区域,配置项到下一个[]组合截止。path 定义其在系统中的真实路径, comment 定义显示说明, read only 定义访问方式, list 定义了 Rsync 客户端是否可以列出目录结构。

设置好 rsyncd.conf 文件后,我们要创建另外两个 rsync 需要的配置文件,它们是 rsyncd.motd和 rsyncd.secrets。

```
#cat >/etc/rsyncd.motd <<END
This is a rsyncserver for stuXX
END</pre>
```

将 stuXX 换为你的设备名,以和其他人的机器作以区分。

```
#cat > /etc/rsyncd.secrets <<END
BackupUser:bfa994f3dab8ec2eae10362d592b9725
END</pre>
```

secrets 文件的格式是:

内建用户名:密码

某些系统不支持长密码,另外这个密码不适加密存放的,之所以你看起来长,是因为这个密码字符串是一个文件的 MD5 值。

创建好这些文件后需要设置其正确权限,否则rsync deamon 实不会正常工作的。

```
#chmod 600 /etc/rsyncd.conf
#chmod 600 /etc/rsyncd.motd
#chmod 600 /etc/rsyncd.secrets
```

然后重启 xinetd 服务, rsync 服务器端就开始工作了。

#service xinetd restart

第2.3节 在Rsync客户端测试

首先创建密码文件 secrets,放在/root 目录下

```
#cat > /root/secrets <<END
bfa994f3dab8ec2eae10362d592b9725
END</pre>
```

密码文件中填入 Rsync 服务端定义的用户密码,用户名不在这里出现。 使用如下命令测试 Rsync 客户端是否可以同步 Rsync 服务端

```
#rsync -Rav --delete --password-file=/root/secrets
BackupUser@192.168.0.xx::home /tmp
```

将 192.168.0.xx 换为 Rsync 服务端 IP 地址。

Rsync参数参考如下:

- -v, --verbose 详细模式输出
- -q, --quiet 精简输出模式
- -c, --checksum 打开校验开关,强制对文件传输进行校验
- -a, --archive 归档模式,表示以递归方式传输文件,并保持所有文件属性,等于-rlptgoD
- -r, --recursive 对子目录以递归模式处理
- -R, --relative 使用相对路径信息

rsync foo/bar/foo.c remote:/tmp/

则在/tmp 目录下创建 foo.c 文件,而如果使用-R参数:

rsync -R foo/bar/foo.c remote:/tmp/

则会创建文件/tmp/foo/bar/foo.c,也就是会保持完全路径信息。

- -b, --backup 创建备份,也就是对于目的已经存在有同样的文件名时,将老的文件重新命名为~filename。可以使用--suffix选项来指定不同的备份文件前缀。
- --backup-dir 将备份文件(如~filename)存放在在目录下。
- -suffix=SUFFIX 定义备份文件前缀

- -u, --update **仅仅进行更新**, 也就是跳过所有已经存在于 DST , 并且文件时间晚于要备份的文件。(不覆盖更新的文件)
- -l, --links **保留软链结**
- -L, --copy-links 想对待常规文件一样处理软链结
- --copy-unsafe-links 仅仅拷贝指向 SRC 路径目录树以外的链结
- --safe-links 忽略指向 SRC 路径目录树以外的链结
- -H, --hard-links 保留硬链结
- -p, --perms 保持文件权限
- -o, --owner 保持文件属主信息
- -g, --group 保持文件属组信息
- -D, --devices 保持设备文件信息
- -t, --times 保持文件时间信息
- -S, --sparse 对稀疏文件进行特殊处理以节省 DST 的空间
- -n, --dry-run 现实哪些文件将被传输
- -W, --whole-file 拷贝文件, 不进行增量检测
- -x, --one-file-system 不要跨越文件系统边界
- -B, --block-size=SIZE 检验算法使用的块尺寸,默认是 700字节
- -e, --rsh=COMMAND 指定替代 rsh 的 shell 程序

- --rsync-path=PATH 指定远程服务器上的 rsync 命令所在路径信息
- -C, --cvs-exclude 使用和 CVS 一样的方法自动忽略文件,用来排除那些不希望传输的文件
- --existing 仅仅更新那些已经存在于 DST 的文件,而不备份那些新创建的文件
- --delete 删除那些 DST 中 SRC 没有的文件
- --delete-excluded 同样删除接收端那些被该选项指定排除的文件
- --delete-after 传输结束以后再删除
- --ignore-errors 及时出现 IO 错误也进行删除
- --max-delete=NUM 最多删除 NUM 个文件
- --partial 保留那些因故没有完全传输的文件,以是加快随后的再次 传输
- --force 强制删除目录,即使不为空
- --numeric-ids 不将数字的用户和组 ID 匹配为用户名和组名
- --timeout=TIME IP 超时时间,单位为秒
- -I, --ignore-times 不跳过那些有同样的时间和长度的文件
- --size-only 当决定是否要备份文件时,仅仅察看文件大小而不考虑文件时间
- --modify-window=NUM 决定文件是否时间相同时使用的时间戳窗口, 默认为 0

- -T --temp-dir=DIR 在 DIR 中创建临时文件
- --compare-dest=DIR 同样比较 DIR 中的文件来决定是否需要备份
- -P **等同于** --partial
- --progress 显示备份过程
- -z, --compress 对备份的文件在传输时进行压缩处理
- --exclude=PATTERN 指定排除不需要传输的文件模式
- --include=PATTERN 指定不排除而需要传输的文件模式
- --exclude-from=FILE 排除FILE 中指定模式的文件
- --include-from=FILE 不排除 FILE 指定模式匹配的文件
- --version 打印版本信息
- --address 绑定到特定的地址
- --config=FILE 指定其他的配置文件,不使用默认的 rsyncd.conf文件
- --port=PORT 指定其他的 rsync 服务端口
- --blocking-io **对远程** shell **使用阻塞** IO
- -stats 给出某些文件的传输状态
- --progress 在传输时现实传输过程
- --log-format=FORMAT 指定日志文件格式

- --password-file=FILE 从 FILE 中得到密码
- --bwlimit=KBPS 限制 I/O 带宽, KBytes per second
- -h, --help **显示帮助信息**

第3节 课后练习

请编写脚本保证 Rsync 客户端每 5 分钟同步一次 Rsync 服务端/var/www/html 目录下的所有文件。